

Adressage IP statique des clients et du serveur Windows 2019

B1 Support et mise à disposition

Mohammed KARROUM

Prérequis : Plan d'adressage

Après avoir installé des clients Windows 10 et d'un serveur Windows 2019, nous allons effectuer la configuration réseau pour qu'elles communiquent entre eux.

Soit le NET ID réseau : 172.16.2.0/26 (255.255.255.192), c'est-à-dire que les 26 premiers bits sont positionnés à 1 de manière contigüe (référez-vous au support de cour « Adressage par classes »).

$2^{32-26} - 2 = 64 - 2 = 62$ (nombre d'hôtes possible)


Adresses IP valides de 1 à 62 (62=32+16+8+4+2)

111110 (dernière adresse valide)

111111=63 (adresse de diffusion)

NB : Les cartes réseau dans VirtualBox doivent être déclarées en réseau interne pour constituer un réseau cloisonné. Il n'y aura donc pas d'accès Internet avec ce mode de réseau.

Architecture



VB : Virtual Box.

Dans les paramètres de la carte réseau des VMs

Configuration IPV des clients		
	CLT-WIN10-1	SRV-WIN2019
Adresse IP	172.16.2.1	172.16.2.61
Masque	255.255.255.192	255.255.255.192
Passerelle par défaut	172.16.2.62	172.16.2.62

Tests

Exécutez, sur le serveur et le client ces commandes, pour afficher leurs configurations IP :

```
ipconfig
=> Affiche la configuration IP de base
ipconfig /all
=> Affiche la configuration IP étendue
```

Depuis CLT-WIN10-1, effectuez un ping sur le serveur SRV-WIN2019 :

Ping 172.16.2.61

Le ping est une application qui teste la connectivité entre hôtes en réseau. Elle envoie par défaut 4 paquets au destinataire ; celui-ci répond par 4 paquets si tout va bien.

Depuis SRV-WIN2019, effectuez un ping sur le client CLT-WIN10-1:

Ping 172.16.2.1

Les 4 paquets envoyés doivent être correctement réceptionnés à chaque fois.

Désactivez les dispositifs de sécurité (pare-feu, anti-virus...)

Diagnostic et dépannage

- *Vérifier que les cartes réseau virtuelles sont bien configurées sur le même réseau dans virtualbox (Interne dans notre cas)*
- *Vérifier que les cartes réseau des 2 VMs partagent le même réseau dans la configuration IPV4*
- *Vérifier qu'un dispositif de sécurité (pare-feu ou antivirus) ne bloque pas la communication.*