TP.md 2024-10-07

Fait par Raphaël GEAY

I. Simplest LAN

1. Quelques pings

Prouvez que votre configuration est effective

PS C:\Users\rapha> Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet"

IPAddress : fe80::86b:ac0d:5395:b78a%18

InterfaceIndex : 18

InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily : IPv6
Type : Unicast

PrefixLength : 64

PrefixOrigin : WellKnown SuffixOrigin : Link

AddressState : Deprecated

ValidLifetime :
PreferredLifetime :

SkipAsSource : False

PolicyStore : ActiveStore

IPAddress : 169.254.57.204

InterfaceIndex : 18

InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily : IPv4
Type : Unicast
PrefixLength : 16

PrefixOrigin : WellKnown
SuffixOrigin : Link
AddressState : Tentative

AddressState : Tentative

ValidLifetime : PreferredLifetime :

SkipAsSource : False

PolicyStore : ActiveStore

IPAddress : 10.100.100.14

InterfaceIndex : 18
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily : IPv4
Type : Unicast

Type : Unicast
PrefixLength : 24
PrefixOrigin : Manual
SuffixOrigin : Manual
AddressState : Tentative

ValidLifetime :

TP.md 2024-10-07

```
PreferredLifetime :
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore
```

Tester que votre LAN + votre adressage IP est fonctionnel

```
PS C:\Users\rapha> ping 10.100.100.13
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 10.100.100.13 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.100.100.13 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.100.100.13:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 3ms
```

II. Utilisation des ports

1. Animal numérique

```
PS C:\Users\rapha\Downloads\netcat-win32-1.11\netcat-1.11> .\nc.exe -l -p 9999
```

```
PS C:\Users\rapha> netstat -a -b -n
```

```
TCP 0.0.0:9999 0.0.0:0 LISTENING [nc.exe]
```

© Echangez-vous des messages

```
PS C:\Users\rapha\Downloads\netcat-win32-1.11\netcat-1.11> .\nc.exe -l -p 9999

salut
a
```

TP.md 2024-10-07

```
a
a
a
a
```

(2) Utilisez une commande qui permet de voir la connexion en cours

```
PS C:\Users\rapha> netstat -abn | findstr "9999"
```

TCP 0.0.0:9999 0.0.0:0 LISTENING

(2) Inversez les rôles

PS C:\Users\rapha\Downloads\netcat-win32-1.11\netcat-1.11> .\nc.exe 10.100.100.13 48885