

# העברת נתונים לקובץ במבנה חשבשבת מפורט

החל מגרסא 3.10-02.01 ניתן לייצא נתונים בפורמט חשבשבת מפורט.

הממשק מכיל שלושה קבצים:


- Movein.DAT נתוני הנהלת החשבונות
  - Heshin.DAT נתוני החשבונות
- Heshin.PRM קובץ פרמטרים לנתוני החשבונות

## מספר זר - הסבר כללי:

מספרי כרטיסי החשבון בריווחית אינם בהכרח תואמים את מספרי החשבונות אצל מנהל החשבונות בחשבשבת. לדוגמא, כרטיס מע"מ עסקאות שבריווחית מספרו 1, אצל מנהל החשבונות מספרו בחשבשבת. לדוגמא, כרטיס מע"מ עסקאות בשדה "מספר זר", את מספרו של הכרטיס המקביל בחשבשבת.

לאחר הגדרה זו כאשר נפיק את קובץ הממשק מנהל החשבונות מספרי החשבונות שירשמו בקובץ Movein.dat יהיו המספרים הזרים.

לצורך כך יש לבקש ממנהל החשבונות את אינדקס החשבונות מהחשבשבת ולהגדיר את המספרים הזרים עבור כל החשבונות באמצעות תפריט "הנהלת חשבונות" → "כרטיסי חשבון מקוצר" או "כרטיסי חשבון מפורט".




<u>הערה:</u> בהנהלת חשבונות חד צידית - יש להגדיר את המספרים הזרים גם עבור:

- . "קודי מיון" → "קודי מיון". קודי מיון
- "פרטי עסק"  $\leftarrow$  "חשבונות המע"מ באמצעות תפריט "הגדרות" →



## סוג תנועה זר – הסבר כללי:

בדומה למספר הזר בכרטיסי החשבון, קוד המיון בריווחית אינו בהכרח תואם לסוג התנועה בחשבשבת. ולכן יש להגדיר את סוג התנועה המשמש בחשבשבת באמצעות תפריט "הגדרות" → "קודי מיון" בשדה "סוג תנועה זר". ייתכן כי סוג התנועה יהיה באותיות, לדוגמא "הכנ" לציון הכנסות.



#### <u>אופן יצוא נתונים :</u>

בכדי לייצר את קובצי הממשק:

- "יצוא נתונים לתוכנה זרה"  $\leftarrow$  "יצוא נתונים לתוכנה זרה".
- 2. בחר את החודש והשנה המכילים את הנתונים שברצונך להעביר מנהל החשבונות
  - 3. בחר באפשרות "מפורט"
  - 4. בחר את היעד לשמירת קובצי היצוא
    - 5. הקש על הכפתור "צור קובץ יצוא"
  - 6. תופיע הודעה "קובץ הממשק נוצר" הקובץ שיווצר הוא Movein.Dat בלבד
- 7. אם ברצונך לייצא גם את ממשק החשבונות, ענה "כן" לשאלה "האם להעביר ממשק חשבונות ?" ויווצרו גם הקבצים Heshin.dat .

את קובצי הממשק יש להעביר אל מנהל החשבונות לצורך קליטה בחשבשבת.

### <u>הערה חשובה:</u>

- באם לא הוגדר מספר זר לכרטיס חשבון מסויים המשתתף ביצוא, יועבר החשבון עם מספר זר לפרטיס חשבון מסויים המשתתף ביצוא, יועבר החשבון עם מספר זר 99999 או כפי שיוגדר בשדה "ח-ן כללי" שבמסך היצוא.
- באם לא הוגדר סוג תנועה זר לקוד מיון מסויים המשתתף ביצוא, יועבר סוג התנועה 000 או
  כפי שיוגדר בשדה "ס"ת כללי" שבמסך היצוא.