

软件使用说明(3.1.2 图文版)

适用对象: 现场操作员

一、主界面(上传)



标注说明:

- 源文件夹: 选择待上传文件所在目录.
- 目标文件夹: 选择服务器/共享/FTP目标目录.
- 备份开关: 勾选后才会保留备份; 未勾选时上传成功会删除源文件.
- 上传控制: 开始上传 / 暂停上传 / 停止上传.
- 运行状态: 查看已上传/失败/跳过, 网络状态.
- 运行日志: 出现异常时先看日志提示.

操作要点:

- 先选路径, 再点击开始上传.
- 目标为网络共享时, 先确认网络连接.
- 需要保留源文件时请勾选启用备份功能.

二、磁盘清理



标注说明:

- 选择清理文件夹: 备份/目标/监控/自定义.
- 文件格式: 选择扩展名或输入自定义格式.
- 过滤条件: 仅显示N天前文件(可选).
- 开始扫描: 生成待清理文件列表.
- 文件列表: 搜索、排序、取消勾选.
- 删除模式: 回收站优先; 不可用时为永久删除.
- 日志面板: 查看扫描与删除过程.

操作要点:

- 先扫描后删除, 删除前请再确认.
- 出现DELETE确认框表示永久删除.
- 清理完成后列表会自动移除已删除文件.

三、自动清理配置

▼自动清理配置 (高级)

☐

🔔 启用自动清理

触发阈值:

80 %

目标阈值:

40 %

检查间隔:

300 秒

💡 启用后，程序会定期检查磁盘空间。当达到触发阈值时，按最旧优先删除，直到降到目标阈值。

💾 保存自动清理配置

保存

取消

标注说明:

- 入口: 在磁盘清理界面点击自动清理配置.
- 启用自动清理: 打开开关.
- 监控文件夹: 选择自动清理目录.
- 触发阈值: 达到此值才触发清理.
- 目标阈值: 删除到该阈值后停止.
- 检查间隔: 每隔N秒检查一次.
- 保存配置: 保存后自动生效.

操作要点:

- 删除策略: 按最旧优先删除, 不再考虑保留天数.
- 回收站不可用时, 自动清理会暂停(避免永久删除).
- 建议首次使用先小范围测试.