

DOCUMENTACIÓN DE ANÁLISIS DE SOFTWARE CASOS DE USO

RENTAMOVIL

**Thiago Fabian Rojas Guevara — David Santiago Erez Rodríguez — Nicole Dayana
Ramírez Vargas**

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE 3145556

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

2026

1. Introducción

Este documento presenta los casos de uso del sistema RentaMovil: qué puede hacer cada actor y bajo qué condiciones. Es la primera de las cuatro vistas dinámicas del análisis del software; las otras tres —diagramas de secuencia, de actividad y de estados— están en documentos separados dentro de esta misma carpeta.

Cada caso de uso se presenta como una ficha individual: su propio diagrama, actor, descripción, precondition, postcondition y el requisito funcional del SRS que implementa.

2. Actores del sistema

Actor	Descripción
Visitante	Persona sin sesión iniciada; solo puede explorar el catálogo y registrarse
Cliente	Usuario autenticado con rol CLIENT; gestiona sus propias reservas, pagos y perfil
Administrador	Usuario autenticado con rol ADMIN; gestiona la flota, las reservas y los pagos de toda la empresa
Super Admin	Usuario autenticado con rol SUPER_ADMIN; todo lo del Administrador, más la gestión de usuarios administrativos y de cuentas bancarias

Un Administrador o Super Admin también puede tener reservas propias, usando su misma cuenta como Cliente — el rol determina qué puede administrar, no qué puede usar.


3. Catálogo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor
UC01	Explorar catálogo de vehículos	Visitante
UC02	Registrarse	Visitante
UC03	Iniciar sesión	Cliente
UC04	Recuperar contraseña	Cliente
UC05	Gestionar mi perfil	Cliente
UC06	Crear una reserva	Cliente
UC07	Ver y modificar mis reservas	Cliente
UC08	Cancelar una reserva	Cliente
UC09	Pagar una reserva	Cliente
UC10	Consultar mis facturas	Cliente
UC11	Ver mis notificaciones	Cliente
UC12	Gestionar vehículos	Administrador
UC13	Gestionar sucursales	Administrador

ID	Caso de uso	Actor
UC14	Gestionar mantenimiento de la flota	Administrador
UC15	Registrar recogida y devolución	Administrador
UC16	Revisar comprobantes de pago	Administrador
UC17	Administrar reservas de la empresa	Administrador
UC18	Rastrear ubicación de vehículos	Administrador
UC19	Gestionar planes de seguro	Administrador
UC20	Gestionar usuarios administrativos	Super Admin
UC21	Gestionar cuentas bancarias	Super Admin

4. Fichas de casos de uso

UC01 — Explorar catálogo de vehículos




Campo	Valor
Actor	Visitante
RF relacionado	RF2.1
Precondición	Ninguna — no requiere sesión iniciada

Campo	Valor
Postcondición	Se muestra el listado de vehículos AVAILABLE, con filtros opcionales

Descripción: cualquier visitante puede ver y filtrar (categoría, marca, motor, precio, fechas) el catálogo público de vehículos, sin necesidad de registrarse.


UC02 — Registrarse



Campo	Valor
Actor	Visitante
RF relacionado	RF1.1
Precondición	El visitante no tiene cuenta en el sistema
Postcondición	Se crea una Person y un User con rol CLIENT

Descripción: el visitante completa nombre, apellido, email, username, contraseña y, opcionalmente, teléfono, para crear su cuenta de Cliente.


UC03 — Iniciar sesión



Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF1.2
Precondición	El usuario tiene una cuenta con <code>status = ACTIVE</code>
Postcondición	Se emiten access token (30 min) y refresh token (7 días)

Descripción: el usuario se autentica con su email o username y su contraseña.


UC04 — Recuperar contraseña



Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF1.3
Precondición	El usuario olvidó su contraseña y tiene una cuenta registrada
Postcondición	La contraseña queda actualizada y todas sus sesiones se cierran

Descripción: el usuario solicita un código de recuperación por email (6 dígitos, válido por 15 minutos) y lo usa junto con una contraseña nueva.


UC05 — Gestionar mi perfil



Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF1.4, RF1.5
Precondición	El Cliente está autenticado
Postcondición	Los datos de perfil quedan actualizados

Descripción: el Cliente actualiza nombre, teléfono, foto o email (este último, confirmando con su contraseña actual), y puede cambiar su contraseña desde la sesión activa.


UC06 — Crear una reserva



Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF3.1, RF2.2
Precondición	Cliente autenticado; el vehículo elegido está disponible en las fechas solicitadas
Postcondición	Reservation creada en estado PENDING_PAYMENT

Descripción: el Cliente selecciona vehículo, fechas, sucursales de recogida/devolución y, opcionalmente, un seguro, y acepta los términos y condiciones.


UC07 — Ver y modificar mis reservas



Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF3.2
Precondición	El Cliente tiene al menos una reserva
Postcondición	La fecha de devolución o la sucursal de devolución quedan actualizadas

Descripción: el Cliente consulta sus reservas y puede extender la fecha de devolución o cambiar la sucursal de devolución, siempre con al menos 3 días de anticipación.


UC08 — Cancelar una reserva



Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF3.3
Precondición	Faltan 3 días o más para <code>start_date</code>
Postcondición	<code>Reservation.status = CANCELLED</code> , sin cargo

Descripción: el Cliente cancela una reserva propia sin penalización, siempre que falten al menos 3 días para la fecha de recogida.


UC09 — Pagar una reserva



Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF5.1
Precondición	Reserva en <code>PENDING_PAYMENT</code>
Postcondición	<code>Payment</code> creado en <code>PENDING_REVIEW</code> ; reserva pasa a <code>PENDING_REVIEW</code>

Descripción: el Cliente transfiere a la cuenta bancaria mostrada como código QR y sube el comprobante de pago para que un Administrador lo revise.


UC10 — Consultar mis facturas



Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF5.2
Precondición	El Cliente tiene al menos un pago aprobado
Postcondición	Se muestra o descarga el PDF de la factura

Descripción: el Cliente consulta y descarga las facturas generadas automáticamente tras un pago aprobado.


UC11 — Ver mis notificaciones



Campo	Valor
Actor	Cliente
RF relacionado	RF7.1
Precondición	El Cliente está autenticado
Postcondición	Las notificaciones consultadas pueden marcarse como leídas

Descripción: el Cliente ve dentro de la aplicación las notificaciones generadas por eventos de sus reservas y pagos.


UC12 — Gestionar vehículos



Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF8.2
Precondición	El Administrador está autenticado
Postcondición	El catálogo de vehículos queda actualizado

Descripción: el Administrador registra, edita o elimina vehículos, y consulta el inventario completo filtrando por estado.


UC13 — Gestionar sucursales



Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF8.4
Precondición	El Administrador está autenticado
Postcondición	La sucursal queda creada, editada o eliminada

Descripción: el Administrador crea, edita o elimina sucursales, y puede ubicarlas en un mapa.


UC14 — Gestionar mantenimiento de la flota



Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF8.3, RF8.7
Precondición	El vehículo no está RETIRED
Postcondición	El mantenimiento queda programado, iniciado, completado o cancelado

Descripción: el Administrador programa, inicia, completa o cancela mantenimientos de un vehículo, y consulta su historial.


UC15 — Registrar recogida y devolución



Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF4.1, RF4.2
Precondición	Reserva en CONFIRMED (para la recogida)
Postcondición	Rental creado o completado; el estado del vehículo cambia

Descripción: el Administrador registra, en sucursal, la entrega y la devolución física del vehículo, con el kilometraje inicial y final.


UC16 — Revisar comprobantes de pago



Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF5.1, RF8.5
Precondición	Hay un Payment en PENDING_REVIEW
Postcondición	El pago queda APPROVED o REJECTED

Descripción: el Administrador revisa el comprobante subido por el Cliente y decide aprobarlo o rechazarlo.


UC17 — Administrar reservas de la empresa



Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF8.5
Precondición	El Administrador está autenticado
Postcondición	Se muestra el listado completo de reservas, con su información de pago

Descripción: el Administrador consulta todas las reservas del sistema, no solo las propias, y gestiona los planes de seguro disponibles.


UC18 — Rastrear ubicación de vehículos



Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF6.1, RF6.2
Precondición	El vehículo está o estuvo en estado RENTED
Postcondición	Se muestra la ubicación actual o el historial de rutas

Descripción: el Administrador consulta la última ubicación de un vehículo alquilado o el historial completo de un alquiler ya finalizado.


UC19 — Gestionar planes de seguro



Campo	Valor
Actor	Administrador
RF relacionado	RF8.5
Precondición	El Administrador está autenticado
Postcondición	El plan de seguro queda creado o editado

Descripción: el Administrador crea o edita los planes de seguro (First Aid, Standard, All-Risk) que el Cliente puede elegir al reservar.


UC20 — Gestionar usuarios administrativos



Campo	Valor
Actor	Super Admin
RF relacionado	RF8.1
Precondición	El Super Admin está autenticado
Postcondición	El rol o el estado de la cuenta quedan actualizados

Descripción: el Super Admin otorga o revoca roles administrativos, y activa o desactiva cuentas de usuario.

UC21 — Gestionar cuentas bancarias



Campo	Valor
Actor	Super Admin
RF relacionado	RF8.6
Precondición	El Super Admin está autenticado
Postcondición	La cuenta bancaria queda creada, editada o desactivada

Descripción: el Super Admin administra las cuentas bancarias de la empresa que se ofrecen como destino de pago en el checkout.

5. Referencias

Título del documento	Referencia
Especificación de Requisitos de Software	01-informe-especificacion-requisitos/SR S.md (este repositorio)
Diagramas de secuencia	02-Diagramas-de-Secuencia.md (esta carpeta)
Diagramas de actividad	03-Diagramas-de-Actividad.md (esta carpeta)
Diagramas de estados	04-Diagramas-de-Estados.md (esta carpeta)