
Pytorch 下载教程


Renyezhang2016@163.com

1 在浏览器打开 Pytorch 官网 https://pytorch.org/




2 鼠标下滑到如下页面,按如下选择进行配置,然后将"Run this Command:"右侧内容复制下来


conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=12.4 -c py torch -c nvidia




3 打开 Anaconda Prompt




4 输入启动命令,进入到创建的虚拟环境中



5 将刚刚复制的内容粘贴进去



6 按回车键,出现以下页面表示已经开始安装 Pytorch



7 加载出以下页面时,输入"y",然后回车

8 此时正在下载,耐心等待下载完成。如中途下载失败,需要重复上述步骤反复下载,直到下载完成

```
Anaconda Prompt - conda in X + v
Downloading and Extracting Packages libcufft-11.2.0.44 | 6 KB | 1 libcusolver-dev-11.6 | 112.0 MB | 1 idna-3.7 | 115 KB | 1 igng-9e | 331 KB | 2 std-1.5.5 | 720 KB |
                           100%
                                                                                          1%
                                                                                        100%
                           100%
100%
100%
100%
100%
zstd-1.5.5 /2 KB /2 Cuda-runtime-12.4.0 /2 KB /2 Cuda-cudatr-12.4.127 /1094 KB /2-5.4.6 /699 KB /2-5.4.6 /851 KB
                           charset-normalizer-3
libcublas-dev-12.4.2
                 44 KB
344.2 MB
                           100%
                                                                                         4%
                 128 KB
597 KB
347 KB
14.3 MB
41 KB
189.5 MB
                                                                                        100%
100%
ca-certificates-2024
                           cuda-cudart-dev-12.4
brotli-python-1.0.9
libnvjitlink-dev-12.
                           100%
45%
cuda-nvtx-12.4.127
libcufft-dev-11.2.0.
                                                                                        100%
                           openjpeg-2.4.0 |
libnvjitlink-12.4.99 |
                 250 KB
71.8 MB
                                                                                        100%
                           requests-2.32.3
lz4-c-1.9.4
                 100 KB
152 KB
                                                                                          0%
0%
lzW-c-1.9.4
Libnvjpeg-12.3.1.89
cuda-cupti-12.4.127
Libnvfatbin-dev-12.5
torchvision-0.19.0
cuda-opencl-12.5.39
pytorch-2.4.0
Libnvfatbin-12.5.82
                | 152 KB
| 5 KB
| 12.9 MB
| 1.6 MB
| 7.7 MB
| 16 KB
                                                                                          9%
9%
9%
9%
9%
9%
                  1.20 GB
 ... (more hidden)
```