SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	HOSPITAL DE  ACIDENTADOS CLINICA SANTA ISABEL	
Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 079	
Processo: Oxigenioterapia por Cateter Nasal	Versão: 01	
	Folha Nº:1/3	

### 1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de oxigenioterapia por cateter nasal.

## 2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

Não aplicável.

### 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

#### 4. PROCEDIMENTO

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Não aplicável.	<b>&gt;</b>
Não aplicável.  4. PROCEDIMENTO	
Ação/Descrição para Instalação	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de
	Enfermagem
Reunir o material necessário e encaminhá-lo à unidade do cliente  • Luvas de procedimento	
Cateter nasal de oxigênio	Técnico de
Fluxômetro de O2	Enfermagem
Kit de umidificador	
Frasco de água destilada	
Orientar o cliente e/ou acompanhante quanto ao procedimento.	Técnico de
	Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de
	Enfermagem
Colocar água destilada no frasco do umidificador até o nível indicado.	Técnico de
	Enfermagem
Conectar o umidificador à rede de oxigênio através do fluxômetro.	Técnico de

Elaborado por:		Revisado por:	Aprovado para uso por:	
	Data:	Data:	Data:	

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 079	
Dunana and Online mistance is a supplied to Manager	Versão: 01	
Processo: Oxigenioterapia por Cateter Nasal	Folha №:2/3	

	Enfermagem
Conectar a extensão de borracha ao umidificador, mantendo a outra	Técnico de
extremidade protegida.	Enfermagem
Elevar a cabeceira da cama.	Técnico de
	Enfermagem
Calçar a luvas.	Técnico de
	Enfermagem
Limpar as narinas do cliente com gaze umedecida em soro fisiológico se	Técnico de
necessário.	Enfermagem
Colocar os "pinos" do cateter nas narinas do cliente; passar a extenção do	Técnico de
cateter ao redor do ouvido do cliente e sob o queixo; utilizar proteção com	Enfermagem
algodão entre a extenção e o ouvido.	Linomagom
Conectar o cateter a extensão de borracha.	Técnico de
	Enfermagem
Abrir a saída de O2 e regular o fluxômetro de acordo com o volume de O2	Técnico de
prescrito.	Enfermagem
Recolher o material e deixar o cliente confortável.	Técnico de
	Enfermagem
Retirar as luvas.	Técnico de
	Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de
	Enfermagem
Checar na prescrição médica e anotar observações importantes, carimbar	Técnico de
e assinar.	Enfermagem

Ação/Descrição para Retirada	Agente Executor
Verificar a indicação da retirada do cateter.	Técnico de
	Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de
	Enfermagem
Fechar a válvula de oxigênio.	Técnico de
	Enfermagem

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 079	
December 2 Original States and October Novel	Versão: 01	
Processo: Oxigenioterapia por Cateter Nasal	Folha Nº:3/3	

Desconectar a extensão de borracha do cateter.	Técnico de
	Enfermagem
Tirar suavemente o cateter e desprezá-lo no lixo adequado.	Técnico de
	Enfermagem
Limpar as narinas do cliente, se necessário.	Técnico de
	Enfermagem
Deixar o cliente confortável e o ambiente em ordem.	Técnico de
	Enfermagem
Checar na prescrição médica e anotar observações importantes, carim	Técnico de
ar.	Enfermagem

#### 5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

# 6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Dobservar para que o cateter não se obstrua com secreção, trocá-lo diariamente; administrar oxigênio sempre umidificado, isto é, que tenha passado antes pelo frasco umidificador; manter o nível de água no frasco umidificador; trocar a água diariamente (nunca completar com água destilada o frasco do umidificado); fazer higiene nasal com soro fisiológico a cada 8 horas; se necessário, lubrificar a narina do cliente após a retirada e suspensão do uso do cateter; a ponta de extensão de borracha não pode ficar exposta, deve sempre estar protegida.

#### 7. ANEXOS

Não aplicável.