SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	HOSPITAL DE ACIDENTADOS CUNICA SANTA ISABEL	
Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 82	
Dunance Counting com Detinade de Duna Couten	Versão: 01	
Processo: Curativo com Retirada de Dreno Suctor	Folha Nº:1/4	

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de curativo com retirada de Dreno Suctor.

2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

4. PROCEDIMENTO

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIANão aplicável.4. PROCEDIMENTO	
4. PROCEDIMENTO Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Protocolo de lavagem das mãos antes e após a realização de cada curativo, mesmo que seja em um mesmo paciente.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Utilizar sempre material estéril.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Não falar próximo à ferida e ao material esterilizado.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Reunir numa bandeja o material necessário para o curativo • Pacote de curativo	Técnico de
 Luvas de procedimento Gazes Soro Fisiológicos 0,9% 	Enfermagem / Enfermeiro

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:	
Data:	Data:	Data:	

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 82
Processo: Curativo com Retirada de Dreno Suctor	Versão: 01
	Folha Nº:2/4

Antisseptico	
Saco para lixo	
Fitas adesivas	
E outros que se fizerem necessário	
	Técnico de
Levar o material até o paciente e explicar-lhe o procedimento.	Enfermagem /
	Enfermeiro
	Técnico de
Higienizar as mãos.	Enfermagem /
	Enfermeiro
	Técnico de
Calçar as luvas e colocar a máscara.	Enfermagem /
	Enfermeiro
Com a técnica asséptica abrir o pacote de curativo, dispor as pinças com	Técnico de
os cabos voltados para as bordas do campo, abrir o pacote de retirada ou	Enfermagem /
lâmina de bisturi.	Enfermeiro
	Técnico de
Abrir as embalagens de gazes colocando-as no campo.	Enfermagem /
	Enfermeiro
	Técnico de
Abrir o curativo anterior.	Enfermagem /
	Enfermeiro
Com as pinças fazer um chumaço de gaze,embebê-las de soro e fazer a	Técnico de
	Enfermagem /
limpeza da área menos contaminada para a mais contaminada.	Enfermeiro
	Técnico de
Em seguida, secar toda área com chumaços secos de gazes.	Enfermagem /
	Enfermeiro
Fozor novo obumaco, embabá la com colução enticaántico e enlicar no	Técnico de
Fazer novo chumaço, embebê-lo com solução antisséptica e aplicar na	Enfermagem /
ferida.	Enfermeiro
Cobrir a ferida com gazes, coxim ou compressas, conforme a necessidade.	Técnico de

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 82
December 2 Constitute and Batimada da Basima Constant	Versão: 01
Processo: Curativo com Retirada de Dreno Suctor	Folha Nº:3/4

	Enfermagem /
	Enfermeiro
	Técnico de
Retirar o ponto que fixa o dreno suctor e puxar o dreno com cuidado.	Enfermagem /
	Enfermeiro
Com as pinças fazer um chumaço de gaze e pressionar a incisão do dreno	Técnico de
por alguns segundos para estancar o sangue.	Enfermagem /
por alguns segundos para estancar o sangue.	Enfermeiro
Fixar o novo curativo com fita adesiva (micropore ou esparadrapo) ou	Técnico de
ataduras, evitando-se tracionar a pele.	Enfermagem /
ataduras, evitarido-se tracionar a pele.	Enfermeiro
Retirar todo o material, desprezando o saco plástico no lixo contaminado	Técnico de
hospitalar.	Enfermagem /
nospitalai.	Enfermeiro
	Técnico de
Encaminhar o material à CME, conforme rotina.	Enfermagem /
	Enfermeiro
	Técnico de
Higienizar as mãos.	Enfermagem /
	Enfermeiro
Checar e relatar na prescrição médica o curativo realizado e observações	Técnico de
importantes, carimbar e assinar.	Enfermagem /
importantes, cannibar e assinar.	Enfermeiro

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de	Prancheta do Cliente /	Número de Prontuário /	Até alta do	Serviço de Admissão e
	Enfermagem	Colaboradores da Área	Nome	cliente	Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Regras para Curativos:

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 82	
Processor Overtires as an Bating de de Brens Overten	Versão: 01	
Processo: Curativo com Retirada de Dreno Suctor	Folha Nº:4/4	

- Curativos úmidos (seja por secreções ou banho devem ser trocados tantas vezes quanto necessário, não ultrapassando o tempo de 6 horas (tempo provável de multiplicação das bactérias):
- Em pacientes com dois ou mais curativos (limpos ou contaminados) realizar primeiro o(s) limpo(s) e depois o(s) contaminado(s), cada qual com seu material de curativo estéril.
- Durante o curativo, inspecionar sempre sinais de infecção (hiperemia, edema, dor, secreção) nas feridas cirúrgicas, locais de punção, áreas de drenos ou irrigações.
- Je star and A data da troca do curativo e o nome de quem realizou, deve estar anotado no curativo e discorrido na prescrição do cliente.

7. ANEXOS

Não aplicável.