## 📌 Eventos del Mouse (Ratón)

Evento	Descripción
click	Ocurre cuando se hace clic en un elemento.
dblclick	Se dispara cuando se hace doble clic.
contextmenu	Se activa al hacer clic derecho (abre el menú contextual).
mousedown	Ocurre cuando se presiona un botón del mouse.
mouseup	Se dispara cuando se suelta un botón del mouse.
mousemove	Se activa cuando el mouse se mueve dentro de un elemento.
mouseover	Se dispara cuando el mouse entra en un elemento.
mouseout	Se activa cuando el mouse sale de un elemento.
mouseenter	Similar a mouseover, pero no se activa en elementos hijos.
mouseleave	Similar a mouseout , pero no se activa en elementos hijos.

## Eventos del Teclado

Evento	Descripción
keydown	Ocurre cuando se presiona una tecla.
keyup	Se dispara cuando se suelta una tecla.
keypress	(Obsoleto) Similar a keydown , pero no detecta teclas especiales como Shift.

### Eventos de Entrada y Formulario

Evento	Descripción
input	Se activa cuando el usuario escribe en un campo de entrada ( <input/> 0 <textarea> ).&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;change&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Se dispara cuando el valor de un campo cambia y pierde el foco.&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;focus&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Ocurre cuando un campo de entrada recibe el foco.&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;blur&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Se dispara cuando un campo de entrada pierde el foco.&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;submit&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Se activa cuando se envía un formulario.&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;reset&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Se dispara cuando se reinicia un formulario.&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</textarea>

# **Eventos de Documento y Ventana**

Evento	Descripción
DOMContentLoaded	Se dispara cuando el HTML se ha cargado completamente (sin esperar imágenes).
load	Ocurre cuando toda la página ha cargado, incluyendo imágenes y scripts.
resize	Se activa cuando se cambia el tamaño de la ventana.
scroll	Se dispara cuando el usuario hace scroll en la página.
unload	Ocurre cuando el usuario abandona la página (puede bloquearse en algunos navegadores).

## **⊗** Eventos de Drag & Drop (Arrastrar y Soltar)

Evento	Descripción
dragstart	Se activa cuando un elemento comienza a ser arrastrado.
drag	Ocurre mientras el elemento está siendo arrastrado.
dragenter	Se dispara cuando el elemento arrastrado entra en una zona de destino.
dragover	Se activa cuando el elemento arrastrado está sobre una zona de destino.
drop	Se dispara cuando el usuario suelta el elemento arrastrado en la zona de destino.
dragend	Ocurre cuando el usuario suelta el elemento arrastrado (se haya soltado en una zona válida o no).

### 🙎 Eventos de Multimedia

Evento	Descripción
play	Se dispara cuando un video/audio comienza a reproducirse.
pause	Ocurre cuando se pausa un video/audio.
ended	Se activa cuando un video/audio termina.
volumechange	Se dispara cuando el volumen cambia.
timeupdate	Ocurre cuando la posición de reproducción cambia.