

Comandos FTP para Linux / Unix más frecuentes

Comando	Descripción
!	Para escapar al Shell, permitiendo comandos en nuestro equipo local
?	Para obtener ayuda sobre comandos
ascii	Activa el modo de transferencia ASCII
bell	Permite emitir un sonido cuando finaliza la ejecución de un comando
binary	Activa el modo de transferencia binario
bye	Cierra la sesión activa y el software FTP
cd	Cambia de directorio en el lado del servidor remoto
chmod	Cambia los permisos de un archivo en el equipo remoto
close	Cierra la sesión activa pero el programa sigue ejecutándose
dir	Produce una lista con todos los archivos del directorio remoto actual
delete	Borra un archivo perteneciente a la máquina remota
get	Descarga un archivo del equipo remoto al equipo local
help	Para obtener ayuda sobre comandos
lcd	Cambia de directorio en el lado del servidor local
ls	Produce una lista con todos los archivos del directorio remoto actual
mdir	Visualiza el contenido de varios directorios del equipo remoto
mdelete	Borra varios archivos pertenecientes a la máquina remota
mget	Descarga varios archivos desde el equipo remoto al local
mkdir	Crea un directorio nuevo en el directorio actual remoto
mls	Visualiza el contenido de varios directorios del equipo remoto
mput	Envía varios archivos desde el equipo local al remoto
open	Permite abrir una sesión en el servidor que le determinemos
prompt	Activa/desactiva la ayuda interactiva
put	Envía archivos del equipo local al servidor remoto
pwd	Muestra en qué directorio del servidor remoto nos encontramos
quit	Cierra la sesión activa y el software FTP
recv	Descarga un archivo del equipo remoto al equipo local
reget	Retoma la descarga desde el punto donde se cortó al ser transferida
rename	Cambia el nombre a un archivo incorporado en el servidor remoto
rmdir	Elimina el directorio especificado dentro del directorio actual
rhel	Ofrece ayuda de los comandos de la máquina remota
rstatus	Detalla el estado actual del equipo remoto
send	Envía archivos del equipo local al servidor remoto
status	Detalla el estado actual del equipo local
system	Muestra el tipo de sistema remoto e información sobre este
trace	Activa/desactiva el trazado de transferencia de paquetes
type	Informa de si estamos en modo ASCII o modo binario
user	Inicia sesión con un nombre de usuario diferente