

ArucoMarker

ArUco 마커 찾기

인스턴스 선언

ArUco 마커 찾기(ArucoMarker) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
aruco_marker = ArucoMarker(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
aruco_marker_1 = ArucoMarker(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

카메라 장치 선택하기

ArUco 마커 찾기를 위한 카메라를 설정합니다.



ArUco 마커 찾기 0 : 카메라를 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	카메라 장치 이름	시스템 카메라 라벨	-

Python

```
aruco_marker = ArucoMarker(0)
```

```
aruco_marker.device('')
```

최대 마커 수 설정하기

최대로 인식할 수 있는 마커의 개수를 설정합니다. 마커 개수의 범위는 ~ 입니다.

 ArUco 마커 찾기 0 : 최대 마커 개수를 5 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	최대 마커 수	~ 정수	-

Python

```
aruco_marker = ArucoMarker(0)
```

```
aruco_marker.max_count(5)
```

한 번 인식하기

현재 화면에 있는 마커들을 찾아 딱 한번 영역을 표시합니다.

 ArUco 마커 찾기 0 : 마커를 한 번 찾기

매개변수

(없음)


Python

```
aruco_marker = ArucoMarker(0)
```

```
aruco_marker.detect_once()
```

연속 인식 시작 / 중지

현재 화면에 있는 마커들을 계속해서 따라가며 화면 상에 영역을 표시합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	시작(start), 중지(stop)	-

Python

```
aruco_marker = ArucoMarker(0)
```

```
# unit = "start"
```

```
aruco_marker.detect_continuous()
```

```
# unit = "stop"
```

```
aruco_marker.stop()
```

인식 화면 표시하기

카메라 화면에 마커 찾기 결과를 표시할지 말지를 결정합니다.

 ArUco 마커 찾기 0 : 결과 **보이기**

✓ 보이기
숨기기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
on	드롭다운 옵션	표시 ON / OFF	표시(on=True), 숨기기(off=False)	TRUE

Python

```
aruco_marker = ArucoMarker(0)
```

```
aruco_marker.display(True)
```

```
aruco_marker.display(False)
```

마커 데이터

지정한 마커 ID의 위치/크기 값을 반환합니다.

 ArUco 마커 찾기 0 : 마커 **0**의 **x 좌표**

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
data	입력값 (블록)	마커 ID	이상 정수	-
unit	드롭다운 옵션	측정 종류	x, y, min_x, max_x, min_y, max_y, width, height, area, rotation	-

Python

```
aruco_marker = ArucoMarker(0)

aruco_marker.marker(0, 'x')
aruco_marker.marker(3, 'area')
```

마커 사이 거리

두 마커 사이의 거리를 반환합니다.

 ArUco 마커 찾기 : 마커 에서 마커 까지의

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	입력값 (블록)	첫 번째 마커 ID	이상 정수	-
unit	입력값 (블록)	두 번째 마커 ID	이상 정수	-
type	드롭다운 옵션	거리 종류	거리(생략 또는 None), 가로 거리(horizontal), 세로 거리(vertical)	None

Python

```
aruco_marker = ArucoMarker(0)

aruco_marker.get_distance(0, 1) # 거리
aruco_marker.get_distance(0, 2, 'horizontal') # 가로 거리
```

마커 감지 여부

특정 id 값을 갖는 마커를 찾았는지 여부

 ArUco 마커 찾기 : 마커 을(를) 찾았는가?

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	마커 ID	이상 정수	-

Python

```
aruco_marker = ArucoMarker(0)
```

```
aruco_marker.marker_detected(0)
```