

Robot Framework - Installation & Setup

A practical, self-contained guide to prepare the environment, install, configure and validate the tool.

Manual objective

This manual guides you through the complete installation and setup process, from preparing the environment to final validation. Follow the steps in order and use the checks throughout the guide to confirm that each configuration was completed correctly.

Prerequisites

- Python instalado e disponível no terminal.
- pip funcionando.
- Uma folder de trabalho onde você possa criar o projeto.

Official references

- <https://robotframework.org/>
- <https://docs.robotframework.org/>
- <https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide>

Step-by-step installation and setup

- 1 Open PowerShell/Terminal e valide Python.
- 2 Create uma folder robot-lab e entre nela.
- 3 Create um environment virtual .venv para isolar dependências do projeto.
- 4 Ative o environment virtual. No PowerShell use `.\venv\Scripts\Activate.ps1`; no CMD use `.venv\Scripts\activate.bat`; macOS/Linux use `source .venv/bin/activate`.
- 5 Atualize pip e instale Robot Framework com `python -m pip install robotframework`.
- 6 Validate robot `--version`.
- 7 Create `primeiro_teste.robot` com o conteúdo mostrado na seção Primeiro uso.
- 8 Run `robot primeiro_teste.robot`.

Commands and validation checkpoints

```
python --version
```

```
python -m pip --version
```

```
mkdir robot-lab
```

```
cd robot-lab
```

```
python -m venv .venv
```

```
python -m pip install --upgrade pip
```

```
python -m pip install robotframework
```

```
robot --version
```

First functional use

- Create o arquivo primeiro_teste.robot com:
*** Test Cases ***
Meu primeiro teste
Log QA Lab Brasil - Robot Framework funcionando
- Run: robot primeiro_teste.robot
- Confirm PASS no terminal. Open report.html para o resumo e log.html para detalhes. output.xml contém os resultados estruturados.

Troubleshooting

- python não reconhecido: valide py --version no Windows e corrija a instalação/PATH do Python.
- pip não reconhecido: prefira python -m pip para usar o pip do mesmo Python.
- PowerShell bloqueia Activate.ps1: use CMD para ativar ou ajuste a política de execução somente according to as regras da sua máquina/organização.
- robot não reconhecido: confirme que .venv está ativo e execute python -m pip show robotframework; reabra o terminal se instalou globalmente.
- Biblioteca adicional ausente: instale apenas a biblioteca exigida pelo projeto dentro do mesmo environment virtual.