

Prometheus - Instalação y Configuración

Colecta, almacenamiento y consulta de métricas de series temporales para monitoreo y observabilidad.

Objetivo de este manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga los pasos en orden y utilice las verificaciones indicadas para confirmar cada configuración.

Antes de comenzar

Confirme el sistema operativo, runtime/dependencias y versiones compatibles en la documentación oficial actual antes de instalar. La lista técnica siguiente refleja el procedimiento específico validado para la herramienta.

Dónde ejecutar los comandos

En Windows use PowerShell o Símbolo del sistema; en macOS/Linux use Terminal. Después de cambiar PATH o variables de entorno, cierre y abra una terminal nueva antes de validar.

Referencias oficiales

<https://prometheus.io/download/>

Instalación y configuración paso a paso

1. Siga este paso específico de la herramienta: Baixe Prometheus da página oficial ou use imagem oficial Docker.
2. Siga este paso específico de la herramienta: Extraia a distribuição e revise prometheus.yml de exemplo.
3. Siga este paso específico de la herramienta: Inicie Prometheus apontando para o arquivo de configuração.
4. Siga este paso específico de la herramienta: Abra <http://localhost:9090>.
5. Siga este paso específico de la herramienta: Acesse Status/Targets e confirme o target local quando configurado.
6. Siga este paso específico de la herramienta: Execute uma consulta simples na UI, como up.

Primer uso funcional

Complete el primer uso funcional descrito arriba y confirme el resultado específico esperado antes de agregar integraciones o configuración avanzada.

Problemas comunes y soluciones

Prometheus não inicia: valide sintaxe de prometheus.yml e porta.

Target DOWN: problema de scrape/rede/exporter, não necessariamente instalação.

Sem dados: confirme janela de tempo e target configurado.



Criterio de finalización

Considere la configuración terminada cuando las validaciones de versión/ejecución funcionen y el primer uso de este manual finalice sin errores. Después avance a integraciones o configuraciones avanzadas.