

Robot Framework - Instalación y Configuración

Guía práctica y autosuficiente para preparar el entorno, instalar, configurar y validar la herramienta.

Objetivo del manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga las etapas en el orden presentado y utilice las verificaciones indicadas para confirmar cada configuración.

Prerrequisitos

- Python instalado e disponible en terminal.
- pip funcionando.
- Una carpeta de trabajo donde você possa criar o projeto.

Referencias oficiales

- <https://robotframework.org/>
- <https://docs.robotframework.org/>
- <https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide>

Instalación y configuración paso a paso

- 1 Abra PowerShell/Terminal e valide Python.
- 2 Cree una carpeta robot-lab e entre nela.
- 3 Cree um entorno virtual .venv para isolar dependências do projeto.
- 4 Ative o entorno virtual. No PowerShell use `.\venv\Scripts\Activate.ps1`; no CMD use `.venv\Scripts\activate.bat`; macOS/Linux use `source .venv/bin/activate`.
- 5 Atualize pip e instale Robot Framework com `python -m pip install robotframework`.
- 6 Valide robot --version.
- 7 Cree primeiro_teste.robot com o conteúdo mostrado na seção Primeiro uso.
- 8 Ejecute robot primeiro_teste.robot.

Comandos y puntos de validación

```
python --version
```

```
python -m pip --version
```

```
mkdir robot-lab
```

```
cd robot-lab
```

```
python -m venv .venv
```

```
python -m pip install --upgrade pip
```

```
python -m pip install robotframework
```

```
robot --version
```

Primer uso funcional

- Cree o arquivo primeiro_teste.robot com:
*** Test Cases ***
Meu primeiro teste
Log QA Lab Brasil - Robot Framework funcionando
- Ejecute: robot primeiro_teste.robot
- Confirme PASS no terminal. Abra report.html para o resumo e log.html para detalhes. output.xml contém os resultados estruturados.

Solución de problemas

- python não reconhecido: valide py --version no Windows e corrija a instalação/PATH do Python.
- pip não reconhecido: prefira python -m pip para usar o pip do mesmo Python.
- PowerShell bloqueia Activate.ps1: use CMD para ativar ou ajuste a política de execução somente según as regras da sua máquina/organização.
- robot não reconhecido: confirme que .venv está ativo e execute python -m pip show robotframework; reabra o terminal se instalou globalmente.
- Biblioteca adicional ausente: instale apenas a biblioteca exigida pelo projeto dentro do mesmo entorno virtual.