


# Packet Tracer: détermination du DR et du BDR

# **Topologie**



### Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
RA	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	Lo0	192.168.31.11	255.255.255.255
RB	G0/0	192.168.1.2	255.255.255.0
	Lo0	192.168.31.22	255.255.255.255
RC	G0/0	192.168.1.3	255.255.255.0
	Lo0	192.168.31.33	255.255.255.255

#### **Objectifs**

Partie 1 : examen des changements de rôles du DR et du BDR Partie 2 : modification de la priorité OSPF et sélections forcées

#### Scénario

Au cours de cet exercice, vous allez examiner les rôles du routeur désigné (DR) et du routeur désigné de secours (BDR), et observer la modification de ces rôles en cas de modification du réseau. Vous modifierez ensuite la priorité afin de contrôler les rôles et de forcer une nouvelle sélection. Enfin, vous vérifierez que les routeurs assument correctement les rôles souhaités.

# Partie 1 : Examen des changements de rôles du DR et du BDR

## Étape 1 : Attendez que les voyants de liens passent de l'orange au vert.

Lorsque vous ouvrez le fichier dans Packet Tracer pour la première fois, les voyants de liaison du commutateur peuvent être orange. Ces voyants de liaison restent orange pendant 50 secondes, le temps que le commutateur vérifie qu'un des routeurs n'est pas un autre commutateur. Vous pouvez également cliquer sur **Fast Forward Time** pour contourner ce processus.

#### Étape 2 : Vérifiez l'état des voisins OSPF actuels.

- a. Utilisez la commande appropriée sur chaque routeur pour examiner le routeur désigné (DR) et le routeur désigné de secours (BDR) actuels.
- b. Quel routeur est le routeur désigné (DR) ? \_\_\_\_\_
- c. Quel routeur est le routeur désigné de secours (BDR) ?

### Étape 3: Activez le débogage des contiguïtés OSPF IP.

a. Vous pouvez contrôler le processus de sélection du routeur désigné (DR) et du routeur désigné de secours (BDR) à l'aide d'une commande **debug**. Sur **RA** et **RB**, saisissez la commande suivante.

```
RA# debug ip ospf adj
```

## Étape 4 : Désactivez l'interface Gigabit Ethernet 0/0 sur RC.

- a. Désactivez la liaison entre RC et le commutateur afin de permettre la modification des rôles.
- b. Patientez environ 30 secondes l'expiration des intervalles des paquets Dead sur **RA** et **RB**. D'après les résultats du débogage, quels routeurs ont été sélectionnés respectivement comme routeur désigné (DR) et routeur désigné de secours (BDR) ?

## Étape 5 : Rétablissez l'interface Gigabit Ethernet 0/0 sur RC.

- a. Réactivez la liaison entre RC et le commutateur.
- Attendez la sélection du nouveau routeur désigné (DR) et du nouveau routeur désigné de secours (BDR).
  Les rôles de DR et de BDR ont-ils été modifiés ? Les élèves doivent justifier la réponse.

# Étape 6: Désactivez l'interface Gigabit Ethernet 0/0 sur RB.

- a. Désactivez la liaison entre RB et le commutateur afin de permettre la modification des rôles.
- b. Patientez environ 30 secondes l'expiration des minuteurs de mise en attente sur RA et RC. D'après les résultats du débogage sur RA, quels routeurs ont été sélectionnés respectivement comme routeur désigné (DR) et routeur désigné de secours (BDR) ?

\_\_\_\_\_\_

# Étape 7: Rétablissez l'interface Gigabit Ethernet 0/0 sur RB.

- a. Réactivez la liaison entre RB et le commutateur.
- Attendez la sélection du nouveau routeur désigné (DR) et du nouveau routeur désigné de secours (BDR).
  Les rôles de DR et de BDR ont-ils été modifiés ? Les élèves doivent justifier la réponse.

#### Étape 8: Désactivez le débogage.

Entrez la commande undebug all sur RA et RB pour désactiver le débogage.

# Partie 2 : Modification de la priorité OSPF et sélections forcées

### Étape 1 : Configurez les priorités OSPF sur chaque routeur.

Pour modifier le routeur désigné (DR) et le routeur désigné de secours (BDR), configurez le port Gigabit Ethernet 0/0 de chaque routeur à l'aide des priorités d'interface OSPF suivantes :

RA: 200RB: 100

• RC: 1 (priorité par défaut)

#### Étape 2 : Redémarrez le commutateur afin de forcer une sélection.

**Remarque** : la commande **clear ip ospf process** peut également être utilisée sur les routeurs pour réinitialiser le processus OSPF.

#### Étape 3 : Vérifiez que le DR et le BDR ont été correctement sélectionnés.

- a. Attendez suffisamment longtemps pour permettre la convergence du protocole OSPF ainsi que la sélection du routeur désigné (DR) et du routeur désigné de secours (BDR). Cette opération devrait prendre quelques minutes. Vous pouvez cliquer sur Fast Forward Time pour accélérer le processus.
- b. Conformément au résultat de la commande appropriée, quels routeurs sont désormais respectivement routeur désigné (DR) et routeur désigné de secours (BDR) ?

## Suggestion de barème de notation

Section d'exercice	Emplacem ent de la question	Nombre maximum de points	Points obtenus
Partie 1 : examen des changements de rôles du	Étape 2b	10	
DR et du BDR	Étape 2c	10	
	Étape 4b	10	
	Étape 5b	10	
	Étape 6b	10	
	Étape 7b	10	
Total	60		
Partie 2 : modification de la priorité OSPF et sélections forcées	Étape 3b	10	
Total	10		
Score relatif à P	30		
	100		