



Serveurs Microsoft
4204F6MO

Rapport TP1

Présenté à: Patrick Haccoun

Remis par: Romeo Kouémeni Tongambou

Le 18 février 2026

TP#1

Dans les pages qui suivent vous devez réaliser les tâches demandées afin de configurer un serveur Windows et les services Active Directory. Certaines notions auront été vues entièrement en classe ou en laboratoires alors que d'autres vont nécessiter un effort de recherche de votre part. Afin de compléter les tâches, vous pouvez vous servir des notes sur Moodle, celles prises pendant la théorie ainsi que les nombreuses ressources disponibles sur l'Internet dont les ressources disponibles sur le site de Microsoft <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library>.

Ce travail est individuel. Je vous demande de compléter un rapport de TP pour rendre compte de vos démarches avec des saisies d'écrans et explications – inspirez-vous de *l'exemple de rapport* laissé à la semaine 1 sur Moodle. À plusieurs étapes on vous pose des questions. Répondez à ces questions dans le rapport. À chaque fois, prenez soin de bien identifier à quelle question du TP votre réponse fait référence. Les questions précédées d'un * seront validées par le professeur sur votre poste.

Si certains **.iso** ne sont pas disponibles avec votre abonnement Microsoft Azure, simplement les télécharger de Microsoft.

Pour les questions 1,2 et 3 seulement, il n'est pas nécessaire d'expliquer vos démarches dans le rapport. Seulement répondre aux questions lorsqu'il y en a.

1. *Installation du serveur (1 point)

- 1.1. Assurez-vous d'avoir installé Windows 2022 sur votre poste hôte conformément aux instructions du document **Installation Windows 2022** se trouvant sur Moodle.
- 1.2. Installez **Windows 2022 Standard (avec expérience de bureau)** dans une machine virtuelle avec une carte réseau configurée en pont et au moins 120GO d'espace disque. Renommez la machine **W2022-vos initiales**. Par exemple, pour moi ce serait **W2022-PH**. Installez les additions invités VirtualBox (ou l'équivalent VMWare).

2. AD DS (0.5 point)

- 2.1. Ajoutez le rôle AD DS à votre serveur hôte Windows 2022. Le nom de votre domaine doit être **posteXX.local** où **XX** représente votre numéro de bureau et le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine doivent être à **Windows 2016**. Fiez-vous à la question 3 du TP pour en déduire une adresse IP cohérente.
- 2.2. Quelle est la configuration réseau de vos deux serveurs. Expliquez vos choix.

Serveur physique (AD DS / DNS) : IP 192.168.17.1/24 et DNS 192.168.17.1.


Serveur virtuel (DHCP / WDS) : IP 192.168.17.2/24 et DNS 192.168.17.1.

Les deux serveurs sont dans le même réseau 192.168.17.0/24 pour que DHCP et WDS/PXE fonctionnent sans problème. On met des IP fixes parce que ce sont des serveurs. Le serveur virtuel utilise le DNS du serveur physique pour trouver le domaine poste17.local.

3. *DHCP (0.5 point)

- 3.1. Transformez votre serveur virtuel **Windows 2022** en serveur membre. Ensuite, ajoutez le rôle DHCP sur ce serveur. Le serveur doit donner des adresses entre 192.168.XX.5 et 192.168.XX.30. Le serveur DHCP doit aussi donner comme adresse DNS, l'adresse de votre serveur physique (pas le serveur virtuel sur VirtualBox). Allouez des baux de 2 jours. Placez une saisie d'écran de votre étendue et de la durée du bail dans votre rapport.

Ouvrir Gestionnaire de serveur → Outils → DHCP → IPv4 → Mon serveur DHCP → Étendues → Mon étendue → Propriétés





4. Déploiement assisté avec WDS (2 points)

À partir de ce point, n'oubliez pas de documenter à mesure car vous devez rendre compte en détail des étapes et des choix faits dans votre rapport. Vous n'avez pas à documenter l'installation de Windows comme telle, seulement les parties qui sont spécifiques à WDS.


4.1. Installation et configuration WDS



- 4.1.1. Installez le rôle de serveur WDS sur votre machine virtuelle **Windows 2022**.

Ouvrir Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités




Dans la console Services de déploiement Windows, clic droit sur le serveur → Configurer le serveur :







4.1.2. Ajoutez l'image de **Windows 2019 Standard français** dans le groupe d'images **W2019** à votre serveur WDS.



Il faut monter l'ISO de Windows Server 2019 Standard pour avoir install.wim et boot.wim :



Ouvrir Services de déploiement Windows → Mon serveur) → Images d'installation → clic droit
→ Ajouter une image d'installation






On va utiliser install.wim :



Ajout de l'image de démarrage (boot.wim)

Ouvrir Services de déploiement Windows → Images de démarrage → clic droit → Ajouter une image de démarrage






4.2. Déploiement avec WDS


- 4.2.1. *Installez **Windows 2019 Standard Fr** sur une nouvelle machine virtuelle à partir de votre serveur WDS. Cette installation ne doit pas être complètement automatisée mais doit quand même s'exécuter à partir du réseau (l'environnement PXEBoot) lors du lancement

de la machine virtuelle. En plus de documenter les étapes de préparation, prenez soin de bien documenter chaque étape de l'opération d'installation du nouveau poste qui sont spécifiques à WDS.

Création d'une nouvelle VM pour déployer :







Démarrage PXE et lancement de l'installation via WDS :



```

Network boot from Intel E1000e
Copyright (C) 2003-2021 VMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation


CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 03 58 AE GUID: 564D688E-8FC8-46AA-0BDA-AB0EF70358AE
CLIENT IP: 192.168.17.6 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 192.168.17.2

Downloaded WDSNBP from 192.168.17.2 W2022-RKT.poste17.local

Press F12 for network service boot
    
```




Rentrer ses identifiants du POSTE17 :



4.3. Configuration du poste installé

Sur votre nouvelle installation **Windows 2019** que vous avez déployée, installer **Firefox** ou **Chrome**, **7-zip** et **Greenshot** et les **extensions** invités **VirtualBox¹** sur la nouvelle installation. Assurez-vous aussi d'avoir le clavier canadien français.

Logiciels installés (Firefox/Chrome, 7-Zip, Greenshot) + outils VMware




¹ Ou les outils VMWare si vous êtes sur VMWare




5. Préparer la nouvelle installation pour la distribution (0.5 point)

5.1. Appliquez **Sysprep** sur l'installation de **Windows 2019** déployée pour laquelle vous avez installé les applications. Spécifiez les options sysprep nécessaires.

Les options nécessaires sont : **OOBE, Generalize, puis Arrêter le système**






6. *Déploiement de l'image modifiée avec WDS (4 points)

- 6.1. Capturez la nouvelle installation dans WDS et appelez cette image **W2019_perso** dans WDS. Vous devez envoyer l'Image capturée directement via le réseau sur le serveur WDS lors de la capture.

Ouvrir Services de déploiement Windows → Images de démarrage → clic droit sur l'image boot → Créer une image de capture :



Assistant de création d'une image de capture :

Assistant Création d'une image de capture

Métadonnées et emplacement

Cet Assistant crée une image de capture à partir d'une image de démarrage et l'enregistre à l'emplacement que vous spécifiez. À la fin de l'Assistant, vous aurez la possibilité de rajouter cette image sur le serveur.

Entrez les informations suivantes pour cette image de capture.
(Remarque : vous ne pouvez pas utiliser une image de capture x64 pour un ordinateur x86.)

Nom de l'image :
CaptureW2019

Description de l'image :
Image Windows Server 2019

Architecture de l'image :
x64

Emplacement et nom du fichier :
C:\RemoteInstall\Images\CaptureW2019.wim

Parcourir...

Pour créer cette image de capture, cliquez sur Suivant.

[Informations complémentaires sur les images de capture](#)

< Précédent Suivant > Annuler

Images de démarrage → clic droit → Ajouter une image de démarrage :

Services de déploiement Windows

Fichier Action Affichage ?

Services de déploiement Windows

- Serveurs
 - W2022-RKT.poste17.local
 - Images d'installation
 - Images de démarrage**
 - Ajouter une image de démarrage...
 - Affichage
 - Exporter la liste...
 - Aide
 - Périphériques en a
 - Pilotes
 - Périphériques de préinstal

Images de démarrage 1 image(s) de démarrage

Nom de l'image	Architecture	État
Microsoft Windows Setup (x64)	x64	En

Assistant Ajout d'images

Fichier image

Entrez l'emplacement du fichier image Windows contenant les images à ajouter.

Emplacement du fichier :
C:\RemoteInstall\Images\CaptureW2019.wim

Parcourir...

Remarque : les images d'installation et de démarrage par défaut (Boot.wim et Install.wim) sont présentes sur le DVD d'installation dans le dossier \Sources.

[Informations complémentaires sur les images et les types d'images](#)

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Ajout d'images

Métadonnées d'image

Entrez un nom et une description pour l'image suivante :
« CaptureW2019 »

Nom de l'image :
CaptureW2019

Description de l'image :
Image Windows Server 2019

Architecture de l'image :
x64

< Précédent Suivant > Annuler

Services de déploiement Windows

Fichier Action Affichage ?

Services de déploiement Windows

Serveurs

W2022-RKT.poste17.local

Images d'installation




Images de démarrage




Périphériques en attente



Images de démarrage 2 image(s) de démarrage

Nom de l'image	Architecture	État
Microsoft Windows Setup (x64)	x64	En ligne
CaptureW2019	x64	En ligne


Sur la VM pour Windows Server 2019, il faut remplir l'assistant de capture :









Vérification dans WDS :




- 6.2. Servez-vous de cette image pour installer un nouveau poste virtuel identique à votre poste virtuel modèle. Normalement si tout s'est bien passé, vous devriez voir les applications Firefox, 7zip etc. à la première ouverture de session.

Déploiement sur une nouvelle VM configuré en bridged :






Résultat :



7. Installation d'autres systèmes d'exploitation (2 points)

- 7.1. *Utilisez votre serveur WDS pour faire le déploiement des systèmes d'exploitation suivants sur des machines virtuelles: **Windows 10 professionnel (ou éducation) français, Windows 11 professionnel (ou éducation) français.**

Ajout image Windows 10 dans WDS :



Assistant Ajout d'images

Métadonnées d'image

Entrez un nom et une description pour l'image suivante :
« Microsoft Windows Setup (x64) »

Nom de l'image :

Description de l'image :

Architecture de l'image :
x64

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Ajout d'images

Résumé

Vous avez sélectionné les images suivantes

Groupe d'images : Images de démarrage

Fichier image : F:\sources\boot.wim

Images sélectionnées :

Nom
Windows 10 Boot Image



Pour modifier votre sélection, cliquez sur Précédent. Pour ajouter les images sélectionnées sur le serveur, cliquez sur Suivant.


< Précédent Suivant > Annuler

Services de déploiement Windows



Fichier Action Affichage ?


Services de déploiement Windows		Images de démarrage 3 image(s) de démarrage		
		Nom de l'image	Architecture	État
✓ Serveurs				
✓ W2022-RKT.poste17.local				
✓ Images d'installation				
> W2019				
> Images de démarrage				
> Périphériques en attente				
> Transmission par multidiffusion				
> Pilotes				
> Périphériques de préinstallation Active				
		Microsoft Windows Setup (x64)	x64	En ligne
		CaptureW2019	x64	En ligne
		W10Image	x64	En ligne






Déploiement Windows 10 via PXE :









Vérification :




Windows 11 – démarrage avec la même image de démarrage que Windows 10 :





UTILISER LA MEME IMAGE DE DÉMARRAGE QUE WIN 10

Déploiement Windows 11 via PXE :



New Virtual Machine Wizard

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☒ Microsoft Windows
☐ Linux
☐ VMware ESX
☐ Other

Version

Windows 11 x64

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Encryption Information
How would you like to encrypt this virtual machine?

This Guest OS requires an encrypted Trusted Platform Module to operate.

Your files will be encrypted using a password you must set. This password is stored in the systems credential manager. Keep a copy of the password in a safe place, you can not start this VM without it.

Choose Encryption Type

☒ All the files (.vmdk, .vmx, etc) for this virtual machine are encrypted.
☐ Only the files needed to support a TPM are encrypted. (.nvram, .vmss, .vmem, .vmx, .vmsn)

Password: Copy

Confirm Password:

☒ Remember the password on this machine in Credential Manager

< Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard


Ready to Create Virtual Machine
Click Finish to create the virtual machine. Then you can install Windows 11 x64.

The virtual machine will be created with the following settings:


Name:	W11-MICROSOFT
Location:	C:\Users\Administrateur\Documents\Virtual Machines...
Version:	Workstation 17.5 or later
Operating System:	Windows 11 x64
Hard Disk:	64 GB
Memory:	4096 MB
Network Adapter:	Custom (VMnet0)
Other Devices:	2 CPU cores, CD/DVD, USB Controller, Sound Card


Customize Hardware...

< Back Finish Cancel



Rentrer ses identifiants du POSTE17 :





8. *Déploiement sans assistance avec WDS (4.5 points)

8.1. À l'aide du kit de déploiement WADK pour Windows 2022 et de l'application *Windows System Image Manager* vous devez créer une installation de l'image **Windows 2019 SERVER** mais qui lors de son déploiement avec WDS, se fera sans intervention humaine – donc avec l'utilisation des fichiers de réponse **.xml**. Vous devez déployer sur une machine virtuelle.

Téléchargement du Windows ADK (Windows 2022) et lancement de l'installation :

Télécharger l'ADK 10.1.28000.1 (novembre 2025)


Windows ADK 10.1.28000.1 (novembre 2025) et le module complémentaire Windows PE pour ce module complémentaire ADK prennent en charge la version du système d'exploitation suivante :



- Windows 11, version 26H1 Arm64

Obtenez le Windows ADK :

- [Télécharger l'ADK 10.1.28000.1 \(novembre 2025\)](#)
- [Télécharger le module complémentaire Windows PE pour ADK 10.1.28000.1 \(novembre 2025\)](#)
- [Nouveautés dans Windows ADK](#)


Pour les versions précédentes d'ADK, consultez [Autres téléchargements ADK](#)







Montage de l'ISO Windows Server 2019:

Le mois dernier (1)








Ouverture de Windows System Image Manager




Charger install.wim:

Clic droit -> Sélectionner l'image Windows






Chaque composante provient du fichier image Windows




Créer un nouveau fichier de réponse :



Langue/clavier WinPE

Ajouter Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral et remplir les champs ainsi:



DiskConfiguration

Ajouter Microsoft-Windows-Setup_neutral et remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses

WdsClientUnattend_x64.xml

Components

1 windowsPE

amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral

SetupUILanguage

amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral

DiskConfiguration

1

Propriétés de DiskConfiguration

Propriétés

AppliedConfigurationPass 1 windowsPE

Component Microsoft-Windows-Setup

Path DiskConfiguration

Paramètres

DisableEncryptedDiskProvisioning

WillShowUI OnError 2

Fichier de réponses

WdsClientUnattend_x64.xml

Components

1 windowsPE

amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral

SetupUILanguage

amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral

DiskConfiguration

1

Disk[DiskID="0"]

CreatePartitions

Propriétés de Disk[DiskID="0"]

Propriétés

AppliedConfigurationPass 1 windowsPE

Component Microsoft-Windows-Setup

KeyName DiskID

Path DiskConfiguration/Disk[DiskID="0"]

Paramètres

Action AddList Item

DiskID 0

WillWipeDisk true 2

Fichier de réponses

WdsClientUnattend_x64.xml

Components

1 windowsPE

amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral

SetupUILanguage

amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral

DiskConfiguration

Disk[DiskID="0"]

CreatePartitions

CreatePartition[Order="1"] 1

CreatePartition[Order="2"]

CreatePartition[Order="3"]

ModifyPartitions

Propriétés de CreatePartition[Order="1"]

Propriétés

AppliedConfigurationPass 1 windowsPE

Component Microsoft-Windows-Setup

KeyName Order

Path DiskConfiguration/Disk[DiskID="0"]

Paramètres

Action AddList Item

Extend false

Order 1

Size 100

Type EFI

Fichier de réponses

WdsClientUnattend_x64.xml

Components

1 windowsPE

amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral

SetupUILanguage

amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral

DiskConfiguration

Disk[DiskID="0"]

CreatePartitions

CreatePartition[Order="1"]

CreatePartition[Order="2"] 1

CreatePartition[Order="3"]

ModifyPartitions

Propriétés de CreatePartition[Order="2"]

Propriétés

AppliedConfigurationPass 1 windowsPE

Component Microsoft-Windows-Setup

KeyName Order

Path DiskConfiguration/Disk[DiskID="0"]

Paramètres

Action AddList Item

Extend false

Order 2

Size 16

Type MSR

Fichier de réponses

WdsClientUnattend_x64.xml

Components

1 windowsPE

amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral

SetupUILanguage

amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral

DiskConfiguration

Disk[DiskID="0"]

CreatePartitions

CreatePartition[Order="1"]

CreatePartition[Order="2"]

CreatePartition[Order="3"] 1

ModifyPartitions

Propriétés de CreatePartition[Order="3"]

Propriétés

AppliedConfigurationPass 1 windowsPE

Component Microsoft-Windows-Setup

KeyName Order

Path DiskConfiguration/Disk[DiskID="0"]

Paramètres

Action AddList Item

Extend true

Order 3

Size

Type Primary

Fichier de réponses

Propriétés de ModifyPartition[Order="1"]

Propriétés	
AppliedConfigurationPass	1 windowsPE
Component	Microsoft-Windows-Setup
KeyName	Order
Path	DiskConfiguration/Disk[DiskID="0"]/ModifyPartition

Paramètres	
Action	AddList Item
Active	
Extend	
Format	FAT32
Label	System
Letter	
Order	1
PartitionID	1
TypeID	

Fichier de réponses

Propriétés de ModifyPartition[Order="2"]

Propriétés	
AppliedConfigurationPass	1 windowsPE
Component	Microsoft-Windows-Setup
KeyName	Order
Path	DiskConfiguration/Disk[DiskID="0"]/ModifyPartition

Paramètres	
Action	AddList Item
Active	
Extend	
Format	NTFS
Label	Windows
Letter	C
Order	2
PartitionID	3
TypeID	

WDS automatique :

Toujours dans Microsoft-Windows-Setup_neutral, remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses

Propriétés de Credentials

Propriétés	
AppliedConfigurationPass	1 windowsPE
Component	Microsoft-Windows-Setup
Path	WindowsDeploymentServices/Login

Paramètres	
Domain	POSTE17
Password	Douala228251!
Username	Administrateur

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64.xml
 - Components
 - 1 windowsPE
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
 - SetupUILanguage
 - amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral
 - DiskConfiguration
 - Disk[DiskID="0"]
 - CreatePartitions
 - CreatePartition[Order="1"]
 - CreatePartition[Order="2"]
 - CreatePartition[Order="3"]
 - ModifyPartitions
 - ModifyPartition[Order="1"]
 - ModifyPartition[Order="2"]
 - ImageInstall
 - UserData
 - WindowsDeploymentServices
 - ImageSelection
 - InstallImage
 - InstallTo

Propriétés de InstallTo

Propriétés

| | |
|--------------------------|-------|
| AppliedConfigurationPass | 1 win |
| Component | Micro |
| Path | Win |

Paramètres

| | |
|-------------|---|
| DiskID | 0 |
| PartitionID | 3 |

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64.xml
 - Components
 - 1 windowsPE
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
 - SetupUILanguage
 - amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral
 - DiskConfiguration
 - Disk[DiskID="0"]
 - CreatePartitions
 - CreatePartition[Order="1"]
 - CreatePartition[Order="2"]
 - CreatePartition[Order="3"]
 - ModifyPartitions
 - ModifyPartition[Order="1"]
 - ModifyPartition[Order="2"]
 - ImageInstall
 - UserData
 - WindowsDeploymentServices
 - ImageSelection
 - InstallImage
 - InstallTo

Propriétés de InstallImage

Propriétés

| | |
|--------------------------|---|
| AppliedConfigurationPass | 1 windowsPE |
| Component | Microsoft-Windows-Setup |
| Path | WindowsDeploymentServices/ImageSelection/In |

Paramètres

| | |
|------------|---------------------------------|
| Filename | |
| ImageGroup | W2019 |
| ImageName | Windows Server 2019 - AUTOMAT C |

ImageInstall (où installer l'OS) :

Toujours dans Microsoft-Windows-Setup_neutral, remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64.xml
 - Components
 - 1 windowsPE
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral
 - DiskConfiguration
 - ImageInstall
 - OSImage
 - InstallTo

Propriétés de InstallTo

Propriétés

| | |
|--------------------------|---------|
| AppliedConfigurationPass | 1 windo |
| Component | Microso |
| Path | ImageIn |

Paramètres

| | |
|-------------|---|
| DiskID | 0 |
| PartitionID | 3 |

UserData (éviter l'écran EULA):

Toujours dans Microsoft-Windows-Setup_neutral, remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64.xml
 - Components
 - 1 windowsPE
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral
 - DiskConfiguration
 - ImageInstall
 - UserData
 - ProductKey

Propriétés de UserData

Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------------|
| AppliedConfigurationPass | 1 windowsPE |
| Component | Microsoft-Windo |
| Path | UserData |

Paramètres

| | |
|--------------|---------|
| AcceptEula | true |
| FullName | poste17 |
| Organization | poste17 |

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64.xml
 - Components
 - 1 windowsPE
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral
 - DiskConfiguration
 - ImageInstall
 - UserData
 - ProductKey** (1)

Propriétés de ProductKey

| Propriétés | |
|--------------------------|-------------------------|
| AppliedConfigurationPass | 1 windowsPE |
| Component | Microsoft-Windows-Setup |
| Path | UserData/ProductKey |

| Paramètres | |
|------------|-------------------------------|
| Key | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
| WillShowUI | Never |

Specialize

Ajouter Microsoft-Windows-International-Core_neutral et remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64.xml
 - Components
 - 1 windowsPE
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral
 - DiskConfiguration
 - ImageInstall
 - UserData
 - ProductKey
 - WindowsDeploymentServices
 - 2 offlineServicing
 - 3 generalize
 - 4 specialize
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral

Propriétés de Microsoft-Windows-International-Core

| Propriétés | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| AppliedConfigurationPass | 4 specialize |
| Enabled | True |
| Id | amd64_Microsoft-Windows-Internati |

| Paramètres | |
|--------------------|---------------|
| InputLocale | 0C0C:00001009 |
| SystemLocale | fr-CA |
| UILanguage | fr-CA |
| UILanguageFallback | |
| UserLocale | fr-CA |

Ajouter Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral et remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64.xml
 - Components
 - 1 windowsPE
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral
 - DiskConfiguration
 - ImageInstall
 - UserData
 - ProductKey
 - WindowsDeploymentServices
 - 2 offlineServicing
 - 3 generalize
 - 4 specialize
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral

Propriétés de Microsoft-Windows-Shell-Setup

| Propriétés | |
|--------------------------|---|
| AppliedConfigurationPass | 4 specialize |
| Enabled | True |
| Id | amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral |

| Paramètres | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| BluetoothTaskbarIconEnabled | |
| ComputerName | SRV2019-POSTE17 |
| ConvertibleStateModePromptPreference | |
| CopyProfile | |
| DisableAutoDaylightTimeSet | |
| DoNotCleanTaskBar | |
| EnableStartMenu | |
| OEMName | |
| ProductKey | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
| RegisteredOrganization | |
| RegisteredOwner | |
| ShowPowerButtonOnStartScreen | |
| ShowWindowsLive | |
| SignInMode | |
| TimeZone | Eastern Standard Time |

oobeSystem

Ajouter Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral et remplir les champs ainsi:


Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64.xml
 - Components
 - 1 windowsPE
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral
 - DiskConfiguration
 - ImageInstall
 - UserData
 - ProductKey
 - WindowsDeploymentServices
 - 2 offlineServicing
 - 3 generalize
 - 4 specialize
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral


Propriétés de Oobe

| Propriétés | |
|--------------------------|-------------------------------|
| AppliedConfigurationPass | 7 oobeSystem |
| Component | Microsoft-Windows-Shell-Setup |
| Path | OOBE |

| Paramètres | |
|---------------------------|------|
| HideEULAPage | true |
| HideLocalAccountScreen | |
| HideOEMRegistrationScreen | |
| HideOnlineAccountScreens | |
| HideWirelessSetupInOOBE | |
| NetworkLocation | |
| OEMApplId | |
| ProtectYourPC | |
| SkipMachineOOBE | true |
| SkipUserOOBE | true |





Sauvegarder le fichier :



Associer le WdsClientUnattend à l'image Windows Server 2019



WDS → Images d'installation → Mon image Windows Server 2019 → Clic droit -> Propriétés




Associer le WdsClientUnattend au serveur WDS


WDS → Propriétés du serveur → onglet Client

Choisir x64 (UEFI) → sélectionner WdsClientUnattend_x64.xml :



TEST DE L'INSTALLTION AUTOMATIQUE :





Informations système

| | |
|----------------------------|---|
| Nom de l'appareil | SRV2019-POSTE17 |
| Processeur | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K
3.00 GHz (2 processeurs) |
| Mémoire RAM installée | 2,00 Go |
| ID de périphérique | 5C3B8836-5814-439B-8F9A-
B353FF33239E |
| ID de produit | 00429-70000-00000-AA177 |
| Type du système | Système d'exploitation 64 bits,
processeur x64 |
| Stylet et fonction tactile | La fonctionnalité d'entrée tactile ou
avec un stylet n'est pas disponible
sur cet écran |

Renommer ce PC

Spécifications de Windows

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Édition | Windows Server 2019 Standard |
| Version | 1809 |
| Installé le | 2026-02-17 |
| Build du système d'exploitation | 17763.3650 |

[Mettre à niveau votre édition de Windows ou modifier la clé de produit](#)

8.2. Faites une installation sans intervention humaine de **Windows 2022 serveur standard français** sur un poste virtuel.


C'est la même démarche que 8.1 (sélection de l'image WIM, création du catalogue, création du Answer File, configuration des passes windowsPE/specialize/oobeSystem, validation).

Seulement des éléments spécifiques à Windows Server 2022 changent :



ImageGroup/ImageName, nom de machine, et clé/édition 2022.

J'ai laissé les captures ci-dessous


Montage de l'ISO Windows Server 2022:



Ajout de l'image d'installation Windows Server 2022:



Sélection de l'image 2022 dans WSIM :



Modification a faire dans le fichier de réponses



WindowsPE (InstallImage) :

Dans Microsoft-Windows-Setup_neutral, remplir les champs ainsi:




Specialize(ComputerName, ProductKey) :

Dans Microsoft-Windows-Setup_neutral, remplir les champs ainsi:



Associer le WdsClientUnattend à l'image Windows Server 2019


WDS → Images d'installation → Mon image Windows Server 2019 → Clic droit -> Propriétés




Associer le WdsClientUnattend au serveur WDS


WDS → Propriétés du serveur → onglet Client

Choisir x64 (UEFI) → sélectionner WdsClientUnattend_x64_W2022 :



TEST DE L'INSTALLATION AUTOMATIQUE :





À propos de

Spécifications de l'appareil

| | |
|----------------------------|---|
| Nom de l'appareil | SRV2022-POSTE17 |
| Processeur | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K
3.00 GHz (2 processeurs) |
| Mémoire RAM installée | 2,00 Go |
| ID de périphérique | 0A83231A-B28C-408C-BCA4-CAD32E3808E7 |
| ID de produit | 00453-60004-87649-AA026 |
| Type du système | Système d'exploitation 64 bits,
processeur x64 |
| Stylet et fonction tactile | La fonctionnalité d'entrée tactile ou
avec un stylet n'est pas disponible
sur cet écran |

Copier

Renommer ce PC

Spécifications de Windows

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Édition | Windows Server 2022 Standard |
| Version | 21H2 |
| Installé le | 2026-02-17 |
| Build du système d'exploitation | 20348.1850 |

- 8.3. Faites une installation sans intervention humaine de **Windows 10 professionnel (ou éducation) français** sur le disque fixe d'un ordinateur libre du local.
Vous devez déterminer quels pilotes sont nécessaires afin d'avoir les deux écrans et les deux cartes réseaux dès la première ouverture de session. Vous devrez injecter ces pilotes dans vos images **.wim**. Pour ce faire, vous ne devez pas utiliser l'outil DISM mais plutôt des cmdlets PowerShell.

Créer le dossier :

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Drivers\Exportation"

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Drivers\Exportation"
```

Répertoire : C:\Drivers

| Mode | LastWriteTime | Length | Name |
|--------|------------------|--------|-------------|
| d----- | 2026-02-18 14:53 | | Exportation |

Exporter tous les pilotes vers le dossier

pnputil /export-driver * "C:\Drivers\Exportation"

```
PS C:\Users\Administrateur> pnputil /export-driver * "C:\Drivers\Exportation"
Utilitaire Plug-and-Play Microsoft

Exportation en cours du package de pilotes : oem2.inf (alderlakepch-sssystem.inf)
Le package de pilotes a été exporté.

Exportation en cours du package de pilotes : oem5.inf (heci.inf)
Le package de pilotes a été exporté.

Exportation en cours du package de pilotes : oem6.inf (ialpss2_gpio2.inf)
Le package de pilotes a été exporté.

Exportation en cours du package de pilotes : oem7.inf (ialpss2_i2c.inf)
Le package de pilotes a été exporté.

Exportation en cours du package de pilotes : oem9.inf (iastorvd.inf)
Le package de pilotes a été exporté.

Exportation en cours du package de pilotes : oem3.inf (mesrl.inf)
Le package de pilotes a été exporté.


Exportation en cours du package de pilotes : oem4.inf (raptorlakesystem.inf)
Le package de pilotes a été exporté.

Exportation en cours du package de pilotes : oem22.inf (vmci.inf)
Le package de pilotes a été exporté.

Exportation en cours du package de pilotes : oem19.inf (vmusb.inf)
Le package de pilotes a été exporté.
```

```
Nombre total de packages de pilotes :      24
Packages de pilotes exportés :      24
PS C:\Users\Administrateur>
```

Montez l'ISO de Windows 10 (Clic Droit sur l'iso et Monter)



Créer le dossier de travail :

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Win10_10"

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Win10_10"

Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         2026-02-18          15:35         Win10_10
```

Copier install.wim depuis l'ISO :

Copy-Item -Path "E:\sources\install.wim" -Destination "C:\Win10_10\install.wim"

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Copy-Item -Path "E:\sources\install.wim" -Destination "C:\Win10_10\install.wim"
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17>
```

Vérifier l'index de l'image Windows 10 Professionnel

Get-WindowsImage -ImagePath "C:\Win10_10\install.wim"

```

PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-WindowsImage -ImagePath "C:\Win10_10\install.wim"

ImageIndex      : 1
ImageName       : Windows 10 Famille
ImageDescription : Windows 10 Famille
ImageSize       : 15 139 176 715 bytes

ImageIndex      : 2
ImageName       : Windows 10 Famille N
ImageDescription : Windows 10 Famille N
ImageSize       : 14 368 665 212 bytes

ImageIndex      : 3
ImageName       : Windows 10 Famille Langue unique
ImageDescription : Windows 10 Famille Langue unique
ImageSize       : 15 142 024 620 bytes

ImageIndex      : 4
ImageName       : Windows 10 Éducation
ImageDescription : Windows 10 Éducation
ImageSize       : 15 491 587 796 bytes

ImageIndex      : 5
ImageName       : Windows 10 Éducation N
ImageDescription : Windows 10 Éducation N
ImageSize       : 14 704 662 293 bytes

ImageIndex      : 6
ImageName       : Windows 10 Professionnel
ImageDescription : Windows 10 Professionnel
ImageSize       : 15 488 755 199 bytes

```

Créer le dossier de montage :

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Montage" :

```

PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Montage"

Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2026-02-18      15:41             Montage

```

Enlever l'attribut lecture seule sur install.wim :

attrib -r "C:\Win10_10\install.wim"

```

PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> attrib -r "C:\Win10_10\install.wim"
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17>

```

Monter l'image avec index 6 :

Mount-WindowsImage -ImagePath "C:\Win10_10\install.wim" -Index 6 -Path "C:\Montage"


```

PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Mount-WindowsImage -ImagePath "C:\Win10_10\install.wim" -Index 6 -Path "C:\Montage"

Path      : C:\Montage
Online    : False
RestartNeeded : False

```

Copier le dossier Drivers qui contient les pilotes qu'on a créé sur l'hôte physique dans le serveur WDS:



Injecter les pilotes :

Add-WindowsDriver -Path "C:\Montage" -Driver "C:\Drivers\Exportation" -Recurse

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Add-WindowsDriver -Path "C:\Montage" -Driver "C:\Drivers\Exportation" -Recurse

Driver : oem0.inf
OriginalFileName : C:\Montage\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\valderlakepch-ssystem.inf_amd64_67f3aed19245cf77\valderlakepch-ssystem.inf
Inbox : False
ClassName : System
BootCritical : True
ProviderName : Intel
Date : 1968-07-18 00:00:00
Version : 10.1.37.5

Driver : oem1.inf
OriginalFileName : C:\Montage\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cui_dch.inf_amd64_03c6376789dc6e23\cui_dch.inf
Inbox : False
ClassName : SoftwareComponent
BootCritical : False
ProviderName : Intel Corporation
Date : 2025-08-19 00:00:00
Version : 32.0.101.7026

Driver : oem10.inf
OriginalFileName : C:\Montage\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\libusb.inf_amd64_f6428d2ad4233d3\libusb.inf
Inbox : False
ClassName : Bluetooth
BootCritical : False
ProviderName : Intel Corporation
Date : 2025-07-20 00:00:00
Version : 23.160.0.9

Driver : oem11.inf
OriginalFileName : C:\Montage\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_c3c81ecd1fca1b6\iigd_dch.inf
Inbox : False
ClassName : Display
BootCritical : False
ProviderName : Intel Corporation
Date : 2025-08-19 00:00:00
Version : 32.0.101.7026
```


Démonter et sauvegarder :

Dismount-WindowsImage -Path "C:\Montage" -Save


```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Dismount-WindowsImage -Path "C:\Montage" -Save

LogPath : C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
```

Le fichier de réponse a été créé avec WSIM de la même façon que pour 8.1 et 8.2(Regarder en haut pour voir les configurations mises dans 8.1 et 8.2).La différence avec 8.3 est l'utilisation d'une image Windows 10 Pro + l'injection de pilotes dans boot.wim et install.wim afin d'avoir les 2 cartes réseau et les 2 écrans disponibles dès la première ouverture de session.




Créer un nouveau fichier de réponse :



WindowsPE

Ajouter Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral et remplir les champs ainsi:



UserData et remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses
WdsClientUnattend_x64_W10
Components
1 windowsPE
amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
amd64_Microsoft-Windows-Setup_neutral
DiskConfiguration
ImageInstall
UserData
ProductKey

Propriétés de ProductKey
Propriétés
AppliedConfigurationPass 1 windowsPE
Component Microsoft-Windows-Setup
Path UserData/ProductKey
Paramètres
Key W94N7-VXRF6-GD9QB-48K3P-FX8WB
WillShowUI Never

specialize

Ajouter amd64_Microsoft-Windows-Deployment._neutral et remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses
WdsClientUnattend_x64_W10
Components
1 windowsPE
2 offlineServicing
3 generalize
4 specialize
amd64_Microsoft-Windows-Deployment_neutral
RunSynchronous
RunSynchronousCommand[Order="1"]
amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral
5 auditSystem

Propriétés de RunSynchronousCommand[Order="1"]
Propriétés
AppliedConfigurationPass 4 specialize
Component Microsoft-Windows-Deployment
KeyName Order
Path RunSynchronous/RunSynchronousCommand[Order
Paramètres
Action AddList Item
Description
Order 1
Path cmd /c net user Administrateur /active yes
WillReboot Never

Ajouter amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup._neutral et remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses
WdsClientUnattend_x64_W10
Components
1 windowsPE
2 offlineServicing
3 generalize
4 specialize
amd64_Microsoft-Windows-Deployment_neutral
RunSynchronous
RunSynchronousCommand[Order="1"]
amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral
5 auditSystem
6 auditUser
7 oobeSystem
Packages

Propriétés de Microsoft-Windows-Shell-Setup
Propriétés
AppliedConfigurationPass 4 specialize
Enabled True
Id amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral_31t
Paramètres
AppIconInTouchImprovement
BluetoothTaskbarIconEnabled
ComputerName W10-POSTE17
ConvertibleSlateModePromptPreference
CopyProfile
DisableAutoDaylightTimeSet
DoNotCleanTaskBar
EnableStartMenu
FileExplorerInTouchImprovement
OEMName
ProductKey W94N7-VXRF6-GD9QB-48K3P-FX8WB
RegisteredOrganization
RegisteredOwner
SearchBoxVisibleInTouchImprovement
ShowPowerButtonOnStartScreen
ShowWindowsLive
SignInMode
TimeZone Eastern Standard Time

OobeSystem

Ajouter amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup._neutral et remplir les champs ainsi:

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64_W10
 - Components
 - 1 windowsPE
 - 2 offlineServicing
 - 3 generalize
 - 4 specialize
 - amd64_Microsoft-Windows-Deployment_neutral
 - RunSynchronous
 - RunSynchronousCommand[Order="1"]
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral
 - 5 auditSystem
 - 6 auditUser
 - 7 oobeSystem
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral
 - OOBE
 - UserAccounts
 - Packages

Propriétés de OOBE

Propriétés

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| AppliedConfigurationPass | 7 oobeSystem |
| Component | Microsoft-Windows-Shell-Setup |
| Path | OOBE |

Paramètres

| | |
|---------------------------|------|
| HideEULAPage | true |
| HideLocalAccountScreen | |
| HideOEMRegistrationScreen | |
| HideOnlineAccountScreens | |
| HideWirelessSetupInOOBE | |
| NetworkLocation | |
| OEMAppld | |
| ProtectYourPC | |
| SkipMachineOOBE | true |
| SkipUserOOBE | true |
| UnattendEnableRetailDemo | |

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64_W10
 - Components
 - 1 windowsPE
 - 2 offlineServicing
 - 3 generalize
 - 4 specialize
 - amd64_Microsoft-Windows-Deployment_neutral
 - RunSynchronous
 - RunSynchronousCommand[Order="1"]
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral
 - 5 auditSystem
 - 6 auditUser
 - 7 oobeSystem
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral
 - OOBE
 - UserAccounts
 - AdministratorPassword
 - Packages

Propriétés de AdministratorPassword

Propriétés

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| AppliedConfigurationPass | 7 oobeSystem |
| Component | Microsoft-Windows-Shell-Setup |
| Path | UserAccounts/AdministratorPassword |
| PlainText | true |

Paramètres

| | |
|-------|---------------|
| Value | Douala2282511 |
|-------|---------------|

Fichier de réponses

- WdsClientUnattend_x64_W10
 - Components
 - 1 windowsPE
 - 2 offlineServicing
 - 3 generalize
 - 4 specialize
 - amd64_Microsoft-Windows-Deployment_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
 - amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral
 - 5 auditSystem
 - 6 auditUser
 - 7 oobeSystem
 - amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral
 - Packages

Propriétés de Microsoft-Windows-International-Core

Propriétés


| | |
|--------------------------|--|
| AppliedConfigurationPass | 7 oobeSystem |
| Enabled | True |
| Id | amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral |

Paramètres



| | |
|--------------------|---------------|
| InputLocale | 0C0C:00001009 |
| SystemLocale | fr-CA |
| UILanguage | fr-CA |
| UILanguageFallback | |
| UserLocale | fr-CA |


Créer un groupe pour Windows 10 :

Ouvrir Services de déploiement Windows → Mon serveur → Clic droit sur Images d'installation → Ajouter un groupe d'images → W10




Ouvrir Services de déploiement Windows → Mon serveur → Images d'installation → Clic droit sur W10 → Ajouter une image d'installation....






Clic droit sur l'image d'installation Windows 10 Pro -> Propriétés :





Associer le fichier de réponse à l'image





Tester sur une machine virtuelle l'installation :




















Les pilotes ont bel et bien été installé.

9. Remise du travail:

- Le travail compte pour 15% de la note totale.
- Remettre le rapport, les fichiers de réponses de l'installation sans assistance et tout autre fichier pertinent en un seul fichier compressé appelé **tp1_votre_nom.zip** sur Moodle dans l'activité d'évaluation qui correspond au TP1.
- Date de remise :
 - La date de limite de remise est fixée à vendredi le 13 février à 18h00 et le travail doit être prêt à démontrer en personne au professeur au plus tard au début du cours le 11 février pour le groupe 1 et le 13 février pour le groupe 2.

La correction portera sur le rapport, les fichiers associés et la réalisation du TP. Les questions précédées d'une * doivent être démontrées en classe. J'attire votre attention sur l'importance de me remettre un rapport clair et complet puisque la rédaction de celui-ci est une activité à part entière et fait donc parti de l'évaluation indépendamment de la réalisation ou non des autres activités demandées.