

ID	Caso de prueba	Tipo de prueba	Precondiciones	Paso a paso	Datos / Campo	Resultado esperado	Estado
CP_001	Acceso al módulo de propiedades	Humo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Abrir Roomrent. 2. Entrar al módulo de propiedades. 3. Esperar la carga. 4. Verificar que la vista aparezca sin errores.	Ruta /properties	El módulo carga correctamente y no presenta errores de servidor o de interfaz.	Pendiente
CP_002	Consultar listado de propiedades	Humo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar varias propiedades activas. 2. Enviar GET /properties. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que el listado corresponda a las propiedades disponibles.	GET /properties	Se obtiene una respuesta exitosa y el listado de propiedades se muestra correctamente.	Pendiente
CP_003	Consultar una propiedad existente	Humo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Identificar una propiedad existente y copiar su ID. 2. Enviar GET /properties/id. 3. Revisar la respuesta. 4. Comparar los datos con la propiedad almacenada.	GET /properties/id	Se obtiene la propiedad correcta y sus datos principales.	Pendiente
CP_004	Crear propiedad con datos válidos	Humo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar ambiente y datos de usuario autorizado. 2. Preparar title, description, propertyType, price, city y neighborhood válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar creación y persistencia.	POST /properties	La propiedad se registra correctamente y se devuelve su información.	Pendiente
CP_005	Editar propiedad propia	Humo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar ambiente y datos del caso. 2. Ejecutar la funcionalidad indicada. 3. Revisar respuesta y comportamiento. 4. Comparar resultado real con el esperado.	PUT /properties/id	La información enviada se actualiza correctamente.	Pendiente
CP_006	Desactivar propiedad propia	Humo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión como propietario. 2. Identificar una propiedad propia. 3. Enviar DELETE /properties/id. 4. Verificar que active quede en false.	DELETE /properties/id	La propiedad queda inactiva y deja de aparecer como disponible.	Pendiente
CP_007	Inicio de sesión válido	Humo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Abrir la pantalla o endpoint de inicio de sesión. 2. Ingresar usuario y contraseña válidos. 3. Enviar el formulario o solicitud. 4. Revisar la respuesta de autenticación.	Credenciales válidas	El sistema autentica al usuario y entrega un token válido.	Pendiente
CP_008	Acceso protegido con token	Humo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar ambiente y datos del caso. 2. Ejecutar la funcionalidad indicada. 3. Revisar respuesta y comportamiento. 4. Comparar resultado real con el esperado.	Authorization: Bearer token	La petición autenticada es aceptada y continúa hacia el recurso solicitado.	Pendiente
CP_009	Consultar listado completo de propiedades	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar varias propiedades activas. 2. Enviar GET /properties. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que el listado corresponda a las propiedades disponibles.	GET /properties	Se devuelve el listado correspondiente sin perder registros válidos.	Pendiente
CP_010	Consultar propiedades por ciudad	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar propiedades de varias ciudades. 2. Enviar GET /properties?city=Bogotá. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar que cada resultado corresponda a la ciudad solicitada.	city=Bogotá	Solo se muestran propiedades que correspondan a la ciudad indicada.	Pendiente
CP_011	Consultar propiedades por tipo	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar propiedades de diferentes tipos. 2. Enviar GET /properties?propertyType=habitacion. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar que los resultados sean del tipo solicitado.	propertyType=habitacion	Solo se muestran propiedades del tipo solicitado.	Pendiente
CP_012	Filtrar por localidad	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar propiedades de distintas localidades. 2. Enviar la consulta con la localidad de prueba. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar que los resultados correspondan a la localidad.	locality=Suba	Los resultados corresponden a la localidad indicada.	Pendiente
CP_013	Aplicar varios filtros simultáneamente	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar datos que permitan diferenciar los criterios. 2. Enviar la consulta con varios filtros simultáneos. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar que todos los resultados cumplan los criterios.	city + propertyType + locality	Los resultados cumplen simultáneamente todos los criterios enviados.	Pendiente
CP_014	Filtro sin coincidencias	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Elegir un criterio sin coincidencias. 2. Enviar la consulta filtrada. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar lista vacía o mensaje definido, sin error 500.	Criterios inexistentes	El sistema devuelve una lista vacía o mensaje apropiado sin generar error interno.	Pendiente
CP_015	Paginación primera página	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar más registros que el límite. 2. Enviar GET /properties?page=1&limit=2. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar cantidad y registros de la primera página.	page=1&limit=2	Se devuelve únicamente la cantidad de registros correspondiente a la página solicitada.	Pendiente
CP_016	Paginación segunda página	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar suficientes registros para dos páginas. 2. Enviar GET /properties?page=2&limit=2. 3. Revisar la respuesta. 4. Comparar con la primera página y verificar que corresponda a la segunda.	page=2&limit=2	Se devuelve el conjunto correspondiente a la segunda página sin duplicar indebidamente la primera.	Pendiente
CP_017	Página fuera del rango	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Confirmar que existen menos páginas que la solicitada. 2. Enviar page=100&limit=2. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar comportamiento controlado y ausencia de error 500.	page=100&limit=2	El sistema responde correctamente con una lista vacía o comportamiento definido, sin error 500.	Pendiente
CP_018	Límite de resultados válido	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar varias propiedades. 2. Enviar la consulta con los parámetros del caso. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar que se aplique el valor solicitado o predeterminado.	limit=3	La respuesta contiene como máximo la cantidad de registros solicitada.	Pendiente
CP_019	Límite omitido	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar varias propiedades. 2. Enviar la consulta con los parámetros del caso. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar que se aplique el valor solicitado o predeterminado.	Sin limit	Se aplica el valor predeterminado definido por el sistema.	Pendiente

CP_020	Página omitida	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar varias propiedades. 2. Enviar la consulta con los parámetros del caso. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar que se aplique el valor solicitado o predeterminado.	Sin page	Se utiliza la primera página o el valor predeterminado definido.	Pendiente
CP_021	Página con valor no numérico	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar ambiente y datos del caso. 2. Ejecutar la funcionalidad indicada. 3. Revisar respuesta y comportamiento. 4. Comparar resultado real con el esperado.	page=abc	El sistema rechaza o normaliza el valor de acuerdo con la regla definida, sin error 500.	Pendiente
CP_022	Límite con valor negativo	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar varias propiedades. 2. Enviar la consulta con los parámetros del caso. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar que se aplique el valor solicitado o predeterminado.	limit=-1	El sistema rechaza o normaliza el valor y mantiene una respuesta controlada.	Pendiente
CP_023	Filtros con mayúsculas/minúsculas	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar ambiente y datos del caso. 2. Ejecutar la funcionalidad indicada. 3. Revisar respuesta y comportamiento. 4. Comparar resultado real con el esperado.	Bogotá / bogotá	El comportamiento corresponde a la regla de búsqueda definida y es consistente.	Pendiente
CP_024	Filtro con espacios adicionales	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar ambiente y datos del caso. 2. Ejecutar la funcionalidad indicada. 3. Revisar respuesta y comportamiento. 4. Comparar resultado real con el esperado.	city=" Bogotá "	El sistema limpia, normaliza o rechaza el valor de manera controlada.	Pendiente
CP_025	Consultar propiedad inexistente	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Seleccionar un ID inexistente. 2. Enviar la solicitud correspondiente. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que se entregue un error controlado.	ID inexistente	El sistema devuelve un error controlado, por ejemplo 404, sin error interno.	Pendiente
CP_026	Consultar ID con formato inválido	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar ambiente y datos del caso. 2. Ejecutar la funcionalidad indicada. 3. Revisar respuesta y comportamiento. 4. Comparar resultado real con el esperado.	ID inválido	El sistema responde con un error de validación controlado y no genera 500.	Pendiente
CP_027	Visualizar información completa de propiedad	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Identificar una propiedad con información completa. 2. Consultar su detalle. 3. Revisar los campos principales. 4. Verificar que los datos correspondan a la propiedad.	title, description, price, location, owner	La información mostrada corresponde a la propiedad consultada.	Pendiente
CP_028	Visualizar precio estructurado	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Consultar una propiedad con precio. 2. Revisar amount, currency y period. 3. Comparar con los datos almacenados. 4. Verificar que la estructura sea correcta.	amount, currency, period	El precio se muestra con sus tres componentes correctamente.	Pendiente
CP_029	Visualizar características opcionales	Funcional	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Consultar una propiedad con campos opcionales. 2. Revisar bedrooms, bathrooms, amenities, images y address. 3. Consultar una propiedad sin alguno de ellos. 4. Verificar que ambas consultas funcionen.	Campos opcionales	Los campos opcionales registrados se muestran correctamente y su ausencia no rompe la consulta.	Pendiente
CP_030	Registrar propiedad con campos obligatorios	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2. Preparar title, description, propertyType, price, city y neighborhood válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar creación y persistencia.	title, description, propertyType, price, city, neighborhood	La propiedad se registra correctamente.	Pendiente
CP_031	Registrar propiedad sin título	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar datos válidos de propiedad. 2. Eliminar o vaciar el campo indicado. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar que la validación rechace la solicitud.	title vacío/ausente	La operación es rechazada y se informa que title es obligatorio.	Pendiente
CP_032	Registrar propiedad sin descripción	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar datos válidos de propiedad. 2. Eliminar o vaciar el campo indicado. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar que la validación rechace la solicitud.	description vacío/ausente	La operación es rechazada con mensaje de validación.	Pendiente
CP_033	Registrar propiedad sin tipo	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar datos válidos de propiedad. 2. Eliminar o vaciar el campo indicado. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar que la validación rechace la solicitud.	propertyType ausente	La operación es rechazada.	Pendiente
CP_034	Registrar propiedad con tipo no permitido	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2. Preparar title, description, propertyType, price, city y neighborhood válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar creación y persistencia.	propertyType=hotel	La operación es rechazada por valor no permitido.	Pendiente
CP_035	Registrar propiedad sin precio	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar datos válidos de propiedad. 2. Eliminar o vaciar el campo indicado. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar que la validación rechace la solicitud.	price ausente	La operación es rechazada.	Pendiente
CP_036	Registrar propiedad sin ciudad	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar datos válidos de propiedad. 2. Eliminar o vaciar el campo indicado. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar que la validación rechace la solicitud.	city ausente	La operación es rechazada.	Pendiente
CP_037	Registrar propiedad sin barrio	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar datos válidos de propiedad. 2. Eliminar o vaciar el campo indicado. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar que la validación rechace la solicitud.	neighborhood ausente	La operación es rechazada.	Pendiente
CP_038	Registrar propiedad con precio negativo	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2. Preparar title, description, propertyType, price, city y neighborhood válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar creación y persistencia.	amount=-200000	La operación es rechazada por valor de precio inválido.	Pendiente

CP_039	Registrar propiedad con periodo de precio inválido	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2. Preparar title, description, propertyType, price, city y neighborhood válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar creación y persistencia.	period=yearly	La operación es rechazada.	Pendiente
CP_040	Registrar propiedad con moneda predeterminada	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2. Preparar title, description, propertyType, price, city y neighborhood válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar creación y persistencia.	currency omitida	La propiedad se registra utilizando COP como valor predeterminado.	Pendiente
CP_041	Crear propiedad como arrendatario	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión con el rol indicado. 2. Preparar datos válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar si la operación es permitida según el rol.	role=arrendatario	La operación es rechazada con respuesta de autorización, por ejemplo 403.	Pendiente
CP_042	Crear propiedad como arrendador	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión con el rol indicado. 2. Preparar datos válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar si la operación es permitida según el rol.	role=arrendador	La operación es aceptada cuando los datos son válidos.	Pendiente
CP_043	Crear propiedad como administrador	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión con el rol indicado. 2. Preparar datos válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar si la operación es permitida según el rol.	role=admin	La operación es aceptada cuando los datos son válidos.	Pendiente
CP_044	Crear propiedad sin token	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar una solicitud válida al endpoint protegido. 2. Eliminar el encabezado Authorization. 3. Enviar la solicitud. 4. Verificar que sea rechazada por autenticación.	Authorization ausente	La operación es rechazada con respuesta de autenticación, por ejemplo 401.	Pendiente
CP_045	Crear propiedad con token inválido	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar una solicitud válida al endpoint protegido. 2. Enviar un JWT inválido en Authorization. 3. Enviar la solicitud. 4. Verificar que la autenticación sea rechazada.	Bearer token inválido	La operación es rechazada.	Pendiente
CP_046	Editar parcialmente una propiedad	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión como propietario. 2. Identificar una propiedad propia. 3. Enviar PUT con un solo campo válido. 4. Consultar la propiedad y verificar que solo ese campo haya cambiado.	title solamente	El campo enviado se actualiza y los demás datos permanecen intactos.	Pendiente
CP_047	Editar propiedad de otro usuario	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión como usuario no propietario. 2. Identificar una propiedad de otro usuario. 3. Enviar PUT con un cambio válido. 4. Verificar rechazo por autorización.	owner diferente	La operación es rechazada con respuesta de autorización.	Pendiente
CP_048	Editar propiedad inexistente	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Seleccionar un ID inexistente. 2. Enviar la solicitud correspondiente. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que se entregue un error controlado.	ID inexistente	El sistema devuelve un error controlado, por ejemplo 404.	Pendiente
CP_049	Editar con datos inválidos	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar ambiente y datos del caso. 2. Ejecutar la funcionalidad indicada. 3. Revisar respuesta y comportamiento. 4. Comparar resultado real con el esperado.	price.amount negativo	La modificación es rechazada y la propiedad conserva sus datos anteriores.	Pendiente
CP_050	Desactivar propiedad propia	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión como propietario. 2. Identificar una propiedad propia. 3. Enviar DELETE /properties/-id. 4. Verificar que active quede en false.	Propiedad propia	La propiedad queda marcada como inactiva.	Pendiente
CP_051	Desactivar propiedad de otro usuario	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión como usuario no propietario. 2. Identificar una propiedad de otro usuario. 3. Enviar PUT con un cambio válido. 4. Verificar rechazo por autorización.	owner diferente	La operación es rechazada.	Pendiente
CP_052	Desactivar propiedad inexistente	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Seleccionar un ID inexistente. 2. Enviar la solicitud correspondiente. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que se entregue un error controlado.	ID inexistente	Se devuelve un error controlado.	Pendiente
CP_053	Administrador desactiva propiedad de otro usuario	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Iniciar sesión como usuario no propietario. 2. Identificar una propiedad de otro usuario. 3. Enviar PUT con un cambio válido. 4. Verificar rechazo por autorización.	role=admin	El administrador puede desactivar la propiedad según las reglas del sistema.	Pendiente
CP_054	Propiedad desactivada no aparece en listado público	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Preparar varias propiedades activas. 2. Enviar GET /properties. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que el listado corresponda a las propiedades disponibles.	active=false	La propiedad desactivada no aparece en el listado de propiedades disponibles.	Pendiente
CP_055	Conservar información después de desactivar	Aceptación	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados. Usuario/rol requerido disponible.	1. Identificar una propiedad y registrar sus datos. 2. Desactivarla. 3. Consultar su estado/datos. 4. Verificar que los datos permanezcan y solo cambie el estado.	Propiedad desactivada	La información permanece almacenada y el estado queda inactivo.	Pendiente
CP_056	Validar esquema de creación	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	Objeto válido	safeParse/validación indica que los datos son válidos.	Pendiente
CP_057	Rechazar title en validador	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	title ausente	La validación falla con un error identificable.	Pendiente

CP_058	Rechazar description en validador	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	description ausente	La validación falla.	Pendiente
CP_059	Validar enum propertyType	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	habitacion, apartamento, casa, apartaestudio	Valores permitidos pasan; valores no permitidos fallan.	Pendiente
CP_060	Validar monto del precio	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	amount positivo	Un monto válido es aceptado y uno inválido es rechazado.	Pendiente
CP_061	Validar periodo del precio	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Iniciar sesión con usuario autorizado. 2. Preparar una propiedad válida. 3. Modificar el valor indicado para hacerlo inválido. 4. Enviar la solicitud y verificar rechazo por validación.	daily/weekly/monthly	Los valores permitidos son aceptados y otros son rechazados.	Pendiente
CP_062	Validar actualización parcial	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	title solamente	El objeto parcial es aceptado.	Pendiente
CP_063	Rechazar datos inválidos en actualización	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Iniciar sesión como propietario. 2. Enviar PUT con un dato inválido. 3. Revisar la respuesta. 4. Consultar la propiedad y verificar que no se haya guardado el dato inválido.	price inválido	La validación falla.	Pendiente
CP_064	Validar autorización por rol	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	admin, arrendador, arrendatario	Los roles permitidos continúan y los no permitidos son rechazados.	Pendiente
CP_065	Validar propiedad del recurso	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	owner/user_id	El propietario puede modificar; otro usuario no.	Pendiente
CP_066	Validar desactivación lógica	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	active=false	El estado cambia a inactivo sin borrar físicamente el documento.	Pendiente
CP_067	Manejar propiedad inexistente	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Seleccionar un ID inexistente. 2. Enviar la solicitud correspondiente. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que se entregue un error controlado.	findById=null	Se genera el AppError esperado.	Pendiente
CP_068	Repositorio obtiene propiedades	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	Colección de propiedades	El repositorio devuelve los registros esperados.	Pendiente
CP_069	Repositorio puebla owner	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	populate owner	La referencia owner se resuelve correctamente.	Pendiente
CP_070	Actualizar con validadores Mongoose	Unitaria	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos válidos e inválidos para el componente. 2. Ejecutar la unidad de forma aislada. 3. Comparar resultados con la regla esperada. 4. Verificar aceptación de válidos y rechazo de inválidos.	runValidators=true	Los datos inválidos no son persistidos.	Pendiente
CP_071	Regresión de consulta después de crear propiedad	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2. Preparar title, description, propertyType, price, city y neighborhood válidos. 3. Enviar POST /properties. 4. Verificar creación y persistencia.	Nueva propiedad	La nueva propiedad aparece según las reglas y las existentes siguen consultándose.	Pendiente
CP_072	Regresión de consulta después de editar	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Ejecutar el flujo funcional relacionado. 2. Aplicar el cambio o despliegue a verificar. 3. Repetir el flujo. 4. Comparar con el comportamiento anterior y verificar que siga funcionando.	Propiedad editada	El listado continúa funcionando y refleja los datos actualizados.	Pendiente
CP_073	Regresión de filtros con propiedades desactivadas	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Ejecutar el flujo funcional relacionado. 2. Aplicar el cambio o despliegue a verificar. 3. Repetir el flujo. 4. Comparar con el comportamiento anterior y verificar que siga funcionando.	active=false	Los resultados respetan el estado de disponibilidad.	Pendiente
CP_074	Regresión de filtros combinados	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar datos que permitan diferenciar los criterios. 2. Enviar la consulta con varios filtros simultáneos. 3. Revisar la respuesta. 4. Verificar que todos los resultados cumplan los criterios.	city + propertyType + locality	Los filtros continúan funcionando conjuntamente.	Pendiente
CP_075	Regresión de paginación	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Ejecutar el flujo funcional relacionado. 2. Aplicar el cambio o despliegue a verificar. 3. Repetir el flujo. 4. Comparar con el comportamiento anterior y verificar que siga funcionando.	page/limit	La paginación continúa devolviendo los resultados esperados.	Pendiente
CP_076	Regresión de permisos de arrendatario	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Ejecutar el flujo funcional relacionado. 2. Aplicar el cambio o despliegue a verificar. 3. Repetir el flujo. 4. Comparar con el comportamiento anterior y verificar que siga funcionando.	role=arrendatario	El arrendatario continúa sin permiso de creación.	Pendiente

CP_077	Regresión de propiedad del recurso	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Ejecutar el flujo funcional relacionado. 2. Aplicar el cambio o despliegue a verificar. 3. Repetir el flujo. 4. Comparar con el comportamiento anterior y verificar que siga funcionando.	owner diferente	El control de propietario continúa funcionando.	Pendiente
CP_078	Regresión de autenticación en endpoints protegidos	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Ejecutar el flujo funcional relacionado. 2. Aplicar el cambio o despliegue a verificar. 3. Repetir el flujo. 4. Comparar con el comportamiento anterior y verificar que siga funcionando.	Sin Authorization	Las operaciones protegidas siguen rechazando solicitudes no autenticadas.	Pendiente
CP_079	Regresión de estructura de precio	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Ejecutar el flujo funcional relacionado. 2. Aplicar el cambio o despliegue a verificar. 3. Repetir el flujo. 4. Comparar con el comportamiento anterior y verificar que siga funcionando.	price object	El precio mantiene su estructura y valores esperados.	Pendiente
CP_080	Regresión de persistencia tras soft delete	Regresión	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Identificar una propiedad y registrar sus datos. 2. Desactivarla. 3. Consultar su estado/datos. 4. Verificar que los datos permanezcan y solo cambie el estado.	active=false	La propiedad permanece almacenada y puede ser gestionada según las reglas definidas.	Pendiente
CP_081	Tiempo de respuesta del listado	Rendimiento	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar varias propiedades activas. 2. Enviar GET /properties. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que el listado corresponda a las propiedades disponibles.	GET /properties	El tiempo de respuesta se mantiene dentro del SLA definido por el proyecto.	Pendiente
CP_082	Tiempo de respuesta con filtros	Rendimiento	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	city + propertyType + locality	La respuesta se mantiene dentro del SLA definido.	Pendiente
CP_083	Rendimiento con paginación	Rendimiento	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	page/limit	El tiempo de respuesta se mantiene estable y no aumenta de forma anormal.	Pendiente
CP_084	Tiempo de respuesta del detalle	Rendimiento	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	GET /properties/id	La respuesta se obtiene dentro del tiempo objetivo.	Pendiente
CP_085	Rendimiento con volumen creciente	Rendimiento	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	1K, 5K, 10K registros	La degradación es controlada y no aparecen errores inesperados.	Pendiente
CP_086	Carga concurrente de consultas	Carga	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	Usuarios concurrentes	El sistema atiende las solicitudes sin errores críticos y mantiene tiempos aceptables.	Pendiente
CP_087	Carga concurrente de filtros	Carga	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	Filtros variados	El sistema mantiene respuestas correctas bajo la carga definida.	Pendiente
CP_088	Carga concurrente de creación	Carga	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	POST /properties	Las solicitudes válidas se procesan sin pérdida o corrupción de datos.	Pendiente
CP_089	Carga concurrente de actualización	Carga	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	PUT /properties/id	El sistema mantiene la integridad de los datos y responde correctamente.	Pendiente
CP_090	Carga sostenida del listado	Carga	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar varias propiedades activas. 2. Enviar GET /properties. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que el listado corresponda a las propiedades disponibles.	GET /properties	El sistema permanece estable durante la duración de la prueba.	Pendiente
CP_091	Estrés por exceso de solicitudes	Estrés	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	GET /properties	El sistema falla de forma controlada y puede recuperarse después de reducir la carga.	Pendiente
CP_092	Estrés en búsquedas complejas	Estrés	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	Filtros combinados	El sistema mantiene integridad de datos y recupera estabilidad después de la prueba.	Pendiente

CP_093	Estrés en creación de propiedades	Estrés	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	POST /properties	El sistema no presenta corrupción de datos y gestiona los errores de forma controlada.	Pendiente
CP_094	Estrés en consultas de detalle	Estrés	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	GET /properties/id	El sistema mantiene comportamiento controlado y se recupera tras la prueba.	Pendiente
CP_095	Recuperación después de estrés	Estrés	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar ambiente y datos. 2. Configurar cantidad de solicitudes/usuarios según el escenario. 3. Ejecutar la prueba y registrar tiempos, errores y throughput. 4. Comparar métricas con el criterio definido. 5. En estrés, reducir la carga y verificar recuperación.	Carga extrema → carga normal	El sistema recupera tiempos y funcionalidad normales sin reinicio manual no previsto.	Pendiente
CP_096	Consistencia visual del listado	Estilo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Preparar varias propiedades activas. 2. Enviar GET /properties. 3. Revisar el código de respuesta. 4. Verificar que el listado corresponda a las propiedades disponibles.	Listado	Los elementos visuales mantienen un estilo uniforme.	Pendiente
CP_097	Consistencia visual del detalle	Estilo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Abrir la pantalla correspondiente. 2. Revisar los elementos visuales indicados. 3. Comparar alineación, textos, tamaños, botones y estados. 4. Verificar consistencia visual.	Detalle	La información se presenta de forma clara, ordenada y consistente.	Pendiente
CP_098	Mensajes de error visibles y consistentes	Estilo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Abrir la pantalla correspondiente. 2. Revisar los elementos visuales indicados. 3. Comparar alineación, textos, tamaños, botones y estados. 4. Verificar consistencia visual.	Errores 400/401/403/404	Los mensajes son legibles, coherentes y no muestran información técnica innecesaria.	Pendiente
CP_099	Elementos de navegación consistentes	Estilo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Abrir la pantalla correspondiente. 2. Revisar los elementos visuales indicados. 3. Comparar alineación, textos, tamaños, botones y estados. 4. Verificar consistencia visual.	Botones/enlaces	Los controles presentan consistencia visual y funcional.	Pendiente
CP_100	Presentación de campos opcionales	Estilo	Ambiente Roomrent disponible; base de datos accesible; datos de prueba preparados.	1. Abrir la pantalla correspondiente. 2. Revisar los elementos visuales indicados. 3. Comparar alineación, textos, tamaños, botones y estados. 4. Verificar consistencia visual.	Campos opcionales	La interfaz conserva una presentación limpia cuando faltan datos opcionales.	Pendiente