

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (Pls Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name      :
00011 "# Function          :
00012 "# Call Program      : H70.20
00013 "# Sub Program       :
00014 "# Func Program      :
00015
00016 VAR;
00017
00018 END_VAR;
00019
00020 " STR1 Recipe Update
00021
00022 00000 MW08008 = MW08007 " Start Sequence ID
00023 00001 MW08018 = MW08017 " Start Sequence ID
00024
00025 00002 WHILE MB080013 == 0;
00026
00027 00003 SFORK MW08008 == 1 ? LBL01 " SBT Auto #1 ( SBT Carry In Glass )
00028 MW08008 == 2 ? LBL02 " SBT Auto #2 ( SP )
00029 MW08008 == 3 ? LBL03 " SBT Auto #3 ( SP )
00030 MW08008 == 4 ? LBL04 " SBT Auto #4 ( SBT Carry Out Glass )
00031 DEFAULT ? LBL100;
00032
00033 00004 LBL01:
00034 00005 MB81360 = 1; " Unit9 Flow No
00035 00006 IF !MB002007 == 1; " P Work : Stick Buffer Tabl
00036 00007 MSEE MPS490; " Unit9 Auto #1 (SBT Carry In Glass)
00037 00008 ELSE;
00038 00009 MW08008 = 2; " Next Step
00039 00010 IEND;
00040 00011 MB81360 = 0;
00041
00042 00012 JOINTO LBL0X;
00043
00044 00013 LBL02:
00045 00014 MB81361 = 1; " Unit9 Flow No
00046
00047 " Unit9 Auto #2 (SP
00048 00015 MW08008 = 3; " Next Step
00049
00050 00016 MB81361 = 0;
00051
00052 00017 JOINTO LBL0X;
00053
00054 00018 LBL03:
00055 00019 MB81362 = 1;
00056
00057 " Unit9 Auto #3 (SP)
00058 00020 MW08008 = 4; " Next Step
00059
00060 00021 MB81362 = 0;
00061
00062 00022 JOINTO LBL0X;
00063
00064 00023 LBL04:
00065 00024 MB81363 = 1;
00066
00067 00025 IF MB002007 == 1 " P Work : Stick Buffer Table
00068 00026 MSEE MPS493; " Unit9 Auto #4 (SBT Carry Out Glass)
00069 00027 ELSE;
00070 00028 MW08008 = 1; " Next Step
00071 00029 IEND;
00072
00073 00030 MB81363 = 0;
00074
00075 00031 JOINTO LBL0X;
00076
00077 00032 LBL100:
00078 00033 JOINTO LBL0X;
00079 00034 LBL0X: SJOINT;
00080 00035 EOX;
00081 00036 WEND;
00082 00037 END;

```