

```

00001      ** DL Register Area - 120Word
00002      **
00003      ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00004      ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00005      ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00006      ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00007      *****
00008
00009      "# Program Name      : Load Calibration
00010      "# Functionior      :
00011      "# Call Program      :
00012      "# Sub Program      :
00013      "# Func Program      :
00014
00015      VAR;
00016 00000      LONG Axis_CZ_IDX = 34;
00017 00001      LONG Axis_Pos = 0;
00018 00002      LONG Load_Pos = 0;
00019      CONST LONG IDX_CZ = 0;
00020      END_VAR;
00021
00022 00003      IF MB045740 == 0;
00023 00004          MW04842 = 41;
00024 00005          MSEE MPS198;
00025 00006          MW04842 = 0;
00026 00007          IOW MW04842 == 0;
00027 00008      IEND;
00028
00029 00009      MSEE MPS150;
00030
00031 00010      MB154241 = 1;
00032 00011      MB210149 = 1;
00033
00034 00012      MB15421D = 1;
00035 00013      EOX;
00036 00014      MB15421D = 0;
00037
00038 00015      IOW MB154215 == 1
00039 00016      IOW MB15421E == 1
00040 00017      eck
00041 00018      TIM T1000;
00042      EOX;
00043
00044      *****
00045      " Head X Moving
00046 00019      MW04825 = 0;
00047      : Roller)
00048
00049 00020      " [Cutter X] Cutter Z Load Calibration/Measurement Position
00050 00021      IOW MW04514 == 0;
00051 00022      MW04514 = 4;
00052 00023      etting
00053 00024      MB045150 = 1;
00054 00025      e Bit ON
00055      IOW MB045151 == 1
00056      te Bit ON
00057      MB045150 = 0;
00058      e Bit OFF
00059 00026      IOW MB045151 == 0
00060 00027      te Bit ON
00061 00028
00062 00029      *****
00063 00030      " Load Calibration Action (Upper Cutter)
00064 00031      *****
00065 00032      DB000001 = 0;
00066 00033      DW00010 = 0;
00067 00034      ML23642 = 0;
00068 00035      WHILE DB000001 == 0;
00069 00036          DB000001 = 1;
00070 00037          ML23696 = 0;
00071 00038          ML23694 = DW00010 + 1;
00072 00039          DW00040 = MW91000
00073 00040      IF DW00010 < DW00040
00074 00041          DL00030 = 0;
00075 00042          DW00012 = 0;
00076 00043          DW00014 = ML26514
00077 00044          IF DW00014 == 0;
00078 00045              DW00014 = 1;
00079 00046          IEND;
00080 00047      *****
00081 00048      " Load Calibration Action (Point별 동하중측정횟수분)
00082 00049      *****
00083 00050      WHILE DW00012 < DW00014
00084 00051          " Torque Setting Pos (Load Cell Pos - 300um)
00085 00052          MW15540 = 2;

```

```

00081 00043      MW15525 = 9;
00082 00044      MSEE MPS254;
00083
00084 00045      MOV [CZ]ML15750;
00085
00086      " Torque Setting
00087 00046      MW15520 = 9;          " NOP
00088 00047      MW15525 = 1;        " CZ
00089 00048      MSEE MPS253;        " CZ Torque Set
00090
00091      " Mearesement Point Speed Setting
00092 00049      DL00002 = ML10800[Axis_CZ_IDX];
00093 00050      DL00006 = ML11000[Axis_CZ_IDX];
00094 00051      DL00008 = ML11200[Axis_CZ_IDX];
00095 00052      FMX tDL00002;
00096 00053      IAC tDL00006;
00097 00054      IDC tDL00008;
00098 00055      DL00004 = ML43412 * 60;
00099
00100      " Measurement Positon + 2000um
00101 00056      MW15540 = 3;
00102 00057      MSEE MPS254;
00103
00104 00058      MVS [CZ]ML15750 FDL00004;
00105
00106 00059      TIM TMW26512;          " Load Check Timer
00107
00108      "*****
00109      " Mearsement Result Save
00110      "*****
00111 00060      DL00030 = DL00030 + MW15530    " Load Calibration Result Save
00112 00061      DW00012 = DW00012 + 1;
00113 00062      EOX;
00114 00063      WEND;
00115
00116      "*****
00117      " Load Table Point Mearusement Result Calculation
00118      "*****
00119 00064      MW04830 = DL00030 / DW00012    " CZ Load Calibration Result Data Averag
e
00120
00121 00065      ML23642 = MW04830          " CZ Measurement Result Data Save
00122 00066      MB236960 = 1;          " CZ Data Update
00123 00067      DB000001 = 0;
00124
00125      " Torque Setting Pos (Load Cell Pos - 300um)
00126 00068      MW15540 = 2;
00127 00069      MSEE MPS254;
00128
00129 00070      MOV [CZ]ML15750;
00130
00131 00071      MW15520 = 1;          " NOP
00132 00072      MW15525 = 9;          " CZ
00133 00073      MSEE MPS253;        " CZ Torque Set
00134 00074      IEND;
00135
00136      "*****
00137      " Load Calibration Point Result Update
00138      "*****
00139 00075      IF DB000001 == 0;
00140 00076      MB214626 = 1;          " Load Calibration Data Update Request [
MP → UI]
00141 00077      IOW MB205226 == 1          " Load Calibration Data Update Complete
[UI → MP]
00142 00078      MB214626 = 0;          " Load Calibration Data Update Request C
lear [MP → UI]
00143 00079      IOW MB205226 == 0          " Load Calibration Data Update Complete
Clear [UI → MP]
00144 00080      TIM TMW26512;          " Load Check Timer
00145 00081      IEND;
00146
00147 00082      DW00010 = DW00010 + 1    " Load Calibration Table Counter
00148 00083      EOX;
00149 00084      WEND;
00150
00151      "*****
00152      " Cutter Z Stand By Position
00153      "*****
00154 00085      IF MB045740 == 0;
00155 00086      MW04842 = 41;
00156 00087      MSEE MPS198;
00157 00088      MW04842 = 0;
00158 00089      IOW MW04842 == 0;
00159 00090      IEND;
00160
00161 00091      IOW MB154215 == 1          " Loadcell Data
00162

```

```

00163 00092      IOW MB15421E == 1      " LoadCell Chattering Safe Time Delay Ch
           eck
00164 00093      TIM T1000;
00165 00094      MB15421D = 1;          " Loadcell CH1 0Rese
00166 00095      EOX;
00167
00168 00096      MB15421D = 0;          " Loadcell CH1 0Reset
00169
00170 00097      MB210149 = 0;          " Load Calibration Run Flag Clear
00171 00098      IOW MB205010 == 1      " Load Calibration Run Comp [UI → MP]
00172 00099      MB214410 = 1;          " Load Calibration Run Comp [MP → UI]
00173 00100      IOW MB205010 == 0;
00174 00101      MB214410 = 0;
00175
00176 00102      MB154241 = 0;          " Load Calibration
00177
00178 00103      RET;
00179

```

			MPS212 : Load Calibration	P00003
--	--	--	---------------------------	--------