Base de l'Administration Windows

1ème Année (IT_B1A et IT_B1B)

COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

INTRODUCTION A L'ADMINISTRATRION WINDOWS

Préparé par

Dr Abasse KPEGOUNI

Objectifs

Introduction à l'administration Windows

A la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Comprendre les concepts de base de l'administration système
- Connaitre l'interface utilisateur de Windows Server
- Connaitre les configurations initiales du système
- Savoir activer la licence Windows server

Introduction à l'administration Windows

Administration système

Définition
Administration système

- **L’administration système** est la gestion de l’ensemble des programmes informatique permettant d’accéder à une machine et d’utiliser ses périphériques dans un parc informatique.

- Cette mission est assignée à une personne qui s’appelle administrateur système**, qui veille à ce que tout le système informatique d'une entreprise fonctionne convenablement.**

- **L’administrateur Système** peut avoir une double casquette : celui d’administrateur Réseau, on parle alors d’Administrateur Système et Réseau.

Tâches de l’administrateur système
Administration système

Les taches de l’administrateur système sont multiples. Cependant, quelques-unes se résument comme suit :

- *Gérer les comptes utilisateurs (tâche simple et automatisable)*
- *Assister et éduquer les utilisateurs (répondre à leurs questions, documentation à jour pour les outils en place)*
- *Gérer les logiciels :*
  - Installer
  - Configurer
  - Mettre à jour (patcher)
- *Gérer le matériel :*
  - Panne
  - Remplacement
  - Ajout

Tâches de l'administrateur système
Administration système

- *Assurer la sécurité du système et des utilisateurs :*
  - Sauvegardes fiables et régulières
  - Contrôle d'accès
  - Utilisations abusives de ressources
- *Vérifier l'adéquation du matériel avec son utilisation (identifier les goulots d'étranglement)*
- *Assurer la maintenance de premier niveau :*
  - Diagnostiquer une panne
  - Appel de la maintenance constructeur
- *Gérer quotidiennement (multiples tâches, petites ou grosses)*

Donc → **L'administrateur est en première ligne lorsqu'un problème surgit C'est lui qu'on incrimine naturellement lorsque quelque chose ne fonctionne pas**.

Qualités d’un administrateur système et types d’administration

Administration système

QUALITES

Trois qualités nécessaires décrivent un administrateur système. Il s’agit de :

- la technicité ;
- la rigueur ;
- le bon sens

TYPES

Il existe trois types d’administration système à savoir :

- administration d’un poste (station) de travail ;
- administration des serveurs ;
- administration réseau.

Outils d’administration Windows
Administration système

Windows offre un environnement d’administration complet. Il comprend notamment :

- Gestionnaire de tâche ;
- Gestionnaire de l’ordinateur :
  - Gestion des utilisateurs et groupes ;
  - Observateur d’évènements ;
  - Gestionnaire de services ;
  - Gestion du stockage (disque).
- Analyseur de performance ;
- Gestionnaire de sécurité.

Introduction à l'administration Windows

Introduction à Windows Server

Un peu de contexte
Introduction à Windows Server

- **Microsoft Windows Server** est le système d'exploitation serveur de Microsoft. Il s'agit, en quelque sorte, d'une version améliorée du système Windows utilisateur, installé par défaut sur une grande majorité des ordinateurs du commerce.

- Avec **Windows Server**, l'objectif est de fournir des services à de nombreux autres équipements. Pour cela, Microsoft a choisi de segmenter ses différents systèmes en plusieurs grandes familles.

- En 1985, Microsoft sort Windows 1.0 ; ce nom fait référence au système de fenêtres qui permet de simplifier l'utilisation d'un ordinateur, qui à l'époque se faisait uniquement au travers d'un shell, une interface en ligne de commande (chez Microsoft, ce système se nommait DOS – Disk Operating System).

- Rapidement, ce système à base de fenêtres s'est trouvé très pratique et a vite évolué. Durant les années 1990, la nécessité de concurrencer les systèmes serveur de l'époque pousse Microsoft à concevoir un système orienté services et non plus bureautique. La naissance de Windows Server est en marche avec les versions NT

Un peu de contexte
Introduction à Windows Server

- La popularité de cette nouvelle version de Windows (Windows NT) dans le domaine de l'entreprise pousse Microsoft à continuer d'investir dans ce domaine.

- En 2003 arrive enfin la première version de Windows Server (Windows Server 2003). Cette version marque un tournant dans la conquête de l'entreprise par Microsoft. Ce sera une version massivement adoptée en entreprise.

- Se suivent alors, régulièrement, de nouvelles versions de ce système : 2008, **2012**, 2016, 2019 et 2022.

- **Dans ce cours, la version que nous explorons durant les séances de TP est la version 2012 R2**

- À ce jour, il n'existe pas qu'une seule édition de Windows Server 2012. Microsoft a commercialisé différentes versions d'un même produit ! Pour cette mouture 2012, il existe donc quatre éditions de Windows avec des cibles différentes

Présentation de Windows Server 2012

Introduction à Windows Server

Windows Server 2012 offre quatre éditions : Foundation, Essential, Standard et Datacenter

- **Windows Server 2012 Foundation** : Destinée aux TPE, cette édition est limitée à 15 utilisateurs, ne prend pas en charge la virtualisation et ne supporte qu'un seul processeur. Le serveur doit être hébergé sur une machine physique

- **Windows Server 2012 Essential**: Elle est limitée à 25 utilisateurs, ne prend pas en charge la virtualisation et supporte jusqu'à deux processeurs. Le serveur peut être hébergé sur une machine physique ou virtuelle

- **Windows Server 2012 Standard :** La principale édition de Windows Server 2012 offre toutes les fonctionnalités du produit Elle se distingue de cette dernière par le nombre de machines virtuelles couvertes par la licence, à savoir deux. Supporte jusqu'à deux processeurs par licence. Tout comme l'édition Datacenter, elle prend en charge les machines disposant d'un maximum de 64 processeurs (sockets) et de 4 To de mémoire RAM

- **Windows Server 2012 Datacenter :**Cette édition est destinée à ceux qui ont un recours intensif aux machines virtuelles. Chaque licence couvre en effet jusqu'à deux processeurs et un nombre de machines virtuelles illimité.


Introduction à l’administration Windows

Description des options d’installation

Description des options d'installation de Windows 2012

- Lors de l'installation de Windows Server 2012, vous avez le choix entre ces deux options : **Installation minimale (Core)** et **Installation complète**.

- L'option « Serveur avec une interface graphique utilisateur » de Windows Server 2012 est l'équivalent de l'option d'installation complète proposée dans Windows Server 2008 R2. L'option « Installation minimale » requiert moins d'espace disque, diminue la surface exposée aux attaques et réduit considérablement les tâches de maintenance.



Configuration requise en matière

- **Processeur**
  - 3.1 GHz 64 bits recommandé
- **Mémoire vive (RAM)**
  - 2Go (8 Go recommandé)
- **Espace disque requis**
  - 60Go
- **Carte réseau**
  - Gigabit Ethernet (10/100/1000base-T)

Server Core

- Windows Server 2012 R2 est disponible en 4 Editions


Editions	Support du mode « Core »
Datacenter	✔
Standard	✔
Essentials	✘
Foundation	✘

Listes des applications de l'installation Server Core 2012 R2

- Les applications graphiques disponibles sous installation Server Core 2012 R2 sont :

Application GUI	Chemin d'accès
Invite de commande	%WINDIR%\System32\cmd.exe
Bloc Note	%WINDIR%\System32\notepad.exe
Editeur de Registre	%WINDIR%\System32\regedit.exe
Information Système	%WINDIR%\System32\msinfo32.exe
Gestionnaire des tâches	%WINDIR%\System32\taskmgr.exe
Windows Installer	%WINDIR%\System32\msiexec.exe
Paramètres régionaux	%WINDIR%\System32\intl.cpl
Date et Heure	%WINDIR%\System32\timedate.cpl

- L'interface utilisateur d'une installation Server Core 2012 R2 se présente comme suit:



Prérequis d'une installation Server Core 2012 R2

Matériel	Minimum	Recommandé	Maximum
CPU	1.4 GHz (x64)	2 GHz	N.A
RAM	512 Mo	1 Go	32 Go – Standard 4 To – DataCenter
Disque	10 Go *	20 Go	N.A

(*) : Si vous voulez installer plusieurs rôles et/ou fonctionnalités sur votre Server Core : **AD DS, DHCP, Hyper-V, Serveur de fichiers** ...Etc. Il faudrait prévoir plus d'espace disque.

Ouverture session avec Windows Server 2012


- Pour se connecter à la base SAM local sur Windows Server, taper : nom_machine\utilisateur.

- La **SAM** (**Security Account Manager ou gestionnaire des comptes de sécurité)** est la base de données des comptes locaux sur Windows C'est l'un des composants de la base de registre. Elle contient les mots de passe locaux.

- Si la machine est membre d'un domaine, se connecter au domaine en tapant :

  Nom_NETBIOS\login


  login@nom_dns_domaine



Convertir une installation complète en Core


- Dans Windows Server 2012, les options d'installation sont intégrées et trois grandes fonctionnalités optionnelles sont fournies. Un administrateur peut installer ou désinstaller ces options pour basculer entre les installations Server Core et les installations complètes.
- Pour convertir un serveur complet en serveur core lancer Powershell et éditer la commande suivante :

```
Import-Module ServerManager
```




Puis lance la commande suivante :

```
Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Shell -Restart
```



Convertir une installation complète en Core




Redémarrer le serveur



Convertir une installation complète en Core


On obtient un serveur Core avec interface graphique de gestion de serveur



Pour supprimer l'interface graphique de gestion de serveur, lancer Powershell


```
start powershell
```

Convertir une installation complète en Core



Puis la commande suivante :

```
Uninstall-Windowsfeature Server-Gui-Mgmt-Infra -Restart
```


Select Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Start Removal...
87%
[ooooooo


Convertir une installation Core en complète

Nous allons utiliser l'outil Gestion et maintenance des images de déploiement (DISM.EXE) pour déterminer le numéro d'index du système d'exploitation souhaité dans le fichier install.wim.

Ouvrez l'invite de commande et lancer la commande suivante :

```
dism    /get-wiminfo    /wimfile:d:\sources\install.wim
```

où d: est le lecteur source d'installation.



Convertir une installation Core en complète

Créer dans C : un répertoire nommé **mountdir**

```
C:\Users\Administrator>mkdir c:\mountdir
```

Monter le fichier d'image requis avec la commande suivante :

dism /mount-wim /wimfile:d:\sources\install.wim /index:2 /mountdir:C:\mountdir /readonly

```
C:\Users\Administrateur>dism   /mount-wim    /wimfile:d:\sources\install.wim   /
index:2   /mountdir:C:\mountdi   /readonly

Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 6.3.9600.17031

Montage de l'image
[==========================100.0%==========================]
L'opération a réussi.

C:\Users\Administrateur>_
```

Ouvrez PowerShell, dans la ligne de commande, taper PowerShell.

```
C:\Users\Administrator>PowerShell
```

Convertir une installation Core en complète

Lacer la commande

```
Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell -Source C:\mountdir\windows\winsxs
```





Redemarrer le serveur

```
Restart-Computer
```

Introduction à l'administration Windows

Travaux Pratiques sur installation de Windows Server 2012 R2

Introduction à l'administration Windows


Configuration initiale du système

Gestionnaire de serveur


- Le gestionnaire de serveur est l'un des composants majeurs de Windows Serveur. En effet, il va permettre d'afficher un ensemble d'informations détaillées, notamment sur des options de configuration/sécurité, des informations sur le serveur ou encore les rôles et fonctionnalités installés.
- Dans ce cours, nous allons découvrir l'interface graphique ainsi que les différents éléments qui le compose.

C’est un :

- Point Central d’administration
- Permet d’ajouter des rôles et fonctionnalités Lancer des commandes Powerhell
- Créer des taches de configuration
- Centre d’administration



Gestionnaire de serveur



- Elle est détaillée en plusieurs parties :
- Sur la gauche on retrouve les onglets de tableau de bord.
- En haut on a les menus qui permettent de faire des actions.
- Puis au centre, on retrouvera les informations relatives à l'onglet sélectionné.

Onglet du tableau de bord

Gestionnaire de serveur

L'onglet tableau de bord, donne accès à beaucoup d'informations et de fonctionnalités. Entre autre :


- **Ajouter des rôles et des fonctionnalités :** Ce qui vous permet d'installer de nouveaux rôle (Serveur Web "IIS", Serveur DHCP, Serveur AD DS, Serveur DNS...) ou de nouvelles fonctionnalités (Client pour NFS, Client Telnet, Fonctionnalités de .NET Framework 3.5, Sauvegarde Windows Server, Outils de migration Windows Server, ...).

- **Ajouter d'autres serveurs à gérer :** Cette option de Gestionnaire de serveur vous permet de gérer plusieurs serveurs physiques ou machines virtuelles. En effet, il est tout à fait possible d'ajouter des rôles par exemple, à partir de la même interface, sans avoir à se connecter individuellement sur chacun des serveurs.

- **Créer un groupe de serveurs :** Les serveurs que vous ajoutez sont automatiquement affichés dans l'onglet "Tous les serveurs". Mais avec cette option, il est possible de regrouper vos serveurs dans des sous-ensembles réduits en tant qu'unités logiques.

Onglet du tableau de bord
Gestionnaire de serveur

- Par exemple, vous pouvez créer un groupe nommé "Serveur Paris" pour lister l'ensemble des serveurs qui se situent à Paris. Ou encore un groupe "Serveur Stockage" pour y mettre des serveurs de stockage.




Onglet serveur local

Gestionnaire de serveur

- Dans cet onglet, on va retrouver des informations et fonctionnalités sur le serveur auquel on est connecté.

Section « propriétés »




Onglet serveur local

Gestionnaire de serveur

On peut


- Afficher des informations relatives à la configuration du serveur (carte mère, le processeur, la mémoire, espace disque, ...);
- Changer le nom du serveur, du groupe ou l'associer à un domaine ;
- Gérer le pare-feu Windows (Activer, désactiver, ouvrir les paramètres avancés, ...);
- Configurer la gestion à distance ou bureau à distance; Gérer les paramètres relatifs aux cartes réseaux;
- Gérer le rapport d'erreurs Windows; Modifier le fuseau horaire ; etc.



Les menus de gestion du serveur


Gestionnaire de serveur

"Le centre de notifications"



Il donne accès à toutes les notifications pour notre serveur comme les messages d'erreurs, les actions à suivre après l'installation d'un rôle, etc ...

“Gerer”




Ce bouton permet d’ajouter ou supprimer des rôles ou des fonctionnalités du serveur local ou d'un autre serveur géré à partir de ce "Gestionnaire de Serveur » ; Gérer les groupes de serveurs; etc.

“Outil”



Ce bouton va être très utile et va nous permettre d'accéder à l'ensemble des outils de notre serveur. Je vous laisse les découvrir avec l'image ci-dessous :

“Afficher”



Permet de changer le pourcentage de "Zoom", afficher/cacher la fenêtre d'accueil dans le tableau de bord.

Désactiver les pare-feu
Gestionnaire de serveur

- Par défaut avec Windows Server 2012 le pare feu est activé. On oublie généralement sa présence et les administrateurs n'ont pas encore le réflexe de valider si un problème ne provient pas du pare feu.

- Le pare feu peut générer des erreurs de réplication si les exceptions nécessaires n'ont pas été configurées.

Désactivation du pare-feu Windows à l'aide de la console de sécurité avancée

- Sélectionnez **Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité** à partir du menu **Outils**.
- Dans le volet central, cliquez sur **Propriétés du pare-feu Windows**.
- La fenêtre des propriétés contient trois onglets de profil qui correspondent aux trois profils de pare-feu Windows (domaine, privé et public). Dans chaque onglet de profil, sélectionnez **Désactivé** dans la liste déroulante **État du pare-feu**.
- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des propriétés du pare-feu.

Note : **Il faut bien penser à désactiver le pare-feu pour les 3 profils.**

Désactiver les pare-feu

Gestionnaire de serveur

Désactivation du pare-feu à l'aide des commandes netsch

Ouvrez une invite de commande d'administration, saisissez :

***netsh advfirewall set allprofiles state off*.**

```
PS C:\> netsh advfirewall set allprofiles state off
Ok.


PS C:\>
```

Note : Pour réactiver tous les profils du Pare-feu Windows, remplacer **State Off** par **State On**

Désactivation du pare-feu à l'aide de Windows PowerShell dans Windows Server 2012

Ouvrez Windows PowerShell. Saisissez :

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False



Renommer la machine

Gestionnaire de serveur

Graphiquement


Ouvrez le gestionnaire de serveur puis cliquer sur configurer ce serveur local



Dans la partie **serveur local**, cliquez sur le nom de l'ordinateur actuel (par exemple **VM2012R2TEST**)



Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur Modifier. Indiquer un nouveau nom au serveur.



Valider et redémarrer le serveur pour appliquer les modifications.

Renommer la machine
Gestionnaire de serveur

En ligne de commande

Ouvrir un **Invite de commandes** (cmd.exe).
Taper la commande : **netdom renamecomputer NOMACTUEL /NewName:NOUVEAUNOM**

```
C:\Windows\system32>netdom renamecomputer VM2012R2TEST /NewName:WINDOWSFACILE
```

Une validation est demandée, répondre « o » pour Oui.

```
Microsoft Windows [version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>hostname
VM2012R2TEST

C:\Windows\system32>netdom renamecomputer VM2012R2TEST /NewName:WINDOWS
Cette opération renommera l'ordinateur VM2012R2TEST
en WINDOWSFACILE.

Certains services, tels que l'autorité de certification, sont basés sur
d'ordinateur fixe. Si des services de ce type sont en cours d'exécution
VM2012R2TEST, une modification du nom de l'ordinateur risque d'avoir
un impact négatif.

Voulez-vous continuer (O ou N) ?
o
Vous devez redémarrer l'ordinateur pour terminer l'opération.

L'opération s'est bien déroulée.

C:\Windows\system32>shutdown /r /t 2 /c "change hostname"
```

Redémarrer le serveur, par exemple avec la commande **shutdown /r**. L'option **/t** permet de fixer un délai et **/c** de préciser un commentaire.

Configurer une adresse IP statique


Gestionnaire de serveur

Graphiquement

1- Dans le gestionnaire de serveur cliquez sur le texte en bleu se trouvant à la même ligne qu'Ethernet (cette ligne correspond à l'interface que nous voulons paramétrer).



2- Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec (les ou) l'interface(s) réseau.




Configurer une adresse IP statique


Gestionnaire de serveur

Graphiquement


4- Faire un clic-droit sur l'interface réseau puis cliquez sur propriétés.



5- Dans les propriétés cliquez une première fois sur Protocole internet version 4 puis sur propriétés.




6- Maintenant nous nous retrouvons dans la phase de paramétrage, c'est ici que vous mettrez votre adresse IP, le masque de sous-réseaux ainsi que la passerelle par défaut et DNS (si besoin).




Configurer une adresse IP statique
Gestionnaire de serveur

Graphiquement


7- Ici nous allons vérifier si notre serveur est bien configuré avec l'invite de commande en tapant IPCONFIG



8- La vérification peut se faire aussi via le gestionnaire de serveur comme sur cette image.



9- Pour configurer les propriétés TCP/IP avec l'adresse IP du serveur WINS qui fournira les services de résolution de nom-à adresse IP, cliquez sur Avancé. La boîte de dialogue Paramètres TCP/IP avancés s'ouvre. Cliquez sur l'ongletWINS et puis cliquez sur Ajouter.



Configurer une adresse IP statique
Gestionnaire de serveur

En PowerShell

❖ **La liste des cartes réseaux**

Lister les cartes réseaux disponible sur la machine, cela permettra de repérer le numéro d'index de la carte que l'on souhaite modifier. Ce numéro sera utile lors de la phase de configuration.
Deux choix s'offrent à vous :

- ❑ **Get-NetIPInterface** (Lister les interfaces IP)
- ❑ **Get-NetAdapter** (Obtenir les propriétés basiques des adaptateurs réseaux)

Dans les deux cas, la colonne « **ifIndex** » vous donnera le numéro d'index de chaque carte. Repérez celui qui correspond à la carte à configurer, pour ma part c'est « **12** ».

❖ **Configuration d'une nouvelle adresse IP**

Par exemple, on ajoute l'adresse IP « **192.168.1.203/24** » à l'interface ayant l'index 12 :

```
New-NetIPAddress -InterfaceIndex 12 -IPAddress 192.168.1.203 -
PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.254
```


Configurer une adresse IP statique

Gestionnaire de serveur

En PowerShell

❖ **Quelques précisions concernant les paramètres utilisés**


- **InterfaceIndex** : Numéro d'index de la carte à modifier (il est possible d'utiliser à la place – InterfaceAlias suivit du nom de l'interface si vous préférez au numéro d'index)
- **IPAddress** : Adresse IP à attribuer à la carte
- **PrefixLength** : Longueur du masque de sous réseau
- **DefaultGateway :** Passerelle par défaut



Configurer une adresse IP statique

Gestionnaire de serveur

En PowerShell



Si la carte était configurée en DHCP, le fait d'ajouter une adresse IP désactive le mode DHCP.

❖ **Activer/désactiver le DHCP**

Pour activer/désactiver le DHCP sur une carte :

```
Set-NetIPInterface -InterfaceIndex 12 -Dhcp {Enabled/Disabled}
```

Modifier l'adresse IP statique

Gestionnaire de serveur

En PowerShell

- Si une adresse IP est déjà en place sur la carte, elle ne sera pas écrasée par celle que nous venons d'ajouter, il faut donc supprimer l'ancienne.

- Imaginons que sur ma carte d'index 12, j'ai une ancienne adresse IP qui est « **10.10.10.10** » et que je souhaite la supprimer :

```
Remove-NetIPAddress -InterfaceIndex 12 -IPAddress 10.10.10.10 -
PrefixLength 16 -DefaultGateway 10.10.10.254
```

- Vous remarquerez que l'on s'appuie sur l'utilisation de la commande **Remove-NetIPAddress**, en reprenant en modèle la commande d'ajout d'une adresse IP.

- Confirmez la demande de suppression avec « **T** » ou deux fois avec « **O** ».

Modifier le mot de passe administrateur et Notion de Store

Gestionnaire de serveur

Modifier le mot de passe administrateur

- Ouvrir un Invite de commandes (cmd.exe)
- Taper la commande : net user administrateur *
- Vous serez invité à saisir le nouveau le mot de passe Administrateur et le confirmer par la suite

Notion de Store

- La commande **« ActiveStore »** permet d'appliquer immédiatement l'adresse IP définie
- La commande **« PersistentStore »** sauvegarde l'adresse IP pour l'appliquer même après redémarrage.
- Quand l'ordinateur redémarre, il copie les paramètres sauvegardés dans l'ActiveStore

Ajout du DNS

Gestionnaire de serveur

- On continue en indiquant un serveur DNS « **8.8.8.8** » sur notre carte, puis, on vérifie que le changement est bien pris en compte :

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 12 -ServerAddresses 8.8.8.8
```

- Pour la vérification :

```
Get-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 12
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 12

InterfaceAlias               Interface Address ServerAddresses
                             Index     Family
-------------               --------- ------- ---------------
Ethernet0                           12 IPv4    {8.8.8.8}
Ethernet0                           12 IPv6    {::1}
```

Pour vérifier que la configuration de la carte réseau est correcte, on utilise la commande ci-contre :

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetIPConfiguration


InterfaceAlias        : Ethernet0
InterfaceIndex        : 12
InterfaceDescription  : Connexion réseau Intel(R) 82574L Gigabit
NetProfile.Name       : it-connect.fr
IPv4Address           : 192.168.1.204
IPv6DefaultGateway    :
IPv4DefaultGateway    : 192.168.1.254
DNSServer             : ::1
                        8.8.8.8
```


Introduction à l’administration Windows


Activer Windows

Activer Windows

Graphiquement

- Pour activer Windows, il faut aller dans Panneau de configuration | Système et sécurité puis cliquer sur « Système ».
- Cliquer ensuite sur « Modifier la clé produit ». Cela va lancer automatiquement l'activation par Internet. Penser à configurer un proxy auparavant si besoin.






Activer Windows

Sous PowerShell

- Pour installer la nouvelle clé de produit utiliser la commande

```
Set-WindowsProductKey -ProductKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
```

- Remplacez les 4 groupes de « X » par votre clé de licence Windows authentique



Activer Windows


Sous PowerShell

- Suivre le étapes suivantes pour activer la clé

❑ Procédure avec slmgr

Utilisez cette commande avec l'option « **ato** » qui permet de faire une tentative d'activation en ligne.


```
slmgr.vbs /ato
```



❑ Procédure avec sconfig

- La procédure avec l'utilitaire sconfig est un peu plus long, mais plus simple
- Démarrer l'utilitaire en exécutant la commande « sconfig »
- Faites le choix « **11** » pour entrer dans la partie « **Activation de Windows** » puis indiquez « **2** » pour « **Activer Windows** ». Si vous observez l'invite de commandes qui s'ouvre, vous verrez que la commande « **slmgr.vbs /ato** » est exécutée.

Activer Windows




Introduction à l’administration Windows

Activer la communication à distance

Activer la communication à distance

Graphiquement

- Lancer le gestionnaire de serveur, sélectionner « Serveur local » puis à droite cliquer sur Bureau à distance et activer le



Activer la communication à distance

PowerShell

- Vous pouvez activer la communication à distance Windows PowerShell, qui permet d'exécuter sur un ordinateur des commandes qui ont été entrées dans Windows PowerShell sur un autre ordinateur. Activez la communication à distance Windows PowerShell à l'aide de la commande

```
Enable-PSRemoting
```


- Puis en lance la commande

```
sconfig
```

- Sur la ligne « 7 » vous remarquerez que, par défaut, le Bureau à distance est sur l'état « Désactivé ». Indiquez « 7 » pour que l'on active cette option.

- Ensuite, indiquez « A » pour « Activer » le Bureau à distance et enfin choisissez l'option « 1 » ou « 2 » en fonction de la sécuriser choisie pour le service.


Activer la communication à distance




Activer la communication à distance

Test

- Pour accéder depuis une autre machine utiliser l'outil « Connexion Bureau à distance »





Introduction à l'administration Windows

QUESTIONS

?