



Jak możemy pomóc?

Zacznij pisać..

Wyszukaj

Strona główna » Pomoc i kontakt
» Najczęściej zadawane pytania
» Jak połączyć się poprzez SSH za pomocą PuTTY?

Jak połączyć się poprzez SSH za pomocą PuTTY?


Aby połączyć się na swoje konto poprzez SSH prosimy w pierwszej kolejności wygenerować parę kluczy SSH przez program taki jak PuTTYgen (domyślnie instalowany z klientem SSH PuTTY). Jest to niezbędny krok w celu połączenia się. Ze względów bezpieczeństwa nie dopusczamy możliwości logowania się za pomocą nazwy użytkownika i hasła do konta.




Potrzebujesz pomocy?
Kliknij i rozpoczęź rozmowę

Aby wygenerować nową parę kluczy przez PuTTYgen, uruchamiamy

program i klikamy przycisk "generate". Następnie przesuwamy kursorem myszki po szarym polu aż pasek się zapełni.




Po wygenerowaniu kluczy należy z pola "public key for pasting into OpenSSH" skopiować klucz publiczny, który później dodamy w panelu administracyjnym. Następnie (opcjonalnie) możemy dodać hasło do klucza prywatnego w polu "key passphrase" i koniecznie zapisać klucz prywatny (którego będzie używał PuTTY) za pomocą przycisku "save private key".




Skopiowany klucz publiczny wklejamy w panelu administracyjnym w

opcji "klucze SSH" po kliknięciu na zielony przycisk "wklej klucz":




Po wykonaniu tych czynności będzie możliwość zalogowania się używając jako danych logowania swojego loginu do panelu administracyjnego (przykładowo host12345) oraz klucza SSH wygenerowanego w pierwszym kroku.

W adresie serwera należy wpisać swój login oraz domenę w postaci host12345@host12345.hostido.net.pl, gdzie obydwa host12345 należy zastąpić loginem do panelu administracyjnego. Jako port proszę wpisać 64321. Poniżej zrzut ekranu pokazujący przykładową konfigurację w programie PuTTY.



Prosimy także załączyć klucz prywatny SSH, który został wcześniej wygenerowany, aby móc za jego pomocą się połączyć. Poniżej zrzut ekranu ukazujący miejsce, w którym należy załączyć klucz w programie PuTTY, jest to opcja Connection → SSH → Auth → Credentials, pierwsza opcja z wyborem pliku.



Proszę pamiętać o zapisaniu sesji, aby nie trzeba było podawać klucza za każdym razem.

Dostęp do SSH jest dostępny od pakietu NVME 2 wzwyż.

Popularne

- ✍ Jak zalogować się do Panelu Administracyjnego DirectAdmin?
- ✍ Jak dodać domenę na hostingu?
- ✍ Jakie ustawić serwery DNS dla domen utrzymywanych w Hostido?
- ✍ Jakie są porty do poczty, FTP, SSH, MySQL?
- ✍ Jak połączyć się poprzez SSH za pomocą PuTTY?

tagi: [PuTTY](#) [Puttygen](#) [SSH](#)



2021-2026 Hostido.pl

Ustawienia ciasteczek



O nas

Dlaczego my

Technologia

Serwerownia

Oferta

Hosting

Hosting Wizytówka

Domeny

Certyfikaty SSL

Program partnerski

Pomoc

Kontakt

Centrum pomocy

Blog

[Regulaminy](#)

[Płatności](#)

[Reset hasła](#)