Identificativo IDEAL-UC-4		Lettura dei file di configurazione	Autore Domenico Antonio Gioia	Versione 0.1 11/08/2023	
Descrizione		Questo caso d'uso illustra come il tool IDEAL ricerca le informazioni dei file di configurazione			
Attore		Sviluppatore: la persona che è responsabile della scrittura del codice Java.			
Precondizioni		 Il tool IDEAL è installato correttamente nel sistema. Lo sviluppatore ha avviato un'analisi. 			
Exit condition On success		Tutte le informazioni di configurazione vengono raccolte			
Exit condition On failure		Una o più informazioni di configurazione non vengono trovate			
Extension Point					
Flusso di eventi principale					
1	Sviluppatore	Esegue il comando per eseguire il tool, avviando così l'analisi.			
2	Sistema	Effettua una prima ricerca per ritrovare le informazioni nel file di configurazione			
3	Sistema	Controlla se il file contiene una chiave denominata "output_directory"			
4	Sistema	Controlla se il file contiene una chiave denominata "input_file"			
5	Sistema	Controlla se il file conti "junit_version"	ene una chiave c	lenominata	
6	Sistema	Controlla se il file contiene una chiave denominata "custom_code"			
7	Sistema	Controlla se il file contiene una chiave denominata "custom_terms"			
8	Sistema	Crea un oggetto per l'etichettatura delle parti del discorso			
9	Sistema	Ottiene i percorsi del file di configurazione che includono il modello del tagger, il file JAR del tagger Standford e il percorso dell'eseguibile Java			
10	Sistema	Imposta la variabile d'ambiente "JAVAHOME" al percorso dell'eseguibile java			

11	Sistema	Avvia il processo del tagger	
13	Sistema	Ricerca l'eseguibile "srcML"	
Flusso di eventi di ERRORE			
2.1a	Sistema	Visualizza un messaggio di errore che indica che il file di configurazione non è stato trovato	
3.1a	Sistema	Visualizza un messaggio di errore che indica che la chiave non è stata trovata	
4.1a	Sistema	Visualizza un messaggio di errore che indica che la chiave non è stata trovata	
5.1a	Sistema	Visualizza un messaggio di errore che indica che la chiave non è stata trovata	
6.1a	Sistema	Visualizza un messaggio di errore che indica che la chiave non è stata trovata	
7.1a	Sistema	Visualizza un messaggio di errore che indica che la chiave non è stata trovata	