# Database Model plugin\_tmp.xml

### Clave

ColumnNam e	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Fla gs	Default Value	Comment	AutoI nc
IdClave	INT	PK	NN			Es el identificador de la clave	AI
Clave	VARCHAR(20)		NN			Es la clave que se le asigna al jefe	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	IdClave

### Cobro

ColumnNam e	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
idCobro	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador de cobro	AI
TiempoTotal	TIME		NN			Es el calculo del tiempo que duró un vehículo en el establecimiento basandonos en el ingreso y salida de este	
Cobro	FLOAT		NN			Es el cobro generado en base a la duración del vehículo en el parqueadero y la tarifa que se maneja para este tipo de vehículo	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	idCobro

### Contraseña

ColumnName	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
IdContraseña	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador de la contraseña	AI
Jefe_IdJefe	INT	PK	NN				
Jefe_Clave_Id Clave	INT	PK	NN				
Contraseña	VARCHAR(20 )		NN			Contraseña creada por el jefe	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	IdContraseña Jefe_IdJefe Jefe_Clave_IdClave
Contraseña_FKIndex1	Index	Jefe_IdJefe Jefe_Clave_IdClave

### Empleado

ColumnName	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
IdEmpleado	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador del epmleado	AI
Rol_idRol	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador del rol	
TipoDeDocumento_I dTipDoc	INT		NN	UNSIGN ED		Es el identificador del tipo de documento	
Nombre	VARCHAR(2 0)		NN			Es el nombre del empleado	
NumDoc	INT		NN	UNSIGN ED		Es el número de docuemtno del empleado	
FechaNac	DATE		NN			Es la fecha de nacimiento del empelado	
Celular	INT		NN	UNSIGN ED		Es el número de celular del empleado	

IndexType	Columns
PRIMARY	IdEmpleado Rol_idRol
Index	TipoDeDocumento_IdTipDoc
Index	Rol_idRol
	PRIMARY

### Jefe

ColumnName	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
IdJefe	INT	PK	NN			Es el identificador del jefe	AI
Clave_IdClave	INT	PK	NN			Es el identificador de la clave	
Rol_idRol	INT		NN	UNSIGN ED		Es el identificador del rol	
TipoDeDocumento_I dTipDoc	INT		NN	UNSIGN ED		Es el identificador del tipo de documento	
Nombre	VARCHAR(2 0)		NN			Es el nombre del jefe	
NumDoc	INT		NN			Es el número de documento del jefe	

IndexName	IndexType	Columns		
PRIMARY	PRIMARY	IdJefe Clave_IdClave		
Jefe_FKIndex1 Index		Clave_IdClave		
Jefe_FKIndex2	Index	TipoDeDocumento_IdTipDoc		
Jefe_FKIndex3 Index		Rol_idRol		

# Registro

ColumnName	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
idRegistro	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador del registro	AI
Cobro_idCobro	INT	PK	NN	UNSIGN ED			
VehÃculo_IdVeh Ãculo	INT		NN	UNSIGN ED			
Empleado_Rol_i dRol	INT		NN	UNSIGN ED		Es el identificador del rol empelado	
Empleado_IdEm pleado	INT		NN	UNSIGN ED		Es el identificador del empelado	
FcehaIngreso	DATE		NN			Es la fecha de ingreso del vehiculo al establecimiento	
FechaSalida	DATE		NN			Es la fecha de salida del vehículo del establecimiento	
HoraIngreso	TIME		NN			Es la hora de ingreso del vehículo al parqueadero	
HoraSalida	TIME		NN			Es la hora de salida del vehículo del parqueadero	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	idRegistro Cobro_idCobro
Registro_FKIndex1	Index	Empleado_IdEmpleado Empleado_Rol_idRol
Registro_FKIndex2	Index	VehÃculo_IdVehÃculo
Registro_FKIndex3	Index	Cobro_idCobro

#### Rol

ColumnNam e	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
idRol	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador del rol	AI
Rol	VARCHAR(20 )					Es el rol que desempeña en la empresa	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	idRol

# Tarifa

ColumnNam e	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
idTarifa	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador de la tarifa	AI
Cobro_idCo bro	INT	PK	NN	UNSIGN ED			
Tarifa	INT			UNSIGN ED		Es la tarifa que se meneja para los carros, motos y ciclas	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	idTarifa Cobro_idCobro
Tarifa_FKIndex1	Index	Cobro_idCobro

# **Tipo De Documento**

ColumnNam e	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
IdTipDoc	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador del tipo de documento	AI
TipoDocumen to	VARCHAR(25 )					Es el tipo de documento que tiene el jefe y empleado	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	IdTipDoc

# **Tipo Vehículo**

ColumnName	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
IdTipVehi	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador del tipo de vehÃculo	AI
Tarifa_idTarifa	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador de la tarifa	
Tarifa_Cobro_id Cobro	INT	PK	NN	UNSIGN ED			
TipoVehÃculo	VARCHAR(2 0)		NN			Es el campo donde se define el tipo de vehÃculo que ingres�al parqueadero (Moto,carro,cicla )	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	IdTipVehi Tarifa_idTarifa Tarifa_Cobro_idCobro

TipoVehiculo_FKIndex1	Index	Tarifa_idTarifa
		Tarifa_Cobro_idCobro

### Turno

ColumnName	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
idTurno	INTEGER	PK	NN	UNSIGN ED		Identificador de turno	AI
Empleado_Rol_i dRol	INT		NN	UNSIGN ED			
Empleado_IdEm pleado	INT		NN	UNSIGN ED			
Turno	VARCHAR(20 )					Turno diurno, tarde, nocturno y madrugada	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	idTurno
Turno_FKIndex1	Index	Empleado_IdEmpleado Empleado_Rol_idRol

### Vehículo

ColumnName	DataType	PrimaryK ey	NotNu II	Flags	Default Value	Comment	AutoI nc
IdVehÃculo	INT	PK	NN	UNSIGN ED		Es el identificador del vehÃculo	AI
TipoVehÃculo_Tarif a_idTarifa	INT		NN	UNSIGN ED			
TipoVehÃculo_IdTip Vehi	INT		NN	UNSIGN ED			
TipoVehÃculo_Tarif a_Cobro_idCobro	INT		NN	UNSIGN ED			

Placa	VARCHAR(6	NN	Es la placa del
	)		vehÃculo

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	IdVehÃculo
Vehiculo_FKIndex1	Index	TipoVehÃculo_IdTipVehi TipoVehÃculo_Tarifa_idTarifa TipoVehÃculo_Tarifa_Cobro_idCobro