



ESXI서버에서 Rocky9 설치 메뉴얼

과정

설명




Vmware에 들어가서 file - connect to server를 누른다




Server name: 172.16.0.100
User name: root
Password: asd123!@


Connect






Connect Anyway







접속 완.




Create a new virtual machine 클릭
Typical(recommended)를 누르고 next >

	B r o w s e 누 르 고 Rocky-9.5x86_64minimal.iso 찾아서 넣고 Next
	이름 정해서 Next
	20기가 Next


	Customize Hardware... 클릭
	2048MB -> 4096MB 으로 바꿔준다
	NAT에서 Bridged 로 바꿔준다




왼쪽 맨 밑 Display 클릭후
오른쪽에 3D graphics 체크를 풀어주고
Close




Finish 클릭.







Install Rocky Linux 9.5 선택 후 엔터




한국어 없을시 검색창에 korea 쳐준후
나오면 클릭후 계속진행




설치 목적지 누른다

 설치 목적지 설치하려는 장치를 선택합니다. 주 메뉴의 "설치 시작"에 누른단추를 누른 때까지 설치하는 시작되지 않습니다. 표준 기본 디스크 50 GB xvda / 50 GB 남음 특수 디스크 및 네트워크 디스크 디스크 추가(A)... 저장소 구성 ☒ 자동 설정(A) ☐ 사용자 지정(C) ☐ 추가 공간을 사용할 수 있게 합니다. 암호화 ☐ 내 자료를 암호화합니다. 암호화된 다음에 설정합니다. 현재 디스크 설정 및 부트로더(D)... 1개의 디스크 선택, 50 GB 용량, 50 GB 남음 재설정(R)...	완료 누른다
 설치 요약 Rocky Linux 9.5 설치 키보드(K) ☒ 설치 완료(F) ☒ 설치 목적지(D) ☒ KDUMP ☒ 네트워크와 호스트 이름(N) ☒ 보안 프로파일 ☒ 언어 지원(L) ☒ 소프트웨어 선택(S) ☒ root 비밀번호(R) ☒ 사용자 생성(U) ☒ 시간과 날짜(T) ☒ root 계정과 암호를 설정합니다. root가 비밀번호로 SSH 로그인하도록 허용 사용자 설정 root 비밀번호(R) ☒ 사용자 생성(U) ☒ 완료(R) ☒ 설치 시작(S) ☒ 설치 시작을 누르기 전까지 디스크에 어떤 사항도 변경되지 않습니다. 다음 단계를 계속 진행하기 전에 이 미리보기로 표시된 항목을 검토하세요.	root 비밀번호 설정
 ROOT 비밀번호 시스템 관리자는 root 계정을 사용합니다. root 사용자의 비밀번호를 입력하십시오. root 비밀번호(R): ***** root 비밀번호 확인(C): ***** ☐ root 계정을 잠금 ☒ root가 비밀번호로 SSH 로그인하도록 허용 완료(R) ☒ 설치 시작(S) ☒ 설치 시작을 누르기 전까지 디스크에 어떤 사항도 변경되지 않습니다.	비밀번호 : asd123!@ SSH 로그인하도록 허용 체크후 완료후 완료 한번더
 설치 요약 Rocky Linux 9.5 설치 키보드(K) ☒ 설치 완료(F) ☒ 설치 목적지(D) ☒ KDUMP ☒ 네트워크와 호스트 이름(N) ☒ 보안 프로파일 ☒ 언어 지원(L) ☒ 소프트웨어 선택(S) ☒ root 비밀번호(R) ☒ 사용자 생성(U) ☒ 시간과 날짜(T) ☒ root 계정과 암호를 설정합니다. root가 비밀번호로 SSH 로그인하도록 허용 사용자 설정 root 비밀번호(R) ☒ 사용자 생성(U) ☒ 완료(R) ☒ 설치 시작(S) ☒ 설치 시작을 누르기 전까지 디스크에 어떤 사항도 변경되지 않습니다.	네트워크 및 호스트 누른다




+ 누른다



장치 유형 팀으로 변경후 추가



Connection name : ens160
 IPv4 설정
 Method : 수동
 주소 -> Add
 NI SubNet GW
 172.16.254.20 255.255.0.0 172.16.0.1
 DNS 8.8.8.8
 저장

	완료
	설치 시작 클릭