화면 구현 ID	SCR-MAIN-001	요구사항ID
Screen Details	메인화면	-

	Description
1	웹페이지 소개
2	'Auto Fix 시작하기' 버튼 누를 경우. → 로그인 화면으로 이동 (SCR-SIGN-001)



화면구현ID	SCR-SIGN-001	요구사항 ID	
Screen Details	로그인 페이지	REQ-SIGN-004	



	Description
1	메인 화면으로 이동 버튼 (SCR-MAIN-001)
2	이메일 입력 요소 → 사용자 이메일 입력
3	비밀번호 입력 요소 → 사용자 비밀번호 입력
4	클릭 시 비밀번호 찾기 페이지(SCR-SIGN-002)로 이동
5	로그인 버튼 → 로그인 완료 후 채팅페이지로 이동 (SCR-CHT-001) 1) 인증 실패 시 경고 문구 반환
6	클릭 시 회원가입 페이지로 이동(SCR-JON-001)

화면구현ID	SCR-SIGN-002	요구사항ID	
Screen Details	비밀번호 찾기 – 이메일 인증/비밀번호 변경	REQ-SIGN-004	



	Description
1	이메일 입력 요소 → 사용자 이메일 입력
2	인증번호 전송 버튼 → 사용자 이메일로 인증번호 전송과 동시에 인증번호 입력창 현출(3) '2) 이메일 형식이 올바르지 않을 경우, 경고 문구 현출 ''2) 인증번호 전송 시점부터, 인증번호 입력까지 남은 시간 현출
3	인증번호 입력 요소 (사용자가 인증번호 입력)
4	인증번호 입력 요소 (사용자가 인증번호 입력 후 클릭) → 비밀번호 입력 요소 현출 (6) '4) 인증번호가 일치하지 않을 시, 경고 문구 현출
5 이메일 인증 완료 내용 현출 가능 (버튼 상 기능은 없음)	
6	비밀번호 설정 요소 (사용자가 변경할 비밀번호 입력)
7	비밀번호 2차 입력 요소 (사용자 비밀번호 재입력) → 비밀번호 일치 여부확인 '7) 비밀번호 구성 조건 기본 현출/ 1, 2차 비밀번호 미일치 시, 경고 문구 현출
8	비밀번호 변경 버튼 (사용자가 비밀번호 입력 후 클릭) → 비밀번호 변경 완료창 현출 (9)
9	비밀번호 변경 완료 확인 버튼 (클릭 시, 로그인 화면 SCR-SIGN-001 이동)




화면 구현 ID	SCR-JO N-001	요구사항 ID	
Screen Details	회원가입 페이지 – 이메일 인증 / 비밀번호 설정	REQ-SIGN-001	



	Description
1	이메일 입력 요소 → 사용자 이메일 입력
2	인증번호 전송 버튼 → 사용자 이메일로 인증번호 전송과 동시에 인증번호 입력창 현출 (3) '2) 이메일 형식이 올바르지 않을 경우, 경고 문구 현출 ''2) 인증번호 전송 시점부터, 인증번호 입력까지 남은 시간 현출
3	인증번호 입력 요소 (사용자가 인증번호 입력)
4	인증번호 입력 요소 (사용자가 인증번호 입력 후 클릭) → 비밀번호 입력 요소 현출 (6) '4) 인증번호가 일치하지 않을 시, 경고 문구 현출
5	이메일 인증 완료 내용 현출 가능 (버튼 상 기능은 없음)
6	비밀번호 설정 요소 (사용자가 사용할 비밀번호 입력)
7	비밀번호 2차 입력 요소 (사용자 비밀번호 재입력) → 비밀번호 일치 여부 확인 위함. '7) 비밀번호 구성 조건 기본 현출 / 1, 2차 비밀번호 미일치 시, 경고 문구 현출
8	가입 버튼 (사용자가 비밀번호 입력까지 완료 후 클릭) → 회원가입 완료장 현출 (9)
9	회원가입 완료 확인 버튼 (클릭 시, 로그인 화면 SCR-SIGN-001 이동)



화면구현ID	SCR-CHT-001	요구사항 ID	
Screen Details	채팅 페이지 (차량 상세 정보 선택)	REQ-CHT-001	




	Description
1	새 채팅 현출 차량 초기 선택페이지로 새로고침
2	메인 화면으로 이동 (SCR-MAIN-001)
3	차량 제조사 선택 리스트 박스 → 차량 제조사 현대 / 기아 / 선택안함 중 선택 가능 → 중복 선택 불가능 → 차량 제조사 선택 완료 시, 차량 모델 선택 리스트 박스 활성화 (4)
4	차량 모델 선택 리스트 박스 → 현대 / 기아 각각 제조사에 해당하는 차량 모델 선택 가능 (출시연도가 2000년 이상인 모델만 선택 가능) → 사용자가 미선택 희망 시, '선택안함' 선택가능 → 중복 선택 불가능 → 차량 모델 선택 완료 시, 엔진 선택 리스트 박스 활성화 (5)
5	차량 엔진 선택 리스트 박스 → 선택한 차량 모델의 엔진 중 선택 가능 → 사용자가 미선폐 희망 시, 선택안함' 선택가능 → 중복 선택 불가능 → 엔진 리스트 박스까지 선택 완료 시, 채팅 요소 현출

화면구현ID	SCR-CHT-001	요구사항ID
Screen Details	채팅 페이지	REQ-CHT-001 REQ-HIST-001


Auto Fix 새채팅 시작하기	Auto FIX ⑥ 차량 정보 현대 > G70 > G 2.5 T-GDI
메인 화면으로 돌아가기 채팅 하스트리 11 자동차에서 이상한 소리가 나는	8 자동차 엔진에서 이상한 소음이 난다면 다양한 원인이 있을 수 있으며, 다음과 같은 가능성을 확인해 볼 필요가 있습니다: 1. 노후화된 부품 2. 면로 시스템 문제 3. 배가 시스템 이상 4. 오일 관리 부족 5. 드라이빙 습관 이상한 소리를 조기에 바견해 해결하고 전문가에게 점검을 받아 문제를 정확히 진단받고 필요한 조치를 취하면 쾌격하고 안전한 운전을 즐길 수 있습니다.
	7 지금 당장 주행을 멈춰야 할 정도로 심각한 사항일까?
12 비밀번호 변경 12 회원 정보 수정 12 회원 정보	8 다음의 항목에 언급된 문제들 중 하나라도 발견하신다면, 차량을 안전하고 신뢰할 수 있게 유지하기 위해 즉시 전문가에게 점검받으실 것을 권해 드립니다. 지금 당장 주행을 중단해야 할 정도로 심각한 문제에 관련된 항목은 다음과 같습니다:
13 로그아웃	9 차량의 증상이나 문제를 입력하세요. 10 Q

Description		
6	차량 선택 화면에서 사용자가 선택한 내용 현출 → REO-CHT-001의 3, 4, 5 항목 '오로 구분해 현출 → 해당 위치 매핑 선택 시 현출 요소 없음. → 재선택 원할 시, 새 채팅 시작하기(1)로 차량 선택페이지(SCR-SEL-001)로 이동	
7	사용자 질문 입력(6)에서 질문 입력 후, 채팅 입력(7)이나 엔터키 누를 경우, → 사용자 질문 내용 말풍선 형태로 현출	
8	사용자 질문에 대한 모델 답변 현출 `5) 사용자 질문이 이어질 경우, 사용자 질문 아래에 채팅 형태로 계속 현출 → 채팅 내역에 대해 자동 스크롤 및 사용자 직접 스크롤 기능 제공	
9	사용자 채팅 입력 요소 → 채팅 입력 버튼(7)이나 엔터키 누를 경우, 입력 가능 → 질문 길이 길어질 경우, 채팅 입력 요소 세로 길이 확대 및 여러 줄로 입력	
10	채팅 입력 버튼 → 클릭 시, 사용자 질문 말풍선 형태로 현출	
11	채팅 히스토리 목록 현출 → 채팅 종료시, '첫 질문 글의 15자'를 제목으로 내역 현출 → 채팅 히스토리 내역 클릭 시, 히스토리 상세조회로 이동 (SCR-HIST-001)	
12	회원 정보 수정 내역 모달 현출 버튼 → 비밀번호 수정, 회원탈퇴 내역 선택 가능 '12) 클릭 시, 비밀번호 변경 모달 현출 (SCR-CHT-002) '12) 클릭 시, 회원 탈퇴 경고 팝업챵 현출 (SCR-CHT-003)	
13	로그아웃 버특 → 클릭시, 로그아웃 및 로그인 화면으로 이동(SCR-SIGN-001)	


화면구현ID	SOR-CHT-002	요구사항 ID
Screen Details	비밀번호 변경	REQ-SIGN-002



Description		
1	사용자 기준 비밀번호 입력 요소 (사용자 기존 비밀번호 입력) → 사용자 확인 절차 → 비밀번호 일치 시, 비밀번호 인증완료 내용 현출 '1) 기존 비밀번호와 일치하지 않을 시, 경고 문구 현출	
2	2 비밀번호 인증 확인 완료 내용 (버튼 상 기능은 없음)	
3	3 비밀번호 설정 요소(사용자가 변경할 비밀번호 입력)	
비밀번호 2차 입력 요소 (사용자 비밀번호 재입력) 4 → 비밀번호 일치 여부 확인 위함. 4) 비밀번호 구성 조건 현출 / 1, 2차 비밀번호 미일치 시, 경고 문구 현출		
5 비밀번호 변경 완료 버튼 (사용자가 비밀번호 입력까지 완료 후 클릭) → 비밀번호 변경 완료창 현출 (6)		
6	비밀번호 변경 완료 확인 버튼 (클릭 시, 로그인 화면 SCR-SIGN-001 이동)	



ġ	하면 구현 ID	SCR-CHT-003	요구사항ID
Sc	creen Details	회원 탈퇴	REQ-SIGN-002



Description	
1	회원탈퇴 페이지 이동 버튼 → 회원탈퇴 위한 비밀번호 입력창으로 이동(4)
2	회원탈퇴 취소 버튼 → 채팅 페이지로 복귀 (SCR-CHT-001)
3	비밀번호 입력 요소 → 사용자 기존 비밀번호 입력을 통한 회원탈퇴 전 인증
4	비밀번호 2차 입력 요소 (사용자 비밀번호 재입력) → 비밀번호 일치 여부 확인 위함. '5) 1, 2차 비밀번호 미일치 시, 경고 문구 현출
5	최종 탈퇴 확인 버튼 → 회원 탈퇴 완료 페이지로 이동 (7)




화면구현ID	SOR-CHT-003	요구사항ID
Screen Details	회원 탈퇴	REQ-SIGN-002

<	•
	탈퇴가 완료되었습니다. 지금까지 Auto Fix를 이용해 주셔서 감사합니다. 더 개선된 서비스로 고객님과 다시 만날 수 있집 희망합니다.
	8 메인 페이지로 돌아가기 >

Description	
7	최종 회원 탈퇴 완료 페이지 → 회원 탈퇴 완료 내용 안내 (안내문 현출 기능)
8	메인 페이지 이동 버튼 (SCR-MAIN-001)

화면 구현 ID	SCR-CHT-004	요구사항ID
Screen Details	고장 시 필요한 긴급 연락처와 보험사 번호를 제공하는 아이콘	REQ-CALL-001 REQ-CALL-002

Description	
1	고장 시 필요한 정보를 제공하는 아이콘
2	아이콘 클릭 시 긴급 연락처와 보험사 번호 제공



화면구현ID	SCR-HIST-001	요구사항 ID
Screen Details	채팅 히스토리 상세조회	REQ-HIST-002

# Auto Fix 새 채팅 시작하기 메인 화면으로 돌아가기	Auto FIX 2) 차량 정보 현대 > G70 > G 2.5 T-GDI 차량 블레이크가 밀리는 것 같아. 원인이 뭘까?
제팅 히스토리 1 자동차에서 이상한 소리가 나는	③ 브레이크가 멀리는 현상은 여러가지 요안으로 인해 발생할 수 있습니다. 다음은 가능한 원인들입니다.
브레이크 잘 안 잡히는 것 같은	1. 브레이크 시스템 순성~~~~~ 2. 패드 공명 또는 비틀어감·~~~~ 3. 피스폰 점립:~~~~~ 4. 피스폰 점립:~~~~~ 5. 앵커 또는 리턴 스프링 고장:~~~~~ 6. 부스터 시스템 진공이 세는 현상·~~~~~ 7. 마슬 실린더 고장:~~~~~ 이러한 문제를 예방하고 안전한 주행을 위해서는 정기적으로 자동차의 브레이크 시스템을 점검받는 것이 중요합니다.
지금 당장 주행을 멈춰야 할 정도로 심각한 사항일까? 회원 정보 수정 로그아웃 다음의 항목에 언급된 문제들 중 하나라도 발견하신다면, 차량을 안전하고 신뢰할 수 있게 유지하기 위해 즉시 전문가에게 점검받으실 것을 권해 드립니다.	

Description	
1	사용자 클릭 시, 채팅 내역 상세 조회 내역 현출 (3)
2	해당 채팅 시, 선택된 차량 정보 현출 요소
3	사용자가 선택한 채팅 상세 내역 현출 화면 → 사용자 예전 채팅 내역(사용자 질문, 모델 답변)을 말풍선 형태로 현출 → 채팅내역은 가장 예전 항목 위쪽에서부터 순서대로 현출