TUTORIEL D'INSTALLATION ET CONFIGURATION DHCP

ÉTAPE 1 :

Mettre à jour la liste des paquets disponible.

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ sudo apt update
```

ÉTAPE 2 :

Installation de « ssh » pour pouvoir se connecter a distance.

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ sudo apt install openssh-server_
```

ÉTAPE 3 :

Configurer l'adresse IP pour pouvoir se connecter via une autre machine.

```
# A secondary network interface
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 10.0.3.119/24
gateway 10.0.3.254
#dns-nameservers 1.1.1.1 8.8.8.8
```

ÉTAPE 4 :

Activer l'interface « enp0s8 ».

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ sudo ip link set enp0s8 up_
```

ÉTAPE 5 :

Vérifier si tout fonctionne correctement.

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ sudo systemctl status sshd
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-05-20 11:53:14 CEST; 3min 48s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 619 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2315)
     Memory: 8.3M
        CPU: 105ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─619 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

ÉTAPE 6 :

A l'aide d'une autre machine « Kali », je me connecte en distance à l'aide de « ssh ».

```
ssh sisr@10.0.3.119
```

ÉTAPE 7 :

Si tout fonctionne jusqu'à l'étape 6, maintenant nous allons commencer à configurer le DHCP.
Via au fichier de configuration de DHCP.

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

ÉTAPE 8 :

Dès qu'on a accès au fichier de configuration il faut ajouter quelques paramètres, comme la plage d'adresse IP.

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 10.0.3.0 netmask 255.255.255.0{
        option routers 10.0.3.254;
        range 10.0.3.1 10.0.3.101;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
}
```

ÉTAPE 9 :

Vérifier si tout fonctionne.

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Tue 2025-05-20 13:19:16 CEST; 9s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1032 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 2315)
     Memory: 3.9M
        CPU: 37ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─1044 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

mai 20 13:19:14 serveur-sans-nom systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server ...
mai 20 13:19:14 serveur-sans-nom isc-dhcp-server[1032]: Launching IPv4 server only.
mai 20 13:19:14 serveur-sans-nom dhcpd[1044]: Wrote 0 leases to leases file.
mai 20 13:19:14 serveur-sans-nom dhcpd[1044]: Server starting service.
mai 20 13:19:16 serveur-sans-nom isc-dhcp-server[1032]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
mai 20 13:19:16 serveur-sans-nom systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
```

Ici on peut voir que le serveur DHCP fonctionne correctement et donc il faut juste tester si tout fonctionne.