Passerelle

Reporter les notes et les appréciations du Carnet EPS dans École Directe, sans se tromper d'élève

À quoi ça sert

Passerelle est une extension de navigateur. Elle lit les noms sur la page d'École Directe, les compare au carnet et place dans le presse-papiers les notes de la classe, ou l'appréciation de l'élève où se trouve ton curseur. Il ne te reste qu'à coller, vérifier et enregistrer.

Tu gardes la main. L'extension ne remplit aucune case et n'enregistre jamais : c'est toi qui colles et qui cliques sur Enregistrer.
Rien ne sort de ton ordinateur. Elle n'envoie aucune donnée et ne contacte aucun serveur.
Au moindre écart, elle bloque. Si un nom ne correspond pas, elle t'affiche « Ne colle rien ».

Avant de t'en servir sur de vrais devoirs : vérifie que cet usage est permis par les conditions d'utilisation d'École Directe et par ton établissement.

Sur quel navigateur

Navigateur	Page des extensions	État
Microsoft Edge	`edge://extensions`	Essayé sur le vrai site
Google Chrome	`chrome://extensions`	Même moteur qu'Edge, pas encore essayé
Brave	`brave://extensions`	Même moteur qu'Edge, pas encore essayé
Opera	`opera://extensions`	Même moteur qu'Edge, pas encore essayé
Firefox, Safari	—	Non pris en charge
Téléphone, tablette	—	Non pris en charge : il faut un ordinateur

1. Télécharger et installer


1. Dans le Carnet, sur ordinateur, clique sur le **bouton puzzle** en bas à gauche, puis sur **Télécharger**.
2. Dans tes téléchargements, fais un clic droit sur `passerelle.zip`, puis **Extraire tout**. Tu obtiens un dossier **passerelle**. Range-le à un endroit où il restera : le navigateur en a besoin en permanence.
3. Ouvre la page des extensions de ton navigateur (voir le tableau). Tu la trouves aussi dans son menu, à la rubrique Extensions.
4. Active le **Mode développeur**. L'interrupteur se trouve sur cette page, à gauche ou en haut à droite selon le navigateur.
5. Clique sur **Charger l'extension décompressée** (dans Chrome : **Charger l'extension non empaquetée**) et choisis le dossier **passerelle**.
6. Clique sur le puzzle du navigateur, en haut à droite, et épingle **Passerelle** pour garder son icône visible.

Le navigateur peut te rappeler qu'une extension en mode développeur est active. C'est normal pour une extension installée à la main, sans passer par une boutique.

2. Reporter les notes

1. Dans le Carnet, onglet **Notes** : clique sur **Reporter mes notes sur École Directe** et choisis l'évaluation.
2. Dans École Directe, ouvre le devoir. Il doit déjà exister, avec le même barème.
3. Clique sur l'**icône de Passerelle**. Elle compare les élèves et prépare les notes.
4. Le panneau apparaît sur la page, et un anneau bordeaux te montre chaque geste.

La petite fenêtre de l'extension se ferme dès que tu cliques sur la page : c'est normal, le panneau reste affiché.



Le panneau, avec des noms inventés

Le message de couleur contrôle la colonne sélectionnée.

La consigne indique le geste à faire, et l'anneau le montre sur la page.

Les pastilles donnent les codes à taper. Chaque élève se grise une fois le code tapé.

Suivant sert de secours si le guide ne détecte pas ton geste.

Les gestes, dans l'ordre

Étape	Ce que tu fais
1. Crayon	Clique sur le crayon du devoir. S'il y a plusieurs devoirs possibles, seule la consigne s'affiche : choisis le bon toi-même.
2. Première case	Appuie sur `Échap` si un curseur clignote, puis clique **une fois** sur la case du premier élève.
3. Collage	Appuie sur `Ctrl+V`, puis vérifie le premier, un élève du milieu et le dernier.
4. Codes	Clique sur chaque case entourée et tape le code. Les codes collés étant refusés par le site, ils se tapent à la main.
5. Enregistrer	Vérifie une dernière fois, puis clique sur **Enregistrer** dans École Directe.

Les codes

Dans le carnet	À taper	Dans École Directe
Absent	`A`	Abs
Dispensé	`D`	Disp
Malade, blessé, autre, non rendu	`N`	NE

Un élève sans note a sa case vidée au collage. L'extension te prévient avant.

3. Vider une colonne

1. Ouvre le devoir, clique sur l'icône de Passerelle, puis sur **Vider la colonne** dans la fenêtre.
2. Clique sur le crayon du devoir à vider, puis une fois sur la case du premier élève.
3. Vérifie le nom affiché dans « Colonne à vider » et appuie sur `Ctrl+V`.
4. Clique sur **Enregistrer**, ou recharge la page pour annuler.

Ce mode n'utilise pas le carnet : il ne compare aucun barème. Vérifie toi-même le nom de la colonne avant de coller.

4. Reporter les appréciations

1. Dans le Carnet, onglet **Notes** : ouvre **Appréciations**, choisis le trimestre et clique sur **Reporter sur École Directe**.
2. Dans École Directe, ouvre la page de saisie des appréciations de la classe, sur le même trimestre.
3. Clique sur l'**icône de Passerelle**. Elle compare les élèves, et un panneau apparaît sur la page.
4. Clique dans la zone du premier élève : le panneau affiche son appréciation.
5. Appuie sur `Ctrl+V`, relis, puis sur `Entrée` pour passer à l'élève suivant.
6. À la fin, clique sur **Enregistrer** dans École Directe, puis sur **Fermer** dans le panneau.

Le panneau refuse un collage s'il ne s'agit pas du texte de cet élève, si la case contient déjà un texte, si le texte dépasse la limite affichée par École Directe (par exemple 250 caractères) ou si la page n'est pas sur le bon trimestre. Pour coller autre chose, ferme le panneau.

Pour que les textes tiennent, règle la longueur dans le Carnet : **Appréciations › ⚙ Réglages des appréciations**. Si tu changes un texte, reclique sur **Reporter sur École Directe**, puis sur l'icône.

5. Les messages

Message	Ce qu'il veut dire	Que faire
Barème bon	La colonne a le même barème que le carnet.	Compare aussi le nom du devoir : deux devoirs sur 20 restent tous deux au vert.
Mauvaise colonne	Le barème de la colonne est différent.	Ne colle pas : clique sur une case du bon devoir.
Barème non lu	L'en-tête ne permet pas de lire le barème.	Vérifie la colonne toi-même.
Ne colle rien	Un élève ne correspond pas entre le carnet et la grille.	Corrige le nom ou la classe, puis clique sur Recommencer.
Mettre à jour l'extension	École Directe a peut-être changé sa page, ou le devoir est verrouillé.	Suis les consignes et vérifie tout toi-même, puis installe une version à jour dès qu'elle existe.

6. En cas de problème

Ce que tu vois	La solution
« Clique d'abord sur Reporter… dans le Carnet »	Le presse-papiers ne contient plus l'export. Reclique sur le bouton du Carnet, puis sur l'icône.
Le collage ne fait rien, ou tout arrive dans une seule case	Un curseur était actif. Appuie sur `Échap`, clique une seule fois sur la case, puis recolle.
Des cases passent en rouge	Une note n'est pas acceptée par le site. Corrige-la avant d'enregistrer.
Une erreur après le collage	Tant que rien n'est enregistré, recharger la page annule tout.
L'icône a disparu	Le dossier **passerelle** a été déplacé ou supprimé. Remets-le en place, puis clique sur Recharger sur la page des extensions.

7. Mettre à jour

1. Télécharge le nouveau fichier depuis le bouton puzzle du Carnet.
2. Extrais-le et remplace le contenu de ton dossier **passerelle**.
3. Sur la page des extensions, clique sur **Recharger** sur Passerelle.