
Sam Toki 的鼠标指针说明文档



Sam Toki 的鼠标指针 by SAM TOKI STUDIO v9.04 (2025/09/09)

https://github.com/SamToki/Sam-Toki-Mouse-Cursors

景目

1.	. 简介	3
2.	. 预览	4
3.	. 教程	7
	3.1. 获取	7
	3.2. 部署	7
	3.2.1. 解压文件包	
	3.2.2. 确认要使用的鼠标指针方案	
	3.2.3. 安装与应用	
	3.3. 还原	
	3.4. 卸载	
	3.4.1. 删除鼠标指针方案	
	3.4.2. 删除風怀指钉又件	12
4.	. 自定义	13
5.	. 常见问题与解答	13
	5.1. 更新公告	13
	5.2. Win11 能用吗?	13
	5.3. 右键菜单没有「安装」。	
	5.4. 看不到纳西妲长按E技能绿色方框鼠标指针。	
	5.5. 什么是「概念鼠标指针」?	
	5.6. 我想要带有Q版人物形象的鼠标指针。	
		1 1
6.	. 反馈	15
7.	. 鸣谢	15
8.	. 版权说明	15

1. 简介

这是一套原创极简风格鼠标指针,适用于 Windows 系统。部分设计来源于「<u>原神</u>」「<u>孤独摇滚!</u>」「<u>Silent Witch 沉默魔女的秘密</u>」。内置多种鼠标指针方案,方便快速安装与管理。

目前包含7个系列:

- STMCS-1 "Standard" 标准鼠标指针
- STMCS-2 "45-degrees" 45度倾斜鼠标指针 ※ 已废除
- STMCS-3 "Genshin" 原神概念鼠标指针
- STMCS-4 "Genshin Nahida" 纳西妲概念鼠标指针
- STMCS-5 "BTR Ahoge" 孤独摇滚呆毛鼠标指针
- STMCS-6 "Genshin Furina" 英宁娜概念鼠标指针
- STMCS-7 "Silent Witch" 沉默魔女概念鼠标指针











(Illustration credits: Pixiv ID <u>102249014</u> by <u>@みず</u>; <u>104313496</u> by <u>@ナナセミオリ</u>; 109780772 by @十六夜小黑. Monica Everett character image from official anime.)


2. 预览

















3. 教程

3.1. 获取

从以下任一渠道获取本作品。

百度网盘: https://pan.baidu.com/s/1qrVKYA6PHUd4R0oDQM8Tsg?pwd=stmc




GitHub: https://github.com/SamToki/Sam-Toki-Mouse-Cursors/releases/latest

3.2. 部署


3.2.1. 解压文件包

用压缩软件解压「STMC.zip」。




3.2.2. 确认要使用的鼠标指针方案

进入「STMC | 文件夹。阅读「INF 文件使用说明 | , 确认要使用的鼠标指针方案。



3.2.3. 安装与应用


左键选中想要使用的鼠标指针方案,然后右键→安装(通常在从上往下第二个)。



若弹出 UAC(提示「你要允许…? INF 默认安装」),请允许提权以便继续安装。

等待「鼠标 属性」窗口弹出。有时候它可能会在后面弹出(Windows 的 bug),请注意观察任务栏。


依次点击 指针→确定→是。




大功告成! 若想继续安装与应用其他方案, 重复此步骤即可。


3.3. 还原

按 Win+R 打开「运行」窗口,键入「control mouse」并按 Enter,打开「鼠标 属性」 窗口。



点击「指针」,打开「方案」下拉菜单,选择「Windows 默认」,最后「确定」。






3.4. 卸载

3.4.1. 删除鼠标指针方案

按 Win+R 打开「运行」窗口,键入「control mouse」并按 Enter,打开「鼠标 属性」窗口。

点击「指针」,打开「方案」下拉菜单,逐个选择并删除所有「STMCS」方案。




最后选择「Windows 默认」以恢复默认鼠标指针,点击「确定」。

3.4.2. 删除鼠标指针文件

打开文件资源管理器,前往路径 C:\Windows\Cursors\

然后删除「STMC」文件夹。



4. 自定义

您可自行修改这些鼠标指针。前往 <u>Releases</u> 页面,下载并打开 PowerPoint 工程文件。 编辑其中的矢量图,另存为图片,将图片导人鼠标指针编辑器。最后调整鼠标指针,导出鼠 标指针文件。

视频演示: 如何修改孤独摇滚呆毛鼠标指针

5. 常见问题与解答

5.1. 更新公告

「CZJSTMC」现已更名为「STMC」,即「Sam Toki's Mouse Cursors」的首字母。 2023/08/06 大型更新:

此次更新为大型更新。更新后的作品与以前视频演示中的鼠标指针差异较大。改进了很多,也废除了很多质量欠佳的鼠标指针,且更改了安装配置。若您使用过旧版本的鼠标指针,请卸载再重装。若想要使用一些已被废除的旧版鼠标指针,请下载旧版存档(Archive 文件包)。

5.2. Win11 能用吗?

从 Windows XP 到 Windows 11 均可使用。

5.3. 右键菜单没有「安装]。

- 请确保您已经解压了压缩包, 然后再操作 inf 文件。
- Win11 系统可能需要先点击「显示更多选项」来调出经典右键菜单,然后才看得到「安装」选项。可以通过修改注册表让 Win11 默认使用经典右键菜单。具体方法请自行搜索。
- 请留意您是否单击选中了 inf 文件然后再点右键。据我观察他人使用电脑的经验, 很多人忘记先左键选中文件然后再右键,导致他们相当于在空白处调出右键菜

单。这种右键菜单是针对当前文件夹,而不是您想选中的文件,自然不会出现诸如安装 inf 的选项。

5.4. 看不到纳西妲长按E技能绿色方框鼠标指针。

「精确选择」鼠标指针会在一些图像编辑应用程序与屏幕截图应用程序中出现,比如试 试按下 Win+Shift+S。如果很喜欢这个方框,可以自行把它设为「正常选择」。不过可能会 有些违和。

5.5. 什么是「概念鼠标指针」?

「概念鼠标指针」不同于将人物头部形象绘制于鼠标指针的设计风格,而是利用了人物 形象中一些具备代表性的几何图形特征。这种极简主义的设计会优先保证鼠标指针的实用性 (可读性),然后再兼顾代表性与美观性。

5.6. 我想要带有Q版人物形象的鼠标指针。

Sam Toki 不擅长这种设计。若您偏好这种设计,不妨找找其他人的作品。

6. 反馈

您可使用 <u>GitHub Issues</u>、<u>电子邮件</u>或<u>哔哩哔哩(B站)私信</u>来向我提供反馈,感谢您的 支持! 推荐使用前两种渠道,我能第一时间收到您的反馈。

7. 鸣谢

感谢以下观众/读者对本项目的贡献!

- 功能建议 #1 #2: @Yinr @Sherlock-Holo
- 纠错 #1 #2 #3: @pat-hwaki @xddxdd
- 设计问题反馈: @W腾x云Y @黄栌照古鼎 @小祈2号 @夜林蓝 @叫我轩某某 @云之森处 @让我中奖亿次吧 @十里吖Yime @Fog_鹤 @torque_7 @轻风、乍起 @中路の霜 @紅絲絨玫瑰 @墨羽_OvO @三个人的孤独探戈
- 高分屏模糊问题反馈: @c28101 @RengeRenge @麦薐・烨娥
- 其他反馈: @latier \ @言阿午_ @夜白瑰兮 @老陆我也 @小清同志吖 @啥也不会 _- @Amaranthine_Gate @一粒辰砂 @凉城 \ 逝梦
- 其他版本的 distribution: @洛天依_Linux @夕暮_Suzuki
- 倒卖行为举报:@猫咪爱吃茶

8. 版权说明

本项目遵循 <u>CC BY-NC-SA 3.0 协议</u>。允许任意传播、修改,但转载必须注明出处。若仅在电脑录屏中展示此套鼠标指针,则无需注明鼠标指针作者。仅供个人免费使用,不得商用(任何盈利行为)。封面图、预览图、文档等附件保留版权。

「孤独揺滚!」是 <u>はまじあき</u> / <u>芳文社</u>・アニプレックス 的作品与商标。「原神」是 <u>miHoYo</u> Inc. 的作品与商标。「Silent Witch 沉默魔女的秘密」是 依空まつり・藤実なんな /KADOKAWA/セレンディア学園広報部 的作品与商标。