
Sam Toki 的鼠标指针说明文档



https://github.com/SamToki/Sam-Toki-Mouse-Cursors

目录

1. 简介 3

2. 预览 4

3. 教程 7

3.1. 获取 7
3.2. 部署 7
3.2.1. 解压文件包 7
3.2.2. 确认要使用的鼠标指针方案 8
3.2.3. 安装与应用 9
3.3. 还原 10
3.4. 卸载 12
3.4.1. 删除鼠标指针方案 12
3.4.2. 删除鼠标指针文件 12

4. 自定义 14

5. 常见问题与解答 14

5.1. 更新公告 14
5.2. Win11 能用吗? 14
5.3. 右键菜单没有「安装」。 14
5.4. 系统 DPI 缩放 200% 以上时，鼠标指针显得模糊。 15
5.5. 看不到纳西妲长按E技能绿色方框鼠标指针。 15
5.6. 什么是「概念鼠标指针」? 15
5.7. 我想要带有Q版人物形象的鼠标指针。 15

6. 反馈 16

7. 版权说明 16

8. Credits 16

9. 关于 17

1. 简介

这是一套原创极简风格鼠标指针，适用于 Windows 系统。部分设计来源于「孤独摇滚！」「原神」「Silent Witch」。内置多种鼠标指针方案，方便快速安装与管理。

目前包含7个系列：

1. Sam Toki 的标准鼠标指针
2. 45度鼠标指针
3. 原神概念鼠标指针
4. 纳西妲概念鼠标指针
5. 孤独摇滚呆毛鼠标指针
6. 芙宁娜概念鼠标指针
7. 沉默魔女概念鼠标指针










(Illustration credits: Pixiv #102249014 by @みず, #104313496 by @ナナセミオリ, #109780772 by @十六夜小黑. Monica Everett character image from official anime.)

2. 预览



STMC 1
Sam Toki 的标准鼠标指针
Sam Toki's Standard Mouse Cursors
标准
通用
© 2022 SAM TOKI STUDIO


STMC 2
45度鼠标指针
45-Degree Mouse Cursors
45度
通用
© 2022 SAM TOKI STUDIO


STMC 3
原神概念鼠标指针
Genshin Conceptual Mouse Cursors
原神
通用
© 2022 SAM TOKI STUDIO


STMC 4
纳西妲概念鼠标指针
Nahida Conceptual Mouse Cursors
纳西妲
通用
© 2022 SAM TOKI STUDIO


STMC 5
孤独摇滚呆毛鼠标指针
Bocchi the Rock Ahoge Mouse Cursors
孤独摇滚!
设计参考
Pixiv
#105048958
#104240896
#104232683
#105115844
通用
© 2023 SAM TOKI STUDIO


STMC 6
芙宁娜概念鼠标指针
Furina Conceptual Mouse Cursors
芙宁娜
设计参考
Pixiv #109613979
水元素图标
通用
© 2023 SAM TOKI STUDIO


STMC 7
沉默魔女概念鼠标指针
Silent Witch Conceptual Mouse Cursors
沉默魔女
通用
© 2025 SAM TOKI STUDIO




3. 教程

3.1. 获取

从以下任一渠道获取本作品。

百度网盘：https://pan.baidu.com/s/1qrVKYA6PHUd4R0oDQM8Tsg?pwd=stmc




GitHub：https://github.com/SamToki/Sam-Toki-Mouse-Cursors/releases/latest

3.2. 部署

3.2.1. 解压文件包

用压缩软件解压「STMC.zip」。



3.2.2. 确认要使用的鼠标指针方案

STMC 1-1 Standard / 标准鼠标指针
STMC 1-2 Standard (White) / 标准鼠标指针 (白色)
STMC 1-3 Standard (Classic) / 标准鼠标指针 (传统风格)
STMC 1-7 Standard (Left Handed) / 标准鼠标指针 (左利手专用)

STMC 2-1 45-Degree / 45度鼠标指针
STMC 2-2 45-Degree (White) / 45度鼠标指针 (白色)
STMC 2-7 45-Degree (Left Handed) / 45度鼠标指针 (左利手专用)

STMC 3-1 Genshin / 原神概念鼠标指针
STMC 3-2 Genshin (Elements) / 原神概念鼠标指针 (元素符号)
STMC 3-7 Genshin (Left Handed) / 原神概念鼠标指针 (左利手专用)

STMC 4-1 Genshin Nahida / 纳西妲概念鼠标指针
STMC 4-7 Genshin Nahida (Left Handed) / 纳西妲概念鼠标指针 (左利手专用)


STMC 5-1 BTR Ahoge / 孤独摇滚呆毛鼠标指针
STMC 5-2 BTR Ahoge (Nijika) / 孤独摇滚呆毛鼠标指针 (虹夏清一色)
STMC 5-3 BTR Ahoge (Mix) / 孤独摇滚呆毛鼠标指针 (四人混合)
STMC 5-7 BTR Ahoge (Left Handed) / 孤独摇滚呆毛鼠标指针 (左利手专用)

STMC 6-1 Genshin Furina / 芙宁娜概念鼠标指针
STMC 6-7 Genshin Furina (Left Handed) / 芙宁娜概念鼠标指针 (左利手专用)

STMC 7-1 Silent Witch / 沉默魔女概念鼠标指针
STMC 7-2 Silent Witch (Alt) / 沉默魔女概念鼠标指针 (第二方案)
STMC 7-7 Silent Witch (Left Handed) / 沉默魔女概念鼠标指针 (左利手专用)

3.2.3. 安装与应用


进入「STMC」文件夹。左键选中想要使用的鼠标指针方案，然后右键→安装（通常在从上往下第二个）。



若弹出 UAC（提示「你要允许…？ INF 默认安装」），请允许提权以便继续安装。

等待「鼠标 属性」窗口弹出。有时候它可能会在后面弹出（Windows 的 bug），请注意观察任务栏。


依次点击 指针→确定→是。




大功告成！若想继续安装与应用其他方案，重复此步骤即可。


3.3. 还原

按 Win+R 打开「运行」窗口，键入「control mouse」并按 Enter，打开「鼠标 属性」窗口。



点击「指针」，打开「方案」下拉菜单，选择「Windows 默认」，最后「确定」。






3.4. 卸载

3.4.1. 删除鼠标指针方案

按 Win+R 打开「运行」窗口，键入「control mouse」并按 Enter，打开「鼠标 属性」窗口。

点击「指针」，打开「方案」下拉菜单，逐个选择并删除所有「STMC」方案。




最后选择「Windows 默认」以恢复默认鼠标指针，点击「确定」。

3.4.2. 删除鼠标指针文件

打开文件资源管理器，前往路径 C:\Windows\Cursors\

然后删除「STMC」文件夹。


Sam Toki's Laptop
1 Sys+App (C:)
Windows
Cursors
Cursors
Name
STMC
aero_arrow.cur
aero_arrow_l.cur
aero_busy.ani
aero_busy_l.ani
aero_ew.cur
aero_ew_l.cur
aero_ew_xl.cur
aero_helpsel.cur
aero_helpsel_l.cur
aero_helpsel_xl.cur
aero_link.cur
aero_link_i.cur
aero_link_il.cur
aero_link_im.cur
aero_link_l.cur
aero_link_xl.cur
aero_move.cur
aero_move_l.cur
aero_move_xl.cur
aero_nesw.cur
Open
Everything...
Open in new window
Pin to Quick access
Open with Code
Bandizip
Bulk Rename Here
Scan with Microsoft Defender...
Mp3tag
Give access to
Restore previous versions
Include in library
Pin to Start
QTTabBar commands
Send to
Cut
Copy
Delete
Rename

4. 自定义

您可自行修改这些鼠标指针。前往 Releases 页面，下载并打开 PowerPoint 工程文件。编辑其中的矢量图，另存为图片，将图片导入鼠标指针编辑器。最后调整鼠标指针，导出鼠标指针文件。

视频演示：如何修改孤独摇滚呆毛鼠标指针

5. 常见问题与解答

5.1. 更新公告

「CZJSTMC」现已更名为「STMC」，即「Sam Toki's Mouse Cursors」的首字母。

2023/08/06 大型更新：

此次更新为大型更新。更新后的作品与以前视频演示中的鼠标指针差异较大。改进了很多，也废除了很多质量欠佳的鼠标指针，且更改了安装配置。若您使用过旧版本的鼠标指针，请卸载再重装。若想要使用一些已被废除的旧版鼠标指针，请下载旧版存档（Archive 文件包）。

5.2. Win11 能用吗?

从 Windows XP 到 Windows 11 均可使用。

5.3. 右键菜单没有「安装」。

- 请确保您已经解压了压缩包，然后再操作 inf 文件。
- Win11 系统可能需要先点击「显示更多选项」来调出经典右键菜单，然后才看得到「安装」选项。可以通过修改注册表让 Win11 默认使用经典右键菜单。具体方法请自行搜索。
- 请留意您是否单击选中了 inf 文件然后再点右键。据我观察他人使用电脑的经验，很多人忘记先左键选中文件然后再右键，导致他们相当于在空白处调出右键菜单。这种右键菜单是针对当前文件夹，而不是您想选中的文件，自然不会出现诸如安装 inf 的选项。

5.4. 系统 DPI 缩放 200% 以上时，鼠标指针显得模糊。

Windows 系统的鼠标指针是位图（bitmap）而非矢量图。当 DPI 缩放为 100~149% 时，默认采用 32×32px 分辨率的鼠标指针位图。150~199% 对应 48×48px，200% 以上则对应 64×64px 或更大。Windows 系统的鼠标指针不支持图像压缩。

本套鼠标指针作品中，动画指针的帧数普遍较多。若提供太高分辨率的版本，会导致文件太臃肿。因此本作品仅在「标准鼠标指针」系列与通用的鼠标指针提供 64×64px 超大号（v9.06 更新），而其他鼠标指针不提供超大号。

对于高 DPI 缩放导致鼠标指针显得模糊之问题，有以下解决方法：

- 在 Windows 设置→系统→显示，设定 DPI 缩放低于 200%。
- 在 Windows 设置→辅助功能（轻松访问）→鼠标指针，设定鼠标指针大小为1或2。
- 换用本作品的「标准鼠标指针」系列。

问题来源：https://github.com/SamToki/Sam-Toki-Mouse-Cursors/issues/9

5.5. 看不到纳西妲长按E技能绿色方框鼠标指针。

「精确选择」鼠标指针会在一些图像编辑应用程序与屏幕截图应用程序中出现，比如试试按下 Win+Shift+S。如果很喜欢这个方框，可以自行把它设为「正常选择」。不过可能会有些违和。

5.6. 什么是「概念鼠标指针」？

「概念鼠标指针」不同于将人物头部形象绘制于鼠标指针的设计风格，而是利用了人物形象中一些具备代表性的几何图形特征。这种极简主义的设计会优先保证鼠标指针的实用性（可读性），然后再兼顾代表性与美观性。

5.7. 我想要带有Q版人物形象的鼠标指针。

Sam Toki 不擅长这种设计。若您偏好这种设计，不妨找找其他人的作品。

6. 反馈

您可使用 GitHub Issues、电子邮件或哔哩哔哩（B站）私信来向我提供反馈，感谢您的支持！推荐使用前两种渠道，我能第一时间收到您的反馈。

7. 版权说明

本项目遵循 CC BY-NC-SA 3.0 协议。允许任意传播、修改，但转载必须注明出处。若仅在电脑录屏中展示此套鼠标指针，则无需注明鼠标指针作者。仅供个人免费使用，不得商用（任何盈利行为）。封面图、预览图、文档等附件保留版权。

「孤独摇滚！」是 はまじあき / 芳文社・アニプレックス 的商标。「原神」是 miHoYo Inc. 的商标。「Silent Witch」是 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部 的商标。

8. Credits

感谢以下朋友对本项目的贡献：

- 功能建议 #1 #2：@Yinr @Sherlock-Holo
- 纠错 #1 #2 #3：@pat-hwaki @xddxdd
- 设计问题反馈：@W腾x云Y @黄栌照古鼎 @小祈2号 @夜林蓝 @叫我轩某某 @云之森处 @让我中奖亿次吧 @十里吖Yime @Fog_鹤 @torque_7 @轻风丶乍起 @中路の霜 @紅絲絨玫瑰 @墨羽_OvO @三个人的孤独探戈
- 高分屏模糊问题反馈：@c28101 @RengeRenge @麦薇・烨娥
- 其他反馈：@latier丶 @言阿午_ @夜白瑰兮 @老陆我也 @小清同志吖 @啥也不会-_- @Amaranthine_Gate @一粒辰砂 @凉城丶逝梦
- 其他版本的 distribution：@洛天依_Linux @夕暮_Suzuki
- 倒卖行为举报：@猫咪爱吃茶

9. 关于

Sam Toki 的鼠标指针

by SAM TOKI STUDIO

v10.00 (2026/07/17)

查看 GitHub 项目

© 2022 SAM TOKI STUDIO