MANUAL BASICO DE WINDOWS 10

Presentación	
INTRODUCCIÓN A WINDOWS 10	1
1. Novedades	
2. Búsqueda y ayuda	3
3. Configurar cosas	
4. Conectarse	8
5. Inicio	9
6. Cortana	11
7. Windows Hello	12
8. Microsoft Edge	13
9. Aplicación Xbox	13
10.Office	16
11.Personalización y configuración	
12.Guardar y sincronizar contenido	
13.Aplicaciones y notificaciones	20
14.Continuum y función táctil	23
15.Accesibilidad	

Presentación

Más de un mil millones de usuarios repartidos en 190 países utilizan el sistema operativo Windows en su día a día, tanto en su ordenador de sobremesa como en otros dispositivos portátiles como móviles o tablets. Sin embargo, hasta ahora, los que lo utilizaban no podían disponer de la misma versión en todos ellos: el nuevo Windows 10 es una de las ventajas que ofrece. Te contamos las novedades y los cambios.

Acto de presentación de Windows 10, de Microsoft.

A principios del mes de junio de 2015 Microsoft ha comenzado a presentar en algunos países su primera versión del nuevo Windows, la décima y, aunque para muchos



supone un punto de inflexión en desarrollo de nuevas versiones de este sistema operativo, otros aún no terminan de creerse que por fin hayan dado con la clave tras los problemas que algunos usuarios encontraron con el número 8.

Según han confirmado desde la compañía, Windows 10 **está disponible desde el 29 de julio de 2015**, fecha de lanzamiento mundial.

Si eres de los que duda si cambiarse a esta nueva versión o continuar esperando con la instalada, te ofrecemos a continuación **las claves** del que podría ser tu nuevo sistema operativo, entre otras cosas, porque estará disponible de forma gratuita en algunas de sus versiones.

VENTAJAS: NOVEDADES QUE APORTA WINDOWS 10

Aunque desde 2013 han existido rumores acerca de la creación de una nueva versión de Windows, no ha sido hasta ahora que cuando Microsoft ha decidido presentarlo en algunos países entre los que se encuentra España.

Según afirman diferentes expertos en este campo, este será uno de los productos más completo de la compañía, ya que abarcará todos los puntos a su alcance, desde la multiplataforma hasta la seguridad y la navegación por internet.

Éstas son las **novedades y características** más llamativas de Windows 10:

-- Es más productivo

La red que funciona a tu manera. Windows 10 incluye un navegador integrado totalmente nuevo, Microsoft Edge, que te permite disfrutar de una mejor experiencia web. Haz anotaciones directamente sobre la web y compártelas. Lee artículos online sin distracciones y guarda tus lecturas favoritas para más tarde. Con Cortana1 activado, además, accedes instantáneamente a funciones básicas —como hacer reservas o leer reseñas— sin abandonar la página en la que estás.

Con la multitarea de Windows 10 trabajarás más rápido. Maneja con facilidad hasta cuatro aplicaciones a la vez y sigue todas las tareas abiertas en una única vista. Puedes crear escritorios virtuales cuando necesites más espacio o quieras agrupar tus trabajos por proyectos.

Encuentra de todo en la Tienda Windows. Te presentamos la nueva Tienda Windows, una experiencia de compra única para todos los dispositivos Windows 10. Explórala desde tu PC, tablet o smartphone y accede fácilmente a excelentes contenidos digitales, como aplicaciones, juegos, música, películas y programas de televisión2.

-- Es más personal.

Descubre Cortana, tu asistente digital totalmente personal. Cortana1 te acompaña durante tu jornada y en todos tus dispositivos para que saques tus tareas adelante. Como va aprendiendo sobre ti a medida que lo usas, Cortana se hace cada vez más útil y personalizado. Destaca también en los recordatorios, que te transmite en el momento y lugar adecuados para que no se te olvide nada y puedas hacer aún más cosas.

Interactúa con tu dispositivo como quieras. Toca, teclea, escribe: puedes trabajar exactamente como mejor te convenga.

-- Es más flexible.

Windows 10 permite que tus aplicaciones presenten un aspecto y un funcionamiento excelentes en todos los modos y dispositivos. En los dispositivos 2 en 1, la pantalla se puede optimizar para que funcione en modo táctil, mediante teclado o con ratón.

Además **incluye aplicaciones integradas**. Windows 10 incluye excelentes aplicaciones integradas: Mapas, Fotos, Correo, Calendario, Música y Vídeo. Estas aplicaciones usan OneDrive para hacer copias de seguridad de tu información y sincronizarse perfectamente en tus dispositivos Windows 10; así, siempre tendrás cerca lo que necesites.

Inconvenientes: lo que perderás si actualizas

Las actualizaciones siempre conllevan cambios y para algunos usuarios, no siempre cambiar es la opción más acertada.

En muchas ocasiones se pierden herramientas o posibilidades que, aunque poco útiles para la mayoría, pueden resultar fundamentales para algunos usuarios. En este caso, lo notarán más los que actualmente utilizan la versión 7 que la 8 o la 8.1.

Estas son las pérdidas o modificaciones que traerá Windows 10 en boca de los expertos:

- Desaparición de **Windows Media Center**. A partir de ahora, para reproducir un DVD necesitaremos una aplicación externa.
 - Actualizaciones automáticas obligatorias.
 - Los gadgets de escritorio de Windows 7 desaparen. Serán sustituidos por otros en la versión 10.
 - Eliminación de algunas aplicaciones de fabricantes.
 - Sustitución o mejora de algunos juegos tradicionales del sistema, como el solitario o el buscaminas.

INTRODUCCIÓN A WINDOWS 10

1. NOVEDADES

Windows 10 incluye numerosas características nuevas y mejoras. Echa un vistazo a lo más destacado:

Menú Inicio

El menú Inicio ha vuelto y ahora es más personal, está más organizado y es más divertido que antes.


Ve a Inicio - Explorador de archivos y Configuración - Obtener aplicaciones, música y mucho más

La <u>Tienda</u> es una ubicación única donde encontrarás música, vídeos, juegos y aplicaciones.

Prueba una aplicación antes de comprarla, o selecciona una gratis. Tus aplicaciones de Windows 10 funcionarán en todos los dispositivos Windows 10.

Reina la Web con Microsoft Edge

<u>Microsoft Edge</u> es el primer explorador que permite <u>tomar notas</u>, escribir, dibujar y resaltar cosas directamente en páginas web. Usa la lista de lectura



Donde se admite la entrada de teclado, se puede escribir

Microsoft Edge no es la única aplicación en la que puedes escribir. Con el <u>lápiz de tableta</u>, el dedo o mouse, puedes escribir en cualquier parte donde antes podías hacerlo con el teclado. O simplemente, dibuja garabatos en OneNote. No lo diremos.

Inicia sesión y da los buenos días con Windows Hello

Si está disponible en tu dispositivo, <u>Windows Hello</u> cambia tu manera de iniciar sesión: usa tu rostro o huella digital en lugar de una contraseña. Ve a **Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión** para configurarla.



Todas las fotos en el mismo lugar

Se acabaron las búsquedas interminables. La aplicación Fotos recopila todas tus fotos y vídeos en un solo lugar. Desde el teléfono, tu PC y OneDrive. A continuación, organiza tus recuerdos en álbumes para que puedas disfrutarlos y compartirlos.



2. BÚSQUEDA Y AYUDA

2.1. Buscar cualquier cosa, en cualquier lugar


Realiza una búsqueda en el equipo y en la Web desde la barra de tareas para encontrar <u>ayuda</u>, aplicaciones, archivos, opciones de configuración y todo lo que se te ocurra. La asistente personal Cortana será tu guía.

Cortana

Al seleccionar el cuadro de búsqueda en la barra de tareas, Cortana te ayudará a encontrar cosas y completar tus tareas. Escribe lo que buscas o selecciona el micrófono al lado del cuadro de búsqueda si prefieres decirlo. (El equipo debe tener un micrófono para que puedas hablar con Cortana). Más información sobre Cortana.

Nota:

Cortana solo está disponible en algunos países o regiones y es posible que algunas de sus características no estén disponibles en todas partes. Si Cortana no está disponible o está desactivada, puedes seguir usando la búsqueda.




Usar el cuadro de búsqueda

Escribe lo que buscas en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas. Obtendrás sugerencias y respuestas a tus preguntas, así como los resultados de la búsqueda disponibles del equipo y de Internet.

Buscar en mis cosas

Después de escribir un término de búsqueda, selecciona **Mis cosas** para encontrar resultados de archivos, aplicaciones, opciones de configuración, fotos, vídeos y música en el equipo y en OneDrive.



2.2. Buscar ayuda

¿Necesitas una mano con Windows 10? Selecciona el cuadro de búsqueda y escribe una palabra clave o una pregunta, y encontrarás ayuda de Microsoft y Cortana.

Encontrar cosas más rápidamente

Si no sabes dónde encontrar una opción de configuración o una característica, una sola palabra bastará. Por ejemplo, escribe **suspensión** y se mostrará la página de configuración donde puedes cambiar la configuración de suspensión del equipo. O bien, escribe **desinstalar** para encontrar la página de configuración donde puedes ver o desinstalar aplicaciones.

Respuestas rápidas


Para algunas de las preguntas más frecuentes sobre Windows, Cortana puede encontrar la respuesta. Solo tienes que escribir una pregunta, como ¿Cómo se puede eliminar mi historial de exploración? o Uso de varios escritorios en Windows 10. Pruébalo.

Nota:

Cortana solo está disponible en algunos países o regiones y es posible que algunas de sus características no estén disponibles en todas partes. Si Cortana no está disponible o está desactivada, puedes seguir usando la búsqueda.

¿No encuentras una respuesta en el equipo? Selecciona un

Cambiar cuando el equipo esté en reposo Configuración del sis Configuración de Inicio/Apagado v reposo Cambia cuando deseas que el equipo acceda al modo de reposo o cuando está conectado a la comiente Música 11 Sleeping Giantm4a O sleep country Cama sleep number Sleeping lady leavenworth anfiteatro sleep country genética de sonambulismo Sleepy hollow renovado Sleepless in seattle Mis cosas O Web



resultado de la Web para encontrar una respuesta de Bing u obtén más ayuda en línea en <u>windows.microsoft.com/support</u>.

3. Configurar cosas

3.1. Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft

Si has iniciado sesión con tu cuenta de Microsoft al configurar Windows, perfecto.

Si no es así, no pasa nada. Puedes iniciar sesión en cualquier momento. Si no estás seguro de qué es una cuenta de Microsoft, sigue leyendo.

Definición

¿Has usado alguna vez Outlook.com, Hotmail, Office 365, OneDrive, Skype, Xbox o Windows? La dirección de correo y la contraseña que usas para cualquiera de estos servicios es tu cuenta de Microsoft. De lo contrario, puedes crear fácilmente una cuenta de correo gratuita en Outlook.com y crear tu nueva cuenta de Microsoft.

Tu cuenta de Microsoft te proporciona acceso a las aplicaciones y los juegos de la Tienda Windows, y te permite ver la configuración y otras cosas en múltiples dispositivos Windows 10. <u>Más información</u> sobre las ventajas de la cuenta de Microsoft. Cómo iniciar sesión


- 1. Ve a Inicio **■** y luego selecciona **Configuración** > **Cuentas** > **Tu cuenta**.
- 2. Selecciona Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar.
- 3. Sigue las instrucciones para cambiar a una cuenta de Microsoft. Es posible que debas escribir un código de confirmación para confirmar tu identidad.

Tu cuenta local cambiará a tu cuenta de Microsoft. La próxima vez que inicies sesión en Windows, usa el nombre y la contraseña de tu cuenta de Microsoft. Las aplicaciones y los archivos no se verán afectados.

Si crees que tienes problemas al iniciar sesión, o si has olvidado la contraseña de tu cuenta de Microsoft, en las P+F de la cuenta de Microsoft puedes encontrar algunos consejos útiles.

3.2. Configurar cuentas

Si vas a compartir el equipo con otras personas, considera la posibilidad de agregar cuentas para ellas. Siempre es agradable compartir y así tus amigos tendrán espacio personal, incluidos archivos



independientes, Favoritos del explorador y un escritorio propio.

Agregar una cuenta

- 1. Ve a Inicio **■** y luego selecciona **Configuración Cuentas** > **Tu cuenta**.
- 2. Selecciona **Familia y otros usuarios** (u **Otros usuarios**, si usas Windows 10 Enterprise).
- 3. En Otros usuarios, selecciona Agregar otra persona a este equipo.
- 4. Si la persona que estás agregando tiene una cuenta de Microsoft, escribe su dirección de correo, selecciona **Siguiente** y luego **Finalizar**. Cuando inicien sesión, su correo electrónico en línea y sus

fotos, archivos y opciones de configuración les estarán esperando.

Si la persona que estás agregando no tiene una cuenta de Microsoft, selecciona Iniciar sesión sin una cuenta de Microsoft (aunque diga "no recomendado") y luego selecciona Cuenta local. Establece su nombre de usuario, contraseña temporal e indicio de contraseña y, luego, selecciona Siguiente > Finalizar.

Nota:

Si quieres crear una cuenta de alguien de tu familia, consulta <u>Configurar la familia</u>. Asimismo, si intentas iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft, <u>Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft</u> podrás encontrar información de utilidad.

Además, si tienes problemas al agregar alguna

Opciones de inicio de sesión

Acceso al trabajo

Otros usuarios

Sincronizar la configuración

Inicia sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar

Tu imagen

cuenta, podrás encontrar algunas sugerencias en la <u>sección de preguntas más frecuentes de la cuenta de</u> <u>Microsoft</u>.

3.3. Configurar la familia

Es muy fácil compartir el equipo Windows 10 con los miembros de la familia. Agrega miembros de la

familia una vez y también podrán usar otros equipos Windows 10 en los que inicies sesión.

Agrega niños a tu familia para que estén protegidos cuando se conectan a Internet. Los adultos de la familia pueden ver los informes de la actividad en línea de los menores, limitar la frecuencia y el



momento en que usan sus dispositivos y asegurarse de que no ven páginas web, aplicaciones o juegos inadecuados.

Administra la configuración de la familia en línea en <u>account.microsoft.com/family</u> y los cambios se aplicarán a todos los equipos Windows 10 en los que los niños inicien sesión. También puedes agregar adultos a tu familia, quienes podrán aplicar la configuración a los niños de la familia.

Nota:

Si se configura la Protección infantil en una versión anterior de Windows, tendrás que volver a agregar los miembros de la familia para que su configuración se aplique en dispositivos Windows 10.

Agregar a una persona a la familia

- 1. En el equipo Windows 10, ve a Inicio y, luego, selecciona Configuración > Cuentas > Familia y otros usuarios. (Tendras que inicia sesión en Windows con una cuenta de Microsoft. Esta es la manera de hacerlo.)
 - 2. Selecciona **Agregar familiar**.
 - 3. Selecciona Agregar un niño o Agregar un adulto.
- 4. Escribe la dirección de correo electrónico de la persona para enviarle una invitación para que se una. Si no tienen una dirección de correo electrónico, haz clic en **La persona a la que quiero invitar no tiene dirección de correo electrónico** y sigue las instrucciones para configurar una nueva cuenta.
- 5. Una vez acepten la invitación por correo electrónico, pídeles que inicien sesión en Windows 10 con la misma dirección de correo electrónico a la que enviaste la invitación.

Administrar la configuración de la familia

Después de agregar un niño a la familia en Windows, aquí encontrarás cómo administrar sus actividades.

- 1. En el equipo con Windows 10, ve a Inicio

 y luego selecciona Configuración > Cuentas > Familia y otros usuarios.

 □
- 2. Selecciona **Administrar la configuración de la familia en línea**. Se abrirá un sitio web donde puedes administrar la configuración.
- 3. Verás una lista de los niños que hayas agregado. Selecciona el niño cuya configuración quieres administrar.
 - 4. Selecciona la configuración para activar la cuenta del menor:
- **Actividad reciente** permite ver los sitios web que han visitado, las aplicaciones y los juegos que han usado y la cantidad de tiempo han invertido en los dispositivos.
 - Exploración web te permite elegir qué sitios web puede y no se puede ver tu hijo.
- Aplicaciones y juegos permite limitar las aplicaciones y juegos que tu hijo puede descargar de la Tienda Windows. También te permite desbloquear cualquier aplicación o juego que hayas bloqueado anteriormente.
- **Tiempo en pantalla** permite establecer la cantidad máxima de tiempo que pueden pasar en sus dispositivos.

3.4. Configurar el correo electrónico y el calendario

Windows 10 ya tiene las aplicaciones Correo y Calendario integradas. Búscalas en Inicio o escribe **correo** o **calendario** en el cuadro de búsqueda en la barra de tareas.

Estrella del correo electrónico y la programación

Has encontrado las aplicaciones, ahora agrega tus cuentas para que sean útiles. Si es la primera vez

que abres cualquiera de esas aplicaciones, verás la página principal. Sigue las instrucciones para configurar tu cuenta. De lo contrario:

- 1. En la aplicación Correo o Calendario, seleccio la Configuración en la parte inferior izquierda.
- 2. Ve a **Cuentas > Agregar cuenta**, elige el tipo de cuenta y, luego, sigue las instrucciones.




El correo y el calendario comienzan a sincronizarse cuando la cuenta está configurada. Un par de cosas útiles a tener en cuenta:

- Después de agregar una cuenta, puedes volver a Configuración para agregar más.
- No es necesario agregar la misma cuenta dos veces (cuando se agrega a una aplicación, la otra se conecta automáticamente a la misma cuenta). Para alternar entre las dos, selecciona los iconos de Correo o Calendario en la parte inferior izquierda de la ventana.

3.5. Cambiar la imagen de cuenta

1. Ve a Inicio

, selecciona la imagen de cuenta y luego Cambiar la configuración de la cuenta.



- 2. En la pantalla Configuración, en **Tu imagen**, selecciona **Examinar**.
- 3. Busca la imagen que quieres usar, selecciónala y luego selecciona **Elegir imagen**.

Windows recuerda las últimas tres imágenes que has usado, para que puedas cambiar fácilmente a una favorita reciente.

Si prefieres tomar una nueva imagen de cuenta, selecciona **Cámara** y libera al artista que tienes dentro.

3.6. Proteger el equipo


Windows 10 es más seguro gracias a Windows Defender y Firewall de Windows.

Cuando se arranca Windows 10 por primera vez, Windows Defender está activado y en funcionamiento para proteger tu PC mediante la detección de software malintencionado. Se desactivará automáticamente si instalas otra aplicación antivirus.

Windows Defender usa la protección en tiempo real para analizar todo lo que descargas o ejecutas en el equipo. Para desactivar temporalmente la protección en tiempo real, ve a inicio y selecciona Configuración > Actualización y seguridad > Windows Defender

Firewall de Windows filtra la información del equipo





procedente de Internet y bloquea programas potencialmente dañinos. Para desactivarlo, ve al cuadro de búsqueda y escribe firewall. Luego, selecciona Windows Firewall > Activar y desactivar Firewall de Windows.

Nota:

Si el equipo está conectado a una red, es posible que no puedas cambiar la configuración de Firewall de Windows debido a las directivas de red. Para obtener más información, ponte en contacto con el administrador.

4. CONECTARSE

Conectarse a Internet

Para conectarte a una red Wi-Fi, selecciona el icono de red Wi-Fi en la barra de tareas.

Selecciona la red que quieras > Conectar y luego escribe la contraseña y sigue las instrucciones. Eso es todo, estás conectado. El icono aparecerá en la barra de tareas.

Si no existe una red Wi-Fi disponible o prefieres la seguridad de una conexión por cable, el cable Ethernet es tu aliado: conecta el equipo al enrutador o el módem y listo.

Nota:

Algunos equipos tienen una tarjeta SIM integrada que permite conectarse a través de datos móviles, como si se tratara de un teléfono.





¿Tienes problemas para conectarte? Deja que Windows intente ayudarte a solucionar el problema. En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, escribe Solucionador de problemas de red y, después, selecciona Identificar y reparar problemas de red.

Si no funciona y estás usando una conexión por cable, asegúrate de que ambos extremos del cable Ethernet estén firmemente conectados al equipo y al enrutador o al módem.

Si tienes problemas para conectarte a una red Wi-Fi

Puedes intentar lo siguiente:

- Asegúrate de que la conexión Wi-Fi está activada. Ve a Inicio y, luego, selecciona Configuración > Red e Internet > Wi-Fi para comprobarlo. Si alguna de las redes previstas aparece en la lista, selecciona la red > Conectar.
- · Asegúrate de que el interruptor de Wi-Fi físico del portátil está encendido. (Suele mostrarse un indicador luminoso cuando esta opción está activada).
- Ve a Inicio 🚭 y, luego, selecciona Configuración > Red e Internet > Modo avión y desactiva el modo avión si está activado.

RED E INTERNET

Wi-Fi

Modo avión

Uso de datos

Ethernet

Proxy

• Acerca el equipo al enrutador o al punto de acceso.

Si ninguna de estas acciones funciona, reinicia el enrutador Wi-Fi. Esta debe ser una de las últimas acciones que pruebas.

Es posible que puedas conectarse a una red de telefonía móvil en su lugar. Ve a Inicio 🕊 y, luego, selecciona Configuración >Red e Internet y comprueba si Red de telefonía móvil aparece en la lista de opciones.

¿No ves el nombre de tu red Wi-Fi en casa?

Asegúrate de que el enrutador está configurado para difundir el nombre de la red:

Conecta el equipo al enrutador mediante un cable Ethernet. 1.






Buscar una

Wi-Fi

- 2. Abre el explorador web y escribe la dirección IP del enrutador inalámbrico. (Por ejemplo, 192.168.1.1 o 172.16.0.0. Comprueba la documentación del enrutador para encontrar la dirección IP predeterminada).
- Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña y, luego, asegúrate de que una opción con la etiqueta Habilitar difusión de SSID, Difusión de SSID inalámbrica o similar esté activada. Esta opción suele aparecer en una página de configuración inalámbrica.

4.3. Conectarse a una impresora

Para conectar una impresoa en una red, ve a Inicio y luego selecciona Configuración > Dispositivos - Agregar una impresora o scaner. Elige el dispositivo deseado y selecciona Agregar Dispositivo.



Si la impresora se conecta al equipo con un cable, simplemente conecta el cable. La impresora se conectará automáticamente y el equipo descargará los controladores adecuados. Puedes usarla directamente.

4.4. **Conectarse a dispositivos Bluetooth**

Gracias a Bluetooth, puedes usar todo tipo de dispositivos inalámbricos con tu PC: auriculares Bluetooth, altavoces, teléfonos y controladores de ejercicio físico, por mencionar algunos. Para empezar, empareja el dispositivo Bluetooth con el equipo. Para conectar un dispositivo de audio Bluetooth:

Activa el dispositivo y haz que se pueda detectar.

La manera de hacer que se pueda detectar depende del dispositivo. Comprueba el dispositivo o visita el sitio web del fabricante para averiguarlo.

Sigue otras instrucciones que puedan aparecer. Si no aparece nada más, estás listo y conectado.

Normalmente, el dispositivo Bluetooth y PC



S

Para conectar un dispositivo Bluetooth que no sea un dispositivo de audio, como un teclado o mouse Bluetooth, ve a Inicio **■** y selecciona **Configuració** > **Dispositivos** > **Bluetooth**.

5. Inicio

5.1. Ver el contenido del menú

Contraer \

Nota

Å



El menú Inicio ha vuelto y es mejor que nunca. Solo tienes que seleccionar el botón Inicio en la barra de tareas. Después, para personalizarlo ancla aplicaciones y programas o mueve y reagrupa iconos. Si necesitas más espacio, cambia el tamaño del menú Inicio para que sea mayor.

Tus aplicaciones y programas al alcance de la mano

Accede al **Explorador de archivos**, **Configuración** y a otras aplicaciones que usas con frecuencia a la izquierda del menú Inicio. Para ver todos los programas y las aplicaciones, selecciona **Todas las aplicaciones**.

Nota:

¿Aparece una flecha a la derecha de una aplicación? Selecciónela para ver las tareas o elementos específicos de la aplicación.



Tú tienes el poder

Selecciona tu nombre en la

parte superior del menú Inicio para bloquear o cerrar la sesión del equipo, cambiar a otra cuenta o cambiar la imagen de cuenta.

Cuando no vayas a usar el equipo durante cierto tiempo, el botón de encendido está en la parte inferior del menú Inicio para que puedas ajustar el equipo en modo de suspensión, reiniciarlo o apagarlo totalmente.

5.2. ¿Te gusta? Ánclalo

Ancla aplicaciones al menú Inicio para ver actualizaciones dinámicas de lo que pasa, como nuevos mensajes de correo electrónico, la siguiente cita o el tiempo que hará el fin de semana. Al anclar una aplicación, se agrega al menú Inicio como un icono nuevo. **Anclar aplicaciones a Inicio**

- 1. Ve a Inicio **■** > **Todas las aplicaciones** .
- 2. Mantén presionada la aplicación que quieres anclar (o haz clic en ella con el botón derecho).
 - 3. Selecciona **Anclar a Inicio**.

Una vez tengas anclada una aplicación, cámbiale el tamaño.

Mantén presionado (o haz clic con el botón derecho) el icono de la aplicación, selecciona **Cambiar tamaño** y, a continuación, elige el tamaño del icono que quieras.

Nota:

Arrastra aplicaciones desde la lista **Más usadas** o desde **Todas las aplicaciones** para anclarlas en el menú Inicio como iconos. **Agrupa tus apps**

Después de anclar una aplicación, muévela a un grupo.

Cerrar sesión

Cambiar cuenta

Anclar a Inicio

Anclar a la barra de tareas

No mostrar en esta lista

Miranda Vance

Para crear un nuevo grupo de iconos, sube o baja el icono de una aplicación hasta que aparezca una línea divisoria de grupo y luego suelta el icono. Mueve aplicaciones dentro o fuera del grupo a tu antojo.

Para asignar un nombre al grupo nuevo, selecciona el espacio abierto de encima y escribe un nombre.

5.3. Ver Inicio en pantalla completa

Si deseas cambiar el tamaño del menú Inicio un poco para que se vea más alto o más ancho, selecciona el borde superior o lateral y arrástralo.

5.4. Buscar todos los programas y aplicaciones

¿Buscas esa aplicación o ese programa que perdiste hace tiempo? No te preocupes. El menú Inicio es el lugar donde encontrarás una lista



completa de todos ellos. Ve a la lista **Todas las aplicaciones**, en la esquina inferior izquierda del menú Inicio.

Para desplazarte lo mínimo, salta a una parte específica de la lista. Selecciona una de las líneas divisorias de sección y, luego, elige la letra por la que empieza el nombre de la aplicación.

6. CORTANA

¿Qué es Cortana?

Cortana es tu nueva asistente personal inteligente.

Cortana te ayudará a encontrar cosas en el equipo, a administrar el calendario y a realizar un seguimiento de los paquetes, charlará contigo y te hará

bromas. Cuanto más uses Cortana, más personalizada será tu experiencia.

Para empezar, escribe una pregunta en el cuadro de búsqueda en la barra de tareas. O bien, selecciona el icono del micrófono y habla con Cortana. (Escribir funciona para todos los equipos, pero necesitas un micrófono para hablar).

Estas son algunas cosas que puedes decir a Cortana:

- ¿Cuántos años tienes?
- Cuéntame un chiste.
- Muéstrame los últimos resultados de la NBA.
- ¿Cuántas calorías tiene un huevo cocido?
- Inserta nadar en el calendario para mañana.
- Cambia el evento de las 15 h a las 16.
- ¿Qué pasa este fin de semana?

Prueba lo siguiente: establecer un aviso

Una de las cosas que Cortana puede hacer por ti es

mostrarte avisos. Por ejemplo, escribe o di, "Recuérdame que llame a Enrique a las 14 h". Puedes hacer que la reunión se repita si lo deseas.

El aviso aparecerá a las 14 h, junto con cualquier información que hayas agregado.





Hola Cortana

Establece Cortana para que te escuche cada vez que digas "Hola Cortana". Selecciona el cuadro de búsqueda en la barra de tareas para abrir la página principal de Cortana. A continuación,

Nota:

Cortana solo está disponible en algunos países o regiones y es posible que algunas de sus características no estén disponibles en todas partes. Si Cortana no está disponible o está desactivada, puedes seguir usando la búsqueda.

6.2. Personaliza Cortana

Estas son algunas maneras rápidas para hacer que Cortana responda mejor a tus necesidades individuales.

Cuaderno de Cortana

Usa el Cuaderno de Cortana para indicar a Cortana tus intereses, lugares favoritos y cosas sobre las que deseas estar informado. Agrega más información sobre TI al Cuaderno para obtener ayuda mejorada y personalizada de Cortana.

Prueba lo siguiente: incluye tus intereses en el Cuaderno de Cortana

Estas son algunas de las categorías que puedes incluir:

- El tiempo. Mantente al día sobre el tiempo en tu región o en algún lugar lejano.
- Noticias. Descubre las últimas noticias sobre cualquier tema que elijas.
- Viajes. Cortana puede realizar un seguimiento de los itinerarios de vuelo desde el correo electrónico e indicarte el estado del vuelo, las condiciones del tráfico y el tiempo en el destino.
- **Cómo moverte**. Descubre cómo está el tráfico en tus rutas habituales y haz que Cortana te indique cuando vas a necesitar más tiempo.

Para acceder al Cuaderno de Cortana, selecciona el cuadro de búsqueda en la barra de tareas para abrir el inicio de Cortana y luego selecciona **Cuaderno**

Configuración de Cortana

Aquí es donde se ajusta la configuración de Cortana o se desactiva Cortana por completo. Al desactivar Cortana no se desactivará nada de la memoria de Cortana.

Para acceder a la configuración de Cortana, selecciona **Cuaderno** >**Configuración** .

Nota:

Cortana solo está disponible en algunos países o regiones y es posible que algunas de sus características no estén disponibles en todas partes. Si Cortana no está disponible o está desactivada, puedes seguir usando la búsqueda.

7. WINDOWS HELLO

Windows Hello es una forma más personal de iniciar sesión en tus dispositivos Windows 10 con solo un vistazo o un toque. Obtendrás seguridad de nivel empresarial sin tener que escribir una contraseña.

¿Cómo Windows Hello mantiene mi información privada?

La mayoría de los equipos con lectores de huellas digitales ya están preparados para usar Windows Hello y próximamente habrá más dispositivos que puedan reconocer tu rostro e iris.

Ve a Inicio **■**, luego selecciona **Configuración** > **Cuentas** > **Opciones de inicio de sesión** para configurar Windows Hello. En**Windows Hello**, verás opciones para la cara, las huellas digitales o el iris si el



equipo cuenta con un lector de huellas digitales o una cámara compatible. Una vez configurado, podrás iniciar sesión con un deslizamiento rápido o una mirada.

Nota:

Puede que se te pida que agregues un PIN antes de que puedas configurar Windows Hello.

8. MICROSOFT EDGE

8.1. Conocer Microsoft Edge

Te presentamos la forma más moderna de navegar por la Web. Microsoft Edge ofrece nuevas maneras de encontrar cosas, <u>leer yescribir</u> en la red, además de la ayuda de <u>Cortana</u> cuando la necesitas. Para empezar, selecciona Microsoft Edge en la barra de tareas. <u>Hub: todas tus cosas en un mismo lugar</u>

Considera el hub el lugar donde Microsoft Edge conserva las cosas que recopilas en la Web. Selecciona **Hub** para ver los favoritos, la lista de lectura, el historial de navegación y las descargas actuales.

¿Buscas los favoritos? En el Hub, elige Faveritos y luego selecciona Importar favoritos.

Busca más rápidamente desde la barra de direcciones

No necesitas ir a una página web para buscar imágenes de pingüinos adorables. Ahorra tiempo y esfuerzo escribiendo tu búsqueda en la práctica barra de direcciones. Obtendrás sugerencias de búsqueda, resultados instantáneos de la Web y tu historial de navegación, todo en el mismo lugar.

8.2. Escribir en la Web

Microsoft Edge es el único explorador que te permite tomar notas, escribir, dibujar y resaltar cosas directamente en las páginas web. Además, puedes guardar y compartir tu trabajo como siempre. Escribe notas en recetas, envía a tu compañero "sugerencias sutiles" para hacer regalos de cumpleaños o simplemente dedícate a pintarles

Description for the second and build continued by ## Description of

bigote a los famosos. La red es tu lienzo.

Duo dinámico: Cortana y Microsoft Edge

Como los gatos y los vídeos, algunas cosas funcionan mejor juntas. Solo Microsoft Edge tiene tu asistente personal, Cortana, directamente en la barra de direcciones. Está ahí para ayudarte a hacer las cosas más rápidas y fácilmente, por ejemplo, para ayudarte a realizar una reserva y obtener instrucciones al instante sobre cómo llegar al restaurante para disfrutar de una cena perfecta.

9. APLICACIÓN XBOX

9.1. Conoce la aplicación Xbox

Tanto si eres nuevo en Xbox como si eres un jugador experto, la aplicación Xbox es el lugar idóneo para jugar a videojuegos, encontrarte con amigos o entablar nuevas amistades y acumular logros.

¿No tienes una Xbox One? No hay problema. No la necesitas para usar la aplicación o jugar a videojuegos de la **Tienda**. Si tienes una Xbox One, todos tus logros, actividad, historial de juego y amigos están disponibles en tu equipo cuando inicias sesión con la misma cuenta de Microsoft que usas para iniciar sesión en tu Xbox.

Compruébalo. Ve a Inicio **■** > **Xbox ⑤**.

Permanece al día con tus juegos favoritos

Echa un vistazo a la página del hub de juegos y busca tu juego favorito. Verás lo cerca que estás de desbloquear los logros del juego y podrás ver clips de juegos que hayan creado otros jugadores de Xbox. Selecciona **Inicio** valuego elige un juego en la lista de juegos recientes para abrir su hub.

9.2. ¿Qué es un gamertag?

Un gamertag es tu álter ego en el mundo de Xbox. Se crea a partir de un alias, un avatar (o imagen) opcional y un poco de información para representarte cuando juegas y compartes contenido con otras personas en la comunidad de Xbox.

Cómo conseguir uno




Si no te gusta tu gamertag, cámbialo una vez gratis. Abre la aplicación Xbox y selecciónalo para abrir tu perfil. Ve a**Personalizar > Cambiar gamertag** y sigue las instrucciones.

Si ya tienes un gamertag, inicia sesión en la aplicación Xbox con la misma cuenta que usas para iniciar sesión en tu Xbox. De este modo, tu historial de juego, y tus amigos, logros y actividad estarán esperándote en la aplicación Xbox.

9.3. Buscar amigos

La mayoría de los juegos son más divertidos cuando tienes un amigo o dos (o tres) con quien jugar. Para encontrar a alguien concreto fácilmente en Xbox, busca su gamertag. Si eres nuevo en Xbox o todavía no has hecho amigos, te presentaremos a algunos que quizás conozcas o con quienes compartas intereses. Hola, preséntate y ven a jugar.

Si conoces el gamertag de un amigo, ve a Inicio ■ > Xbox ♠, escríbelo en el cuadro de búsqueda en la parte superior de tu lista de amigos y luego presiona Intro. Selecciona Agregar amigo para agregarlo como amigo en Xbox.



No puedes tener demasiados amigos

También ofrecemos sugerencias de amigos debajo del cuadro de búsqueda. Las sugerencias pueden incluir personas que quizás conozcas en Xbox o jugadores que crean difusiones o clips populares de los juegos que te gustan. Para agregar un amigo sugerido a la lista, elige su gamertag y selecciona Agregar

9.4. Hacer streaming de juegos de la Xbox

Buenas noticias para los amantes de los videojuegos Ya tienes tus juegos de Xbox One en tu equipo. Ahora, cada vez que tengas prisa por reproducir un juego de Xbox One, solo tienes que hacer streaming del juego desde la consola.

1. Comprobar el hardware

Primero, asegúrate de que el equipo cumple los requisitos de hardware para el streaming de juegos. Necesitarás al menos un procesador de varios núcleos de 1,5 GHz, 4 GB de RAM o más, una consola Xbox One y un controlador.

Una conexión de cable Ethernet funciona mejor para el streaming de juegos. Si es posible, conecta el equipo y la Xbox One al enrutador con cables de red. Para una conexión inalámbrica, usa un adaptador inalámbrico 802.11 N o más reciente.

2. Activar el streaming

En la Xbox One, ve a **Configuración > Preferencias**. Debajo de Sistema y aplicación, selecciona **Permitir transmitir juegos a otros dispositivos**.

A continuación, en Conexiones SmartGlass, selecciona **Desde cualquier dispositivo SmartGlass** para permitir que cualquier persona que esté conectada a tu red doméstica pueda hacer el streaming de juegos. Para limitar el streaming a unas pocas personas, selecciona **Solo de perfiles con sesión iniciada en esta Xbox**.

3. Realizar la conexión

Comprueba que tu Xbox One está encendida y que has iniciado sesión con la misma cuenta que usas para iniciar sesión en tu PC. Después ve a tu PC, ve a Inicio = > Xbox > Conectar y selecciona tu Xbox

para conectarte. (Para buscar el nombre de tu consola, ve a **Configuración > Sistema** en la Xbox One). La aplicación Xbox se conectará a la Xbox One automáticamente cuando se encienda.

4. ¡A jugar!

Una vez que estás conectado a la consola, conecta un controlador a tu PC. Después selecciona **Hacer streaming** y elige el juego al que quieres jugar. O bien, elige un juego de Xbox One de cualquier parte de la aplicación y después selecciona **Reproducir desde la consola** para hacer streaming.



9.5. Grabar clips de juegos y capturas de pantalla

Cuando alcances un nuevo nivel, acumules puntos importantes o pases una fase especialmente épica de un juego, usa la Barra de juegos para registrar el momento de gloria a fin de disfrutarlo más tarde y de compartirlo con otras personas.



Activa la Barra de juegos

Si haces o ves algo increíble mientras juegas a un videojuego, presiona la tecla del logotipo de Windows

■ + **G** en el teclado para abrir la Barra de juegos. Para iniciar una nueva grabación, selecciona **Iniciar grabación** (selecciona de nuevo esta opción para detenerla). Para tomar una imagen, selecciona **Captura de pantalla**.

Si deseas grabar los últimos 30 segundos del juego, selecciona **Configuración** y **Grabar en segundo plano mientras estoy jugando**. Para hacer un clip, reproduce un poco más, abre la Barra de juegos y selecciona **Grabar eso**. Listo.

Para los juegos de PC en pantalla completa, (a veces también se conocen como juegos exclusivos de pantalla completa), presiona la tecla del logotipo de Windows ## + Alt + R para empezar a grabar; a continuación, vuelve a presionarla para parar la grabación. Verás que la pantalla parpadea cuando la grabación se inicia y finaliza. Si activas la grabación en segundo plano, usa la tecla del logotipo de Windows ## + Alt + G para grabar los últimos 30 segundos. (Las capturas de pantalla aún no están disponibles para los juegos de pantalla completa.)


Si esos accesos directos no funcionan, ve a la configuración del juego y busca la opción que te permitirá ejecutar el juego en una ventana. Una vez tengas el juego en una ventana, presiona la tecla del logotipo de Windows## + G y selecciona Sí, esto es un juego. De esta manera deberías poder usar los accesos directos cuando tengas el juego en pantalla completa.

Crear una miniobra maestra

Después de grabar un clip, edítalo en la aplicación Xbox para resaltar las mejores partes o centrarte en momento determinado. Ve a Inicio ## y selecciona Xbox > DVR de juegos. Todo lo que grabes con la Barra de juegos aparece debajo de la opción "En este equipo". Selecciona el clip o la captura de pantalla que quieres editar y ponte manos a la obra.

Compártela con el mundo

Después de editar el clip o la captura de pantalla en Game DVR, selecciona Compartir para que todos tus amigos de Xbox puedan echarle un vistazo. También podrás ver todo lo que has compartido cuando inicies sesión en tu Xbox One en otros 0 dispositivos.



10.OFFICE

10.1. Aplicaciones de Office en Windows 10

Según tus necesidades y el dispositivo que uses, te puedes estar preguntando qué versión de Office usar en Windows 10.

Aplicaciones de escritorio de Office

Estos son los programas tradicionales, que incluyen funciones más avanzadas que las versiones para móviles. Si estás trabajando en proyectos más complejos, tanto para el trabajo (una hoja de cálculo de facturación), la escuela u otros las mejores opciones para ti pueden ser<u>Office 2013</u> u <u>Office 2016</u>.

Hay información detallada sobre las aplicaciones de escritorio disponible en las <u>Guías de inicio rápido</u> de Office 2013.

Aplicaciones móviles de Office

Optimizado para función táctil (no se necesita ningún teclado o mouse): las aplicaciones móviles de Office están diseñadas para trabajar en una tableta o teléfono primero y principalmente. Descarga Word, Excel y PowerPoint desde la <u>Tienda</u>, mientras que las aplicaciones de OneNote, Correo y Calendario ya están instaladas en Windows 10 (sugerencia: búscalas en Inicio o en el cuadro de búsqueda). Estas aplicaciones tienen un subconjunto de funciones en las aplicaciones de escritorio de Office y son ideales para leer, revisar y editar los archivos de Office.

Para más información detallada sobre cómo usarlas, consulta las Guías de inicio rápido.

Si quieres saber si tu versión de Office es compatible con Windows 10, búscala en el <u>Centro de</u> compatibilidad de Windows.



10.2. Completar las tareas con Office

Windows 10 Enterprise facilita convertirse en un maestro multitarea con las características avanzadas de productividad de Office. Visualiza <u>aplicaciones en paralelo</u>, <u>crea escritorios virtuales para organizar el trabajo</u> y consulta los mensajes de correo <u>que se te puedan haber escapado en el centro de actividades</u>.

10.3. Iniciar sesión en Office 365

Ahora que has tenido la oportunidad de establecerte en Windows 10, puede que haya algunos archivos de Office que también requieran tu atención. Si tienes una suscripción a Office 365, necesitarás tu cuenta de Microsoft para iniciar sesión e instalar los programas de confianza de siempre, como Word y Excel, o si necesitas cambiar algún aspecto de tu facturación o de otro tipo de tu suscripción.

Huelga decir que, cuando recibes una nueva suscripción a Office 365, debes mantener esa cuenta de Microsoft a mano.

Disponemos de mucha información más detallada para responder a todas tus preguntas, como dónde iniciar sesión, cómo instalar las aplicaciones de Office y cómo buscar tus aplicaciones de spués de instalarlas.

11.PERSONALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

11.1. Un nuevo aspecto para la configuración

La pantalla Configuración ha cambiado de imagen y "Equipo" se ha eliminado de su nombre.

La mayoría de las aplicaciones tiene su propia configuración (busca este icono en la aplicación).

Nota:

Cambia las opciones de configuración comunes (como el modo avión y la conexión Wi-Fi) sobre la marcha desde el centro de actividades en la barra de tareas.

11.2. Personalizar la pantalla de bloqueo



Para ajustar la pantalla de bloqueo a tu gusto, Ve a Inicio y luego a Configuración > Personalización Pantalla de bloqueo. Intenta cambiar el fondo por una foto favorita o una presentación de diapositivas, o bien elige cualquier combinación de notificaciones de estado rápidas y detalladas para mostrar los próximos eventos del calendario, las actualizaciones de redes sociales y otras notificaciones del sistema y de las aplicaciones.

11.3. Introducción a los temas

Ve a Inicio ■ y, luego, a Configuración > Personalización > Temas y selecciona Configuración de temas. A continuación, elige un tema predeterminado o selecciona Obtener más temas en línea para descargar temas nuevos con bichos simpáticos, ambiente de vacaciones y otras alegres opciones.




11.4. Cambiar el fondo y los colores del escritorio

Ve a inicio

y luego a Configuración > Personalización para elegir una imagen que te guste para el fondo de escritorio y cambiar el color de énfasis de Inicio, la barra de tareas y otros elementos. La ventana de vista previa te ofrece un vistazo de los cambios a medida que los realizas.

En **Fondo**, selecciona una imagen, un color sólido o crea una presentación de imágenes.

En **Colores**, deja que Windows destaque un color de énfasis del fondo o elige el color que te apetezca.






12.GUARDAR Y SINCRONIZAR CONTENIDO

12.1. OneDrive en el equipo

OneDrive es almacenamiento en línea gratuito que se incluye con tu cuenta de Microsoft. Guarda aquí tus archivos y podrás abrirlos desde cualquier equipo, tableta o teléfono.

Conceptos básicos

Para guardar un documento en el que estás trabajando en OneDrive, selecciona una carpeta de OneDrive de la lista de ubicaciones de almacenamiento. Para mover archivos a OneDrive, abre el <u>Explorador de archivos</u> y luego arrástralos a una carpeta de OneDrive.



¿No tienes Internet? No hay problema.

Los archivos que guardas en OneDrive están disponibles en línea en OneDrive.com y sin conexión en el equipo. Esto significa que puedes usarlos en cualquier momento, aunque no estés conectado a Internet. Cuando vuelves a conectarte, OneDrive actualiza las versiones en línea con los cambios que has realizado sin conexión.

Los archivos sin conexión te serán de gran ayuda cuando te quedes sin Wi-Fi, pero también ocupan espacio en el equipo. Si se está agotando el espacio de almacenamiento, aquí encontrarás cómo mantener menos archivos de OneDrive sin conexión:

Encontrar tus archivos

Para ver todos los archivos en el equipo, seleccione el icono del **Explorador de archivos** en la barra de tareas o presione la tecla del logotipo de Windows + E en el teclado.




Acceder a los archivos más rápido

Al abrir el Explorador de archivos, estarás en Acceso rápido. Aquí encontrarás los archivos en los que

has estado trabajando y las carpetas que usas a menudo.

Estas son algunas maneras de personalizar Acceso rápido:

- Ancla una carpeta para tenerla siempre a mano. Haz clic con el botón derecho (o mantenlo presionado) en la carpeta y selecciona Anclar a Acceso rápido.
- Quita un archivo o carpeta de Acceso rápido (por ejemplo, la lista de regalos de cumpleaños para Alfredo). Solo tienes que hacer clic con el botón derecho en el elemento deseado y seleccionar Eliminar de Acceso rápido. Ya no volverá a aparecer, aunque lo uses a diario.



• Desactiva los archivos recientes y las carpetas frecuentes para que solo las carpetas ancladas se muestren en Acceso rápido. Selecciona **Ver** > **Opciones** y, luego, en **Privacidad**, desactiva las casillas y selecciona **Aplicar**. (Si las vuelves a activar, cualquier elemento que hayas quitado previamente de Acceso rápido, como la lista de regalos de Alfredo, podría volver a aparecer).


OneDrive en el equipo

OneDrive es el almacenamiento en línea gratuito que se incluye con tu cuenta de Microsoft y está integrado en el Explorador de archivos. Para obtener más información, echa un vistazo a OneDrive en tu PC.

12.2. Obtener contenido en el equipo, el teléfono y la tableta

Obtén tus archivos de música, fotos y archivos en el equipo, el teléfono y la tableta automáticamente, aunque tengas un teléfono o una tableta Android, un iPhone o un iPad. La aplicación Complemento de teléfono de Windows 10 te ayudará a configurarlo todo para disponer de tu contenido en todos los dispositivos, sin cables.

Solo se tiene que abrir Complemento de teléfono desde Inicio -> Todas las aplicaciones o buscar Complemento de teléfono desde el cuadro de búsqueda de la barra de tareas.



Tus cosas están en todos tus dispositivos

Esto es lo que tendrás disponible en el equipo, el teléfono y la tableta cuando lo tengas todo configurado:

Fotos. Con la carga de la cámara en la aplicación OneDrive, todas las fotos que hagas con el teléfono o la tableta aparecerán automáticamente en la aplicación Fotos en el equipo Windows 10.

Música. Guarda tus archivos de música en OneDrive y reprodúcelos donde quieras de forma gratuita.

Notas y documentos de Office. Escribe una nota en OneNote en el equipo, el teléfono o la tableta y todo se sincronizará. Lo mismo ocurre con los documentos de Office, ya no tienes que moverlos ni combinar los cambios posteriormente.

Aplicaciones que funcionan en todas partes

Complemento de teléfono también te mostrará cómo configurar otras aplicaciones que funcionan en los dispositivos:

Cortana. Tu asistente personal digital siempre está contigo, lista para ayudarte. Cuando estés en tu equipo, pide a Cortana que te recuerde comprar leche en la tienda y obtén un recordatorio más tarde en el teléfono de camino a casa.

Outlook. Obtén el correo electrónico, el calendario, los contactos y los archivos de todas tus cuentas en la aplicación Outlook para teléfonos o tabletas Android, iPhone o iPad.

Skype. Realiza videollamadas gratuitas y envía mensajes gratuitos a través de Wi-Fi.

12.3. Realizar la copia de seguridad y la restauración de archivos

Siempre es aconsejable tener una copia de seguridad. Mantén copias de los archivos en otra unidad por si sucede algo con los originales.

Configurar la copia de seguridad

Ve a Inicio ■ y después selecciona

Configuración > Actualización y

seguridad > Copia de seguridad >

Agregar una unidad y elija una unidad

externa o una ubicación de red para las
copias de seguridad.

Todo establecido. Cada hora, copiaremos todo en tu carpeta de usuario (C:\Users\nombre de usuario). Para cambiar los archivos de los que se va



a realizar la copia de seguridad y la frecuencia de las copias de seguridad, ve a **Más opciones**. **Restaurar los** archivos

Si te falta una carpeta o un archivo importante, aquí te mostramos cómo recuperarlos:

- 1. Busca **Restaurar archivos** en la barra de tareas y selecciona **Restaurar los archivos con Historial de archivos**.
 - 2. Busca el archivo que necesitas y usa las flechas para ver todas sus versiones.
- 3. Cuando encuentres la versión que quieras, selecciona el botón **Restaurar** para guardarla en su ubicación original. Para guardarla en un lugar diferente, haz clic con el botón derecho en (o mantén presionado) el botón **Restaurar**, selecciona **Restaurar** en y luego elige una nueva ubicación.

13.APLICACIONES Y NOTIFICACIONES

13.1. Explorar la Tienda

Windows 10 incluye fantásticas aplicaciones integradas como Skype y OneDrive, pero eso es solo el principio. La Tienda ofrece muchas más para ayudarte a mantenerte en contacto y realizar tus tareas, así como más juegos y aplicaciones de entretenimiento que nunca (muchas de ellas gratuitas).

Para buscar la Tienda, ve a Inicio **#** y selecciona **Tienda #** o selecciónala en la barra de tareas. (Necesitarás una conexión a Internet y una cuenta de Microsoft). Usa Buscar para encontrar rápidamente lo que buscas, o examina las principales aplicaciones, categorías y colecciones personalizadas.

Si encuentras algo que quieres, elígelo y, luego, selecciona **Gratis** si es gratis, el precio o **Probar**, si se trata de una aplicación de pago. Compra una vez y disfruta donde quieras, en cualquier dispositivo

compatible: teléfono, portátil, equipo de escritorio o Xbox.

13.2. Elegir opciones de la aplicación

Selecciona **Menú** en una aplicación para encontrar la configuración y otras opciones. Si estás acostumbrado a ir al menú **Accesos**de Windows 8.1, encontrarás todas esas opciones aquí. Las opciones que aparecen varían en función de la aplicación.



13.3. Mover aplicaciones

Para ver varias aplicaciones al mismo tiempo, selecciona la parte superior de la ventana de una aplicación y arrástrala al lateral o la esquina de la pantalla. Verás dónde se acoplará la aplicación, junto con otras aplicaciones que pueden acoplarse automáticamente a su lado. Selecciona **Vista de tareas** en la barra de tareas para cambiar rápidamente entre las aplicaciones abiertas.



13.4. Agrupar aplicaciones en equipos de escritorio

Agrupa aplicaciones para todo lo que quieras mediante la creación de escritorios virtuales. Selecciona **Vista de tareas** en la barra de tareas, después **Nuevo escritorio** y luego las aplicaciones que necesitas.

Para mover aplicaciones entre los escritorios virtuales, selecciona **Vista de tareas** y luego arrastra la aplicación que quieras de un escritorio a otro. O bien, arrastra una aplicación a **Nuevo escritorio** para crear otro escritorio virtual.





El centro de actividades coloca Windows y de las aplicaciones tareas, junto con las acciones aplicaciones y opciones que usas con

Para ver las notificaciones y icono del centro de actividades en la puedes deslizar rápidamente el dedo pantalla o presionar la tecla del



notificaciones importantes de directamente en la barra de rápidas, que te llevan a las más frecuencia al instante. acciones rábidas, selecciona el barra de tareas. (También desde el borde derecho de la

Notificaciones en un vistazo

Si aparece una notificación en de actividades, expándela para ver el escritorio o la ves en el centro más información o para realizar

una acción, como responder a un correo electrónico, sin tener que abrir la aplicación relacionada. ¿No quieres realizar ninguna acción? Selecciona la notificación y argástrala fuera de la pantalla hacia la derecha,

o bien selecciona el botón Cerrar para borrarla.

Agilízalo

Las acciones rápidas te llevan directamente a (o te permiten activar y desactivar) la configuración y las aplicaciones que probablemente más usas, desde Bluetooth hasta el brillo. Al abrir el centro de actividades, verás todas las acciones rápidas disponibles. Contráelas para ver solo las cuatro destacadas.




Elegir cómo se instalan las actualizaciones

Nuevas características y un equipo que funcione mejor: consigue todo esto y mucho más cuando descargues las actualizaciones de Windows.

La buena noticia es que no tienes que hacer nada, porque las actualizaciones se descargarán e instalarán automáticamente siempre que estén disponibles. (A menos que uses una conexión de uso medido, en cuyo caso las actualizaciones no se descargarán hasta que tú decidas).

Es necesario reiniciar el equipo cada cierto tiempo para instalar las actualizaciones. Para evitar que los reinicios se produzcan en el momento más inoportuno:



Ve a Inicio 💶 y, luego, a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update y selecciona Opciones avanzadas.



- 2. En **Elegir cómo se instalan las actualizaciones**, usa el menú desplegable para elegir una opción:
 - ☐ Programar un reinicio ☐ Reiniciar automáticamente

14.CONTINUUM Y FUNCIÓN TÁCTIL

14.1. Usar el equipo como una tableta

El modo tableta hace que Windows sea más sencillo e intuitivo de usar con función táctil en dispositivos como convertibles o cuando no quieres usar un teclado y un mouse. Para activar el modo tableta, selecciona **centro de actividades** en la barra de tareas y, luego, selecciona **Modo tableta**.

En el modo tableta, Inicio y las aplicaciones (incluidos los programas más antiguos) se abren en

pantalla completa, por lo que tendrás más espacio para trabajar. Para usar dos aplicaciones en paralelo, arrastra una aplicación a un lado. Verás dónde se acopla la aplicación, junto con todas las aplicaciones abiertas que pueden acoplarse a su lado. Usa el botón Atrás en la barra de tareas para retroceder en una aplicación o a la aplicación anterior que estabas usando. Cuando termines de trabajar con una aplicación, arrástrala a la parte inferior de la pantalla para cerrarla.



Para obtener más información acerca de la función táctil, consulta <u>Usar la función táctil con</u> Windows.

14.2. Usar la función táctil con Windows

Muévete más rápido por Windows con los gestos de panel táctil y de pantalla táctil. O bien, si eres de la vieja escuela, echa un vistazo a los nuevos métodos abreviados de teclado.

Intenta deslizar el dedo para obtener la información que necesitas con mayor rapidez. Para ello, desliza rápidamente el dedo por la pantalla.

- Desliza el dedo desde el lado derecho de la pantalla para abrir el centro de actividades.
- Desliza rápidamente desde la izquierda para ver todas las aplicaciones abiertas en la vista de tareas.
- Desliza el dedo desde la parte superior para ver las barras de título de las aplicaciones de pantalla completa.
- Desliza rápidamente desde la parte inferior para ver la barra de tareas en las aplicaciones de pantalla completa.

Nota:

La resolución de pantalla debe ser de un mínimo de 1024 x 768 para tener varias ventanas y aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo. Para comprobar la resolución, ve a Inicio ■

> Configuración > Sistema y luego selecciona Pantalla.

14.3. Probar los gestos del panel táctil más recientes


Hemos realizado algunos cambios y mejoras en los gestos. Necesitarás un panel táctil de precisión para usarlos todos; de lo contrario, prueba para ver cuáles funcionan en el equipo.

Para ver si el equipo tiene un panel táctil de precisión, ve a Inicio **** > Configuración > Dispositivos** y selecciona **Mouse y panel táctil**.



Cuando esté todo establecido, prueba algunos de los nuevos gestos que hemos agregado:

- Desliza tres dedos hacia arriba para abrir la vista de tareas y ver todas las aplicaciones abiertas.
- Desliza tres dedos hacia abajo para que aparezca el escritorio.
- Desliza tres dedos a la izquierda o a la derecha para cambiar entre las aplicaciones abiertas. Desliza los dedos lentamente por el panel táctil para hojearlas todos.



14.4. Usar un lápiz

El inestimable mouse tiene un nuevo amigo que te ayudará a hacer más cosas e interactuar con tu dispositivo de pantalla táctil. El uso de un lápiz de tableta con Windows es cómodo, natural y lo más parecido a escribir en papel.

Apoya la mano en la pantalla y usa la punta del lápiz para escribir. Usa el lápiz como un mouse con el botón de selección [1] o presiona el botón de borrado [2] para quitar las marcas.

Si necesitas cambiar de mano, ve a Inicio **S** > **Configuración** > **Dispositivos** y luego selecciona **Lápiz**. Prueba el lápiz de tableta con Microsoft Edge y OneNote o con <u>Tienda</u> como Fresh Paint. Además, escribe en cualquier parte que admita la entrada de teclado mediante el panel de escritura a mano.

15.Accesibilidad

15.1. Conseguir que el equipo sea más fácil de usar

En solo unos pasos, es posible configurar el equipo para que sea más accesible. La mayoría de las opciones de accesibilidad están disponibles en Configuración. Ve a Inicio y selecciona Configuración Accesibilidad

Las opciones más usadas también están disponibles en la pantalla de inicio de sesión. Selecciona el botón **Accesibilidad** en la esquina inferior derecha para verlas.

Las opciones de Accesibilidad hacen que sea más fácil:

- Usar el equipo sin una pantalla. El Narrador te permite escuchar descripciones de audio para los elementos de la pantalla, como texto y botones.
- **Descubrir lo que hay en la pantalla.** Aumenta el tamaño del contenido en la pantalla con la Lupa, o bien usa un modo de contraste alto.
- **Usar el teclado.** Activa las teclas especiales, de alternancia y de filtro o bien el teclado en pantalla.
- **Usar el mouse.** Cambia el tamaño del puntero o activar las teclas de mouse y usa el teclado numérico para mover el mouse.

Narrador Lupa Teclado en pantalla Contraste alto Desactivado Teclas especiales Desactivado Teclas filtro Desactivado

15.2. Escuchar texto leído en voz alta con el Narrador

El Narrador lee en voz alta el texto de la pantalla del equipo y describe eventos, como notificaciones o citas del calendario, para que puedas usar el equipo sin una pantalla. Para iniciar o cerrar el Narrador, presiona la tecla del logotipo de Windows + Intro.

Para ver todos los comandos del Narrador, presiona Bloq Mayús + F1 después de abrir el Narrador, o pulsa en la pantalla táctil tres veces con cuatro dedos.

Para usar el bloqueo de mayúsculas mientras estás usando el Narrador, presiona rápidamente la tecla Bloq Mayús dos veces. ACCESIBILIDAD

Narrado

Subtítulos

Mouse

Otras opciones

Lupa

Nota:

VOZ

El Narrador está disponible en inglés (Estados Unidos, Reino Unido e India), francés, italiano, alemán, japonés, coreano, mandarín (chino simplificado y chino tradicional), cantonés (chino tradicional), español (España y México), polaco, ruso y portugués (Brasil).


15.3. Usar el reconocimiento de

Reconocimiento de voz de Windows

permite controlar el equipo solo con la voz, sin necesidad de teclado o mouse. Hay un asistente que te ayudará a aprender a usarlo. Solo tienes que conectar el micrófono y, luego, en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, escribir Reconocimiento de voz y seleccionar Reconocimiento de voz de Windows.

Cuando completes el asistente, puedes recorrer un tutorial para obtener información sobre los comandos de voz y entrenar el equipo para que reconozca tu voz.

Para ver otras opciones, escribe Panel de control en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas y selecciona Panel de Control. Selecciona Accesibilidad > Reconocimiento de voz.



Nota:


El reconocimiento de voz solo está disponible en inglés (Estados Unidos y Reino Unido), francés, alemán, japonés, coreano, mandarín (chino simplificado y chino tradicional) y español.

15.4. Ahorrar tiempo con los métodos abreviados de teclado

Los gestos de pantalla táctil ofrecen posibilidades nuevas, pero los métodos abreviados de teclado no han desaparecido. De hecho, hemos agregado algunos nuevos para ayudarte a sacar el máximo partido a Windows.

Nuevos métodos abreviados de teclado para aplicaciones y escritorios

- Agregar un escritorio: tecla del logotipo de Windows + Ctrl + D
- Mover una aplicación al monitor de la derecha: tecla del logotipo de Flecha derecha
- Mover una aplicación al monitor de la izquierda: tecla del logotipo de Flecha izquierda
- Mostrar todas las aplicaciones abiertas y ver los escritorios adicionales que creaste: tecla del logotipo de Windows + Tabulador
- Cambiar entre los escritorios que creaste en la parte derecha: tecla del logotipo de Windows + Ctrl + Flecha derecha
- Cambiar entre los escritorios que creaste en la parte izquierda: tecla del logotipo de Windows + Ctrl + Flecha izquierda
 - Cerrar el escritorio que estás usando: tecla del logotipo de Windows## + Ctrl + F4



Windows + Mayús +

Windows + Mayús +

Buscar una configuración

Escuchar texto y controles de la pantalla

Narrador

Deshabilitado

Deshabilitado

Elegir una voz

Velocidad

El Narrador es un lector de pantalla que lee todos los elementos de