PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN

PRODUCTO	CÓDIGO	REVISIÓN	PÁGINA
ANDANTOL (ISOTIPENDILO) GEL 0.75g / 100g	332FB487	09	1/14
LOTE	**ORDEN DE PRODUCCIÓN**		

TAMAÑO DE LOTE	

FECHA DE APLICACIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FIRMA
08 AGO 2023	08 AGO 2026	Químico de Documentación

AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO			
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**	**AUTORIZÓ**
IQ. Macloven Hidalgo Benitez 03AGO23 Gte. de Producción	J. García 03 AGO 23 QFB. Javier Rafael García Fragoso Gte. de Validación	03AGO23 MBA. Francisco Jesús Mendoza Amezcua Director de Planta	04AGO23 QFB. Blanca Rivera Arroyo Responsable Sanitario

I. PRESENTACIÓN

En el cuadro siguiente marque con una "✔" la presentación que le corresponde a este producto:

Producto	Presentación	✔
ISOTIPENDILO GEL ST	ST	
ANDANTOL GEL 100 G	VT	

II. FABRICACIÓN

Parte I. Dispensado de Materia Prima.

Personal involucrado:

Nombre	Antefirma y Fecha

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación
Grimann

PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN

PRODUCTO	CÓDIGO	REVISIÓN	PÁGINA
ANDANTOL (ISOTIPENDILO) GEL 0.75g / 100g	332FB487	09	2/14
LOTE	**ORDEN DE PRODUCCIÓN**		

Precauciones:

1) Usar la indumentaria adecuada, limpia para el proceso de fabricación: uniforme, lentes de seguridad, guantes, cofia ***(1)***.
2) En caso de utilizar indumentaria desechable, esta deberá ser estrictamente nueva, no de rehuso: Cofia, cubrebocas, guantes, zapatones, tyvek.
3) Verificar que los empaques de las materias primas estén identificados conforme a la orden de producción y cerrados.***(9)***
4) En caso de que el proceso esté fuera de lo establecido en el procedimiento reportarlo con el supervisor de producción antes de continuar con el proceso y tomar las medidas correctivas a través del formato de desviaciones ***(2); (3); (4); (5)***.
5) **Se debe verificar que el área de fabricación tenga iluminación amarilla, en caso necesario solicitar el cambio de iluminación, antes de iniciar con cualquier actividad relacionada con la fabricación.**
6) **La limpieza del equipo "procesador de triple efecto y vacío TFZRJ-750L-Q" deberá ser no mayor a 12 horas previas a la fabricación de un lote por lo que se deberá anexar al expediente copia de la bitácora del equipo donde se indique la fecha y hora en que se realizó la limpieza del mismo.**
7) Cuando se trate de una campaña de fabricación, se deberá realizar limpieza profunda entre cada lote del contenedor principal, tanque auxiliar (marmita de fase acuosa), bomba y líneas de descargo. A su vez se deberá solicitar monitoreo microbiológico al finalizar cada limpieza.
8) En caso de exceder el tiempo establecido de 12H y no realizar fabricación se deberá realizar nuevamente la limpieza profunda del equipo.

Referencias:
Ver referencias al final del procedimiento ***(1); (2); (3); (4);(5);(9)***

Paso No. 1 Indique el cumplimiento de cada actividad, colocando C=Cumple, NC=No Cumple, según sea el caso ***(5); (6), (7)***

Fecha:		
Hora:		
Identificación del área validada :	**FL-03**	**FL-03**
	C/NC	**C/NC**
El área está libre de producto, materiales, documentos e identificaciones de lotes diferentes al que se va a procesar.		
Los equipos y áreas están limpios y tienen su registro correspondiente en la bitácora.		
El área está identificada con el nombre del producto, número de lote, operación a realizar, fecha, nombre de los operadores y tiene su registro en bitácora.		
Los equipos están ajustados, lubricados y calificados y está registrado en sus bitácoras como evidencia de la operación.		
Los sistemas críticos y servicios están funcionando: aire acondicionado, iluminación, corriente eléctrica, aire comprimido.		
Sanitizante usado según lo indicado en el Rol de Sanitizantes:	Indicar sanitizante:	Indicar sanitizante:
	Lote de sanitizante:	Lote de sanitizante:
Realizó: Antefirma		
Verificó: Antefirma		

Paso No. 2 Antes de iniciar el proceso de fabricación, verificar el código y la vigencia de los siguientes equipos:

CÓDIGO	EQUIPO	FECHA DE VIGENCIA DE CALIFICACIÓN / CALIBRACIÓN
FL03-01	PROCESADOR DE TRIPLE EFECTO Y VACIO TFZRJ-750L- Q	
07F010-1	BASCULA ELECTRONICA	
22F014	POTENCIONETRO MARCA METTLER TOLEDO	
NA	JUEGO DE MANGUERAS DEDICADAS AL PRODUCTO, ESTRICTAMENTE NUEVAS Y ESTERILIZADAS	
NA	CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

FECHA DE INICIO DE PROCESO DE FABRICACIÓN:	
Realizó: Antefirma	
Verificó: Antefirma	

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación Grimann

NOTA: Antes de iniciar el proceso de fabricación se debe verificar que se cuente con iluminación amarilla del área, en caso necesario, solicitar el cambio de iluminación antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la fabricación.

Paso No. 3 Registre el inicio y final de todo el proceso de fabricación:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		Realizó (antefirma):	
Verificó (antefirma):		Verificó (antefirma):	

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		Realizó (antefirma):	
Verificó (antefirma):		Verificó (antefirma):	

Paso No. 4 Registrar los datos de temperatura, humedad y presión diferencial al inicio, medio y final del proceso por turno si aplica. ***(11)***

Etapa	Hora	Fecha	Humedad relativa 30 -65%	Temperatura 18 – 25 °C	Presión diferencial entre áreas en proceso y áreas adyacentes ≥ 0.025 in H_2O (6Pa)	Realizó	Verificó
Inicio de Turno							
Mitad de Turno							
Final de Turno							
Inicio de Turno							
Mitad de Turno							
Final de Turno							

Revisado por validación Grimann

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Paso No. 5 Registrar los datos del producto anterior procesado:

Identificación del área	Producto anterior procesado	Lote	Fecha
	Realizó: Antefirma y Fecha		
	Verificó: Antefirma y Fecha		

Paso No. 6 Verificación de las materias primas. Verificar que las materias primas así como las boletas correspondan a los de la orden de producción:

Cantidad Teórica	Materia Prima	Cantidad Física (Kg ó L)
3.750 kg	Clorhidrato de isotipendilo	
Excipientes		
1.250 kg	Vitamina E	
2500.000 g	Extracto de Aloe Vera	
0.750 kg	Metilparabeno	
0.250 kg	Propilparabeno	
30.000 kg	Polisorbato 20	
1.300 kg	Citrato de Sodio Dihidratado	
7.500 kg	Hidroxietilcelulosa	
500.000 L	Agua Purificada cbp	
0.052 MR	Bol Cal 300 70X100	
0.005 MR	Bol Cal 300 110X140	
Realizó: Antefirma y Fecha		
Verificó: Antefirma y Fecha		

PARTE II Preparación de la fase I

NOTA.- Antes de iniciar con la preparación de la FASE I se deberá realizar un enjuague de seguridad del tanque auxiliar (marmita de fase acuosa).
Adicionar al tanque auxiliar (marmita de fase acuosa) __50 L__ de agua purificada para enjuague de las paredes y la flecha, desechar esta agua utilizando exclusivamente mangueras limpias previamente esterilizadas. Los accesorios a utilizar para este enjuague así como la indumentaria necesaria (guantes nuevos) deberán estar limpios y debidamente sanitizados.

Toma de agua	
Realizó: Antefirma y Fecha	
Verificó: Antefirma y Fecha	

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación Grimann

Paso No.1 Registrar el inicio y final de la preparación de la Fase I en el siguiente cuadro:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

Paso No. 2 Adicionar en el tanque auxiliar (marmita de fase acuosa) del Procesador de triple efecto y vacío TFZRJ-750L-Q ***(10)*** la cantidad de agua purificada indicada utilizando mangueras esterilizadas, registre el número de toma de agua:

Cantidad Teórica	Materia Prima	Cantidad Física (Kg ó L)
420.0 L	Agua Purificada N2, P/Farmacéuticos	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Toma de agua	
Realizó: Antefirma y Fecha	
Verificó: Antefirma y Fecha	

Nota. Colocar en el Anexo 2 el ticket o boleta comprobante de la esterilización de las mangueras

Paso No.3 Trasvasar por medio de vacío y utilizando manguera estéril el agua del tanque auxiliar (marmita de fase acuosa) al contenedor principal del Procesador de triple efecto y vacío TFZRJ-750L-Q ***(10),*** calentar hasta llegar al rango de temperatura indicado, manteniendo agitación constante.

Control de proceso	Especificación	Resultado
Temperatura:	78°C - 82°C	
Velocidad de agitación de la propela	30 rpm	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar el inicio y terminó del calentamiento:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación Grimann

PRODUCTO	CÓDIGO	REVISIÓN	PÁGINA
ANDANTOL (ISOTIPENDILO) GEL 0.75g / 100g	332FB487	09	6/14
LOTE	ORDEN DE PRODUCCIÓN		

Paso No.4 Adicionar la siguiente materia prima y mezclar durante 10 min y/o hasta que se disuelva por completo con una velocidad de agitación de 30 rpm:

Cantidad	Materia Prima	Cantidad Física (Kg ó L)
0.750 kg	Metilparabeno	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar las condiciones del proceso

Control de proceso	Especificación	Resultado
Tiempo de agitación	10min	
Temperatura:	78°C - 82°C	
Velocidad de agitación de la propela	30 rpm	
Realizó: Antefirma y Fecha		
Verificó: Antefirma y Fecha		

Registrar el inicio y terminó de la actividad:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

Paso No. 5 Adicionar la siguiente materia prima y mezclar durante 10 min y/o hasta que se disuelva por completo con una velocidad de agitación de 30 rpm:

Cantidad Teórica	Materia Prima	Cantidad Física (Kg ó L)
0.250 kg	Propilparabeno	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar las condiciones del proceso

Control de proceso	Especificación	Resultado
Tiempo de agitación	10min	
Temperatura:	78°C - 82°C	
Velocidad de agitación de la propela	30 rpm	
Realizó: Antefirma y Fecha		
Verificó: Antefirma y Fecha		

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación Grimann

Registrar el inicio y terminó de la actividad:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

Paso No. 6 Una vez disueltos los parabenos dejar enfriar la solución a una temperatura de 43°C – 47°C con agitación constante.

Control de proceso	Especificación	Resultado
Temperatura:	43°C - 47°C	
Velocidad de agitación de la propela	30 rpm	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar el tiempo de enfriamiento:

Inicio de Enfriamiento		Término de Enfriamiento	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

Paso No. 7 Adicionar la siguiente materia prima y mezclar durante 10 min con una velocidad de agitación de 30 rpm:

Cantidad Teórica	Materia Prima	Cantidad Física (Kg ó L)
1.300 kg	Citrato de Sodio Dihidratado	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar las condiciones de proceso

Control de proceso	Especificación	Resultado
Tiempo de agitación	10min	
Temperatura:	43°C - 47°C	
Velocidad de agitación de la propela	30 rpm	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación Grimann

Registrar el inicio y terminó de la actividad:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		Realizó (antefirma):	
Verificó (antefirma):		Verificó (antefirma):	

Parte III. Preparación de la FASE II

Paso No. 1 Registrar el inicio y final de la preparación de la Fase II en el siguiente cuadro:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		Realizó (antefirma):	
Verificó (antefirma):		Verificó (antefirma):	

Paso No. 2 Adicionar en el Procesador de triple efecto y vacío TFZRJ-750L-Q (Marmita fase acuosa) las materias primas una a una, permitiendo que cada una se disuelva completamente antes de agregar la otra bajo el siguiente orden a la temperatura indicada y con agitación manual:

Orden de adición	Cantidad Teórica	Materia Prima	Cantidad Física (Kg ó L)
1	30.000	Polisorbato 20	
2	1.250	Vitamina E	
3	2.500	Extracto de Aloe Vera	
		Realizó: Antefirma y Fecha	
		Verificó: Antefirma y Fecha	

Control de proceso	Especificación	Resultado
Tipo de agitación	Manual	
Temperatura:	38°C - 42°C	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

***Nota.- se deberá monitorear que no se sobrepase del rango de temperatura indicado.**

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación Grimann

Parte IV. Preparación de la mezcla final

Paso No. 1 Registrar el inicio y final del proceso de preparación de la Mezcla final en el siguiente cuadro:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

Paso No. 2 Verificar que las temperaturas del contenedor principal de fase I y la fase II se encuentren a las siguientes temperaturas:

Control de proceso	Especificación	Resultado
Temperatura de fase I	43°C - 47°C	
Temperatura de fase II	38°C - 42°C	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Paso No. 3 Por medio de vacío trasvasar la fase II al contenedor principal del equipo procesador de triple efecto y vacío TFZRJ-750L-Q, mantener las siguientes condiciones en el contenedor principal.

Control de proceso	Especificación	Resultado
Temperatura	43°C - 47°C	
Velocidad de agitación	30 rpm	
Tiempo	10 minutos	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar el inicio y terminó de la actividad:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

Paso No. 4 Adicionar cuidadosamente por la mirilla el Clorhidrato de Isotipendilo al contenedor principal el cual deberá permanecer a las condiciones indicadas:

Cantidad Teórica	Materia Prima	Cantidad Física (Kg ó L)
3.750 kg	Clorhidrato de Isotipendilo	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación
Grimann

Registrar las condiciones de proceso

Control de proceso	Especificación	Resultado
Temperatura	43°C - 47°C	
Velocidad de agitación de la propela	30 rpm	
Velocidad del homogenizador	3000 rpm	
Tiempo	10 minutos	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar el inicio y terminó de la actividad:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

Paso No. 5 Adicionar las siguientes materias primas y agitar de acuerdo a las condiciones indicadas a continuación:

Cantidad Teórica	Materia Prima	Cantidad Física (Kg ó L)
7.500 kg	Hidroxietilcelulosa	
32.700 L	Agua Purificada	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar las condiciones de proceso

Control de proceso	Especificación	Resultado
Temperatura	43°C - 47°C	
Velocidad de agitación de la propela	30 rpm	
Velocidad del homogenizador	3000 rpm	
Tiempo	25 minutos	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar el inicio y terminó de la actividad:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación
Grimann

Paso No. 6 Abrir la tapa del contenedor principal del procesador de triple efecto y vacío TFZRJ-750L-Q, verificar ausencia de grumos de Hidroxietilcelulosa en el producto. Raspar las paredes y las superficies de propelas y aspas, cerrar la tapa y continuar con el segundo periodo de agitación.

Control de proceso	Especificación	Resultado
Temperatura	43°C - 47°C	
Velocidad de agitación de la propela	30 rpm	
Velocidad del homogenizador	3000 rpm	
Tiempo	25 minutos	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Paso No. 7 Dejar enfriar a temperatura ambiente el producto manteniendo la agitación constante.

Control de proceso	Especificación	Resultado
Temperatura	25°C - 35°C	
Velocidad de agitación de la propela	30 rpm	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Registrar el inicio y terminó de la actividad:

Inicio		Término	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Realizó (antefirma):		**Realizó (antefirma):**	
Verificó (antefirma):		**Verificó (antefirma):**	

Paso No. 8 Tomar una muestra para llevar a cabo la determinación de pH:

Control de proceso	Especificación	Resultado
pH	5.0 – 7.0	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Parte V. Descargo del producto

Paso No. 1 Notas:

1.1 Las mangueras a utilizar para el descargo del producto deberán ser nuevas para cada lote fabricado, deberán ser esterilizadas y al final de su uso se deberán desechar ***(12)***. Verificar que se encuentren limpias las líneas de descargo así como de bombeo, colocar en el Anexo 2 el ticket o la boleta de esterilización de las mangueras firmada por el operador y supervisor y/o jefe del área.

Realizó: Antefirma y Fecha	
Verificó: Antefirma y Fecha	

1.2 En el caso de que el producto no se pueda descargar con la válvula de descargo, avisar al supervisor o jefe inmediato para tomar las medidas necesarias.

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación

Paso No. 2 Verificar que la temperatura del producto la cual deberá de estar entre 25°C – 35°C. Registrar los siguientes parámetros

Parámetro	Especificación	Resultado
Temperatura	25°C - 35°C	
Velocidad de agitación de propela	20 rpm - 25 rpm	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Nota. Una vez que el granel contenido en el tanque es poco, abrir la tapa y con la ayuda de una pala limpia y sanitizada ayudar a la descarga raspando las superficies interiores del tanque y del agitador.

Realizó: Antefirma y Fecha	
Verificó: Antefirma y Fecha	

2.1 Encender la bomba de descarga y abrir la válvula de descargo.
2.2 Realizar una purga de las líneas antes de iniciar el descargo de aproximadamente 2-3 kg de producto, colocarlo en una bolsa identificada, este granel será desechado.
2.3 **Recibir el producto a granel en bolsa (Bol Cal 300 110X140) previamente sanitizada por sus caras externas, dentro de contenedores de acero inoxidable y capacidad adecuada, la manipulación de dicha bolsa deberá ser estrictamente con guantes nuevos y sanitizados, posterior a su descargo cerrar perfectamente la bolsa y resguardar de la luz.**
2.4 Antes de finalizar el descargo, llevar a cabo un raspado en las superficies de propelas, aspas y paredes del tanque de Procesador de triple efecto y vacío con la finalidad de extraer la mayor cantidad de producto, todos los utensilios a utilizar para esta actividad deberán estar perfectamente sanitizados con alcohol etílico al 70%.
2.5 Cerrar las bolsas perfectamente para trasladar los contenedores al área de llenado.

CONTENEDOR	BRUTO (Kg)	TARA (Kg)	NETO (Kg)
1			
2			
3			
4			
5			
		TOTAL	

CONTROL DEL RENDIMIENTO

$$\text{RENDIMIENTO} = \frac{\text{Peso Neto (Kg)}}{\text{Peso Teórico (Kg)}} \times 100 = \frac{1+2}{3} \times 100 =$$ ____ %

Límites: Máximo: 101.00% **Límites: Mínimo: 90.00%**

Justifique un rendimiento mayor o menor de los límites establecidos elaborando una desviación.

Realizó: Antefirma y Fecha	
Verificó: Antefirma y Fecha	

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

Revisado por validación

1	Peso obtenido para la siguiente etapa (llenado):	
2	Peso de muestras para pruebas:	
3	Peso teórico:	
	Realizó: Antefirma y Fecha	
	Verificó: Antefirma y Fecha	

Se tuvo alguna desviación durante el proceso de acondicionamiento del producto: SI _____ NO _____
Describa brevemente y anote el número de la misma:

_____

_____

III. REFERENCIAS

1)	3.PF.0278	Procedimiento de vestido para el ingreso y egreso de personal que labora en la planta farmacéuticos
2)	1.GE.0824	Manejo de Desviaciones
3)	PRG.002	Controles en Proceso
4)	1.GE.1016	Procedimiento de Acciones a tomar cuando un sistema critico falle
5)	PRG.008	Despeje y preparación de área
6)	3.PF.0664	Identificación de áreas y equipos
7)	PRF.015	Limpieza de áreas, accesorios y equipos de fabricación Planta Farmacéuticos
8)	2.PF.0226	Procedimiento de recepción de órdenes de fabricación
9)	4.PF.0282	Procedimiento de limpieza de procesador de Triple efecto y Vacío TFZRJ-750L-Q
10)	4.PF.0360	Procedimiento de operación para Procesador de Triple efecto y Vacío TFZRJ-750L-Q
11)	3.GE.0616	Monitoreo y registro de temperatura, humedad relativa y presión diferencial
12)	4.PF.0415	Operación del potenciómetro Mettler Toledo
13)	C 1.EC.0203	Manejo Integral de residuos
14)	GEN.018	Elaboración y control de procedimientos de fabricación

IV. BIBLIOGRAFÍA

NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

V. REPORTES Y MUESTRAS

1) Boletas de identificación de materias primas
2) Ticket o boletas de esterilización de mangueras

Revisado por validación Grimann

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"

1) BOLETAS DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

2) TICKET O BOLETAS DE ESTERILIZACIÓN DE MANGUERAS

Revisado por validación
Grimann

"Copia fiel del original
garantizar que el documento impreso sea la versión vigente al momento de su uso"