

Carpetas compartidas

2r.SMX - SOX Pràctica 0.12

Asignatura: Sistemas operativos en red

Profesor: Teresa Sánchez Cazorla

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 21-11-2022

Índice

[01-Creación de la carpeta "Acceso público"](#)


[02-Instalacion rol de servidor "Adm. recursos servidor archivos"](#)

[03- Creación de la carpeta compartida en el servidor](#)

[04- Creación de CUOTA en la carpeta compartida en el servidor](#)

01-Creación de la carpeta "Acceso público"

Nos dirigimos hacia la unidad montada [datos_de_usuarios] en su interior creamos un nuevo folder [Acceso público].





02-Instalacion rol de servidor "Adm. recursos servidor archivos"

Nos dirigimos hacia el panel de control del servidor, ya en el pulsamos en "administrar" y de las opciones que nos muestra el menú emergente, la que indica "Agregar roles y características"





02-Instalacion rol de servidor "Adm. recursos servidor archivos" [Contin]

Damos a continuar, hasta llegar a "roles de servidor", ya en el nos dirigimos hasta "Servicios de archivos y almacenamiento"





02-Instalacion rol de servidor "Adm. recursos servidor archivos" [Contin]

Una vez en el interior de las opciones de "servicios de archivos y almacenamiento" seleccionamos "Administrador de recursos del servidor de archivos", pulsamos "siguiente", Aceptamos "agregar características" y pulsamos "siguiente"





02-Instalacion rol de servidor "Adm. recursos servidor archivos" [Contin]

Pulsamos "siguiente" Y confirmamos la instalación de las nuevas herramientas en el servidor.





02-Instalacion rol de servidor "Adm. recursos servidor archivos" [Contin]

Esperamos unos minutos a que la instalación concluya.




03- Creación de la carpeta compartida en el servidor

Tras confirmar la correcta instalación de las herramientas de archivo, regresamos al panel de control del servidor. Centrándonos en esta ocasión en la opción "Servicios de archivos / recursos compartidos"




03- Creación de la carpeta compartida en el servidor [Continuación]

Una vez en "Recursos compartidos", pulsamos el botón derecho del ratón en un área vacía de la zona "recursos compartidos" seleccionando la opción "Nuevo recurso compartido" de las que nos aparecen en el menú emergente.



Seleccionamos "Crear-recurso-compartido SMB Rápido" Seleccionando de inmediato la carpeta "acceso público"



03- Creación de la carpeta compartida en el servidor [Continuación]

Pulsamos siguiente y especificamos el nombre del recurso compartido así como su descripción.

Asistente para nuevo recurso compartido

Seleccionar servidor y ruta de acceso para este recurso compartido

Seleccionar perfil

- Ubic. recurso compartido
- Nbr de recurso compart.
- Otra configuración
- Permisos
- Confirmación
- Resultados

Servidor:

Nombre del servidor	Estado	Rol de clúster	Nodo propietario
WServer-SGS	En línea	No en clúster	

Ubicación del recurso compartido:

☐ Seleccione por volumen:

Volumen	Espacio disponible	Capacidad	Sistema de archivos
C:	41,4 GB	59,5 GB	NTFS
E:	23,9 GB	24,4 GB	NTFS

La ubicación del recurso compartido de archivos será una nueva carpeta en el directorio \Shares en el volumen seleccionado.

☒ Escriba una ruta de acceso personalizada:

C:\datos_de_usuarios\acceso publico

< Anterior **Siguiente >** Crear Cancelar

Asistente para nuevo recurso compartido

Especificar nombre de recurso

Seleccionar perfil

- Ubic. recurso compartido
- Nbr de recurso compart.
- Otra configuración
- Permisos
- Confirmación
- Resultados

Nombre del recurso compartido: Acceso publico

Descripción del recurso compartido: Acceso publico para todos los usuarios

Ruta local a recurso compartido: C:\datos_de_usuarios\acceso publico

Ruta remota a recurso compartido: \\WServer-SGS\Acceso publico

< Anterior **Siguiente >** Crear Cancelar

03- Creación de la carpeta compartida en el servidor [Continuación]

Continuamos, pulsando “siguiente” sin modificar ninguno de los parámetros seleccionables de configuración, hasta llegar a “Especificar permisos para controlar el acceso” donde pulsamos el botón de “Personalizar permisos”.

Asistente para nuevo recurso compartido

Parámetros de configuración de recurso compartido

Seleccionar perfil
Ubic. recurso compartido
Nbr de recurso compart.
Otra configuración
Permisos
Confirmación
Resultados

- ☒ **Habilitar enumeración basada en el acceso**
La enumeración basada en acceso solamente muestra los archivos y carpetas para las que un usuario tiene permisos de acceso. Si un usuario no tiene permisos de lectura (o equivalente) para una carpeta, Windows oculta la carpeta desde la vista del usuario.
- ☒ **Permitir almacenamiento en caché del recurso compartido**
El almacenamiento en caché permite que los contenidos del recurso compartido estén disponibles para los usuarios sin conexión. Si el servicio de rol BranchCache para archivos de red está instalado, puede habilitar BranchCache en el recurso compartido.
 - ☐ **Habilitar BranchCache en el recurso compartido de archivos**
BranchCache permite a los equipos en una sucursal guardar en caché archivos descargados desde este recurso compartido y, a continuación, permite que los archivos estén disponibles de forma segura en otros equipos de la sucursal.
- ☐ **Cifrar acceso a datos**
Cuando esté habilitado, se cifrará el acceso a archivos remotos en este recurso compartido. Esto asegura los datos frente a un acceso no autorizado mientras se transfieren al recurso compartido o desde él. Si esta casilla está activada y atenuada, significa que el administrador activó el cifrado en todo el servidor.

< Anterior **Siguiente >** Crear Cancelar

Asistente para nuevo recurso compartido

Especificar permisos para controlar el acceso

Seleccionar perfil
Ubic. recurso compartido
Nbr de recurso compart.
Otra configuración
Permisos
Confirmación
Resultados

Los permisos para obtener acceso a los archivos de un recurso compartido se establecen mediante una combinación de permisos de carpeta, permisos de recurso compartido y, opcionalmente, una directiva de acceso central.

Permisos de los recursos compartidos: Todos tienen control total

Permisos de carpeta:


Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Se aplica a
Permitir	BUILTIN\Usuarios	Especial	Esta carpeta y subcarpetas
Permitir	BUILTIN\Usuarios	Leer y ejecutar	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	CREATOR OWNER	Control total	Solo subcarpetas y archivos
Permitir	NT AUTHORITY\SYSTEM	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	BUILTIN\Administradores	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	BUILTIN\Administradores	Control total	Solo esta carpeta

Personalizar permisos...

< Anterior **Siguiente >** Crear Cancelar

03- Creación de la carpeta compartida en el servidor [Continuación]

Pulsamos sobre “seleccionar una entidad de seguridad”, en la caja de diálogo introducimos “to” para poder ver “todos”, seleccionando esa entidad.



03- Creación de la carpeta compartida en el servidor [Continuación]



Tras aceptar la entidad “todos” terminamos de aceptar esta configuración pulsando “aplicar” “aceptar” (sin modificar los permisos).

The screenshot shows a dialog box titled "Entrada de permiso para acceso publico". Inside, there is a section "Seleccionar Usuario, Equipo, Cuenta de servicio o Grupo" with a close button (X). Below this, it says "Seleccionar este tipo de objeto:" followed by a text box containing "Usuario, Grupo, o Entidad de seguridad integrada" and a button "Tipos de objeto...". Then, "Desde esta ubicación:" is followed by a text box containing "santiago.local" and a button "Ubicaciones...". Below that, it says "Escriba el nombre de objeto para seleccionar (ejemplos):" followed by a text box containing "Todos" and a button "Comprobar nombres". At the bottom, there are three buttons: "Opciones avanzadas...", "Aceptar", and "Cancelar".

The screenshot shows the same dialog box, but now it displays the configuration for the selected entity "Todos". At the top, it says "Entidad de seguridad: Todos" with a link "Seleccionar una entidad de seguridad". Below this, there are two dropdown menus: "Tipo:" set to "Permitir" and "Se aplica a:" set to "Esta carpeta, subcarpetas y archivos". The main section is titled "Permisos básicos:" and contains a list of permissions with checkboxes: "Control total", "Modificar", "Lectura y ejecución", "Mostrar el contenido de la carpeta", "Lectura", "Escritura", and "Permisos especiales" (which is unchecked). There is a link "Mostrar permisos avanzados" to the right. Below the list, there is an unchecked checkbox "Aplicar estos permisos solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor" and a button "Borrar todo". At the bottom, there is a text box with the instruction "Agregue una condición para limitar el acceso. La entidad de seguridad obtendrá los permisos especificados únicamente si se cumplen las condiciones." and a link "Agregar una condición".

03- Creación de la carpeta compartida en el servidor [Continuación]

En este punto podríamos eliminar entidades de seguridad, para restringir más concretamente el acceso y manipulación del contenido de esta carpeta compartida. En este caso simplemente pulsamos “aceptar” y “aplicar”.



03- Creación de la carpeta compartida en el servidor [Continuación]

Una vez regresamos a este punto, pulsamos el botón “Siguiente” y por último confirmamos todas las configuraciones pulsando “Crear”

The screenshot shows the 'Asistente para nuevo recurso compartido' window at the 'Especificar permisos para controlar el acceso' step. The left sidebar has 'Permisos' selected. The main area contains instructions on how permissions are set and a table of default permissions.

Los permisos para obtener acceso a los archivos de un recurso compartido se establecen mediante una combinación de permisos de carpeta, permisos de recurso compartido y, opcionalmente, una directiva de acceso central.

Permisos de los recursos compartidos: Todos tienen control total

Permisos de carpeta:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Se aplica a
Permitir	BUILTIN\Usuarios	Especial	Esta carpeta y subcarpetas
Permitir	BUILTIN\Usuarios	Leer y ejecutar	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	CREATOR OWNER	Control total	Solo subcarpetas y archivos
Permitir	NT AUTHORITY\SYSTEM	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	BUILTIN\Administradores	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	BUILTIN\Administradores	Control total	Solo esta carpeta
Permitir	Todos	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos

Personalizar permisos...

< Anterior Siguiente > Crear Cancelar

The screenshot shows the 'Asistente para nuevo recurso compartido' window at the 'Confirmar selecciones' step. The left sidebar has 'Confirmación' selected. The main area contains a confirmation message and a summary of the configuration parameters.

Confirme que los siguientes parámetros de configuración son correctos y, a continuación, haga clic en Crear.

UBICACIÓN DEL RECURSO COMPARTIDO

Servidor: WServer-SGS

Rol de clúster: No en clúster

Ruta ac. local: C:\datos_de_usuarios\acceso publico

PROPIEDADES DE RECURSO COMPARTIDO

Nombre del recurso compartido: Acceso publico

Descripción: Acceso publico para todos los usuarios

Protocolo: SMB

Enumeración basada en el acceso: Habilitada

Almacenamiento en caché: Habilitada



BranchCache: Deshabilitada

Cifrar datos: Deshabilitada

< Anterior Siguiente > Crear Cancelar

04- Creación de CUOTA en la carpeta compartida en el servidor

Cerramos el diálogo de creación del recurso compartido, y de regreso al panel del servidor (Recursos compartidos), pulsamos sobre “configurar cuota”



04- Creación de CUOTA en la carpeta compartida en el servidor

[Cont]

Definimos la cuota en 10GB, confirmando después su correcta asignación.

Configurar cuota

Nombre del servidor: WServer-SGS
Nombre del recurso compartido: Acceso publico
Ruta de la carpeta: C:\datos_de_usuarios\acceso publico

☒ Crear y aplicar automáticamente cuotas para todos los usuarios

Seleccione una plantilla de cuota:

- Límite ampliado de 250 MB
- Límite de 10 GB**
- Límite de 100 MB
- Límite de 2 GB
- Límite de 200 MB con extensión de 50 MB

Resumen de plantilla:

Nombre de plantilla: Límite de 10 GB
Límite: 10,0 GB Máxima
Umbral de notificación: 3
85 % - Correo electrónico
95 % - Evento, Correo electrónico
100 % - Evento, Correo electrónico

Agregar Cancelar

CUOTA

Acceso publico en WServer-SGS

TAREAS ▼

Plantilla: Límite de 10 GB
Tipo: Máxima
Límite: 10,0 GB
Estado: Habilitado
Aplicada automáticamente: Sí

Umbral de notificación: 3
85 % - Correo electrónico
95 % - Evento, Correo electrónico
100 % - Evento, Correo electrónico