


Windows 10 설치방법



2. 윈도우10 설치용 USB를 만들기 전 USB 포맷을 먼저합니다. 내 PC -> USB 아이콘 오른쪽 버튼 클릭 후 포맷-> 시작을 하시면 USB를 포맷할 수 있습니다.

PC에 Windows 10을 설치하고 싶으신가요?

시작하려면 Windows 10 설치 라이선스를 우선 확보해야 합니다. 그 뒤에 미디어 생성 도구를 다운로드하고 실행할 수 있습니다. 도구 사용 방법에 관한 자세한 정보는 아래 지침을 참조하십시오.

[지금 도구 다운로드](#)

개인 정보

3. 마이크로소프트 홈페이지 원도우 다운로드 탭으로 가셔서 지금 도구 다운로드를 클릭합니다. 다운로드 경로는 아래와 같습니다.

준비해둔 USB를 포맷을 시킨 뒤에 마이크로 소프트 홈페이지에서 Windows 10 설치 도구를 다운로드 한다.



4. 다운받은 설치 파일을 실행시키고 관련 통지내용에 동의를 한 다음 다른 PC용 설치 미디어 라디오 버튼을 클릭합니다.



5. 언어 및 아키텍처는 권장옵션을 사용하시면 되고 사용할 미디어 선택에서 USB 플래시 드라이브를 클릭한 뒤 다음을 누릅니다.

다운로드한 파일을 실행시킨 뒤에 설치를 USB에 한다.




6. 설치마법사에서 윈도우 설치용 USB를 만들어 줄 것입니다. 컴퓨터의 속도마다 다르겠지만 평균적으로 시간은 약 15분~20분 정도 소요되는 것 같습니다. 설치용 USB가 만들어지면 마침 버튼을 누르시면 됩니다.

바이오스에서 부팅모드를 USB로 설정하기

<PC 종류별 단축키 모음>

일반 조립 PC(한성컴퓨터 제외) : DEL	MSI : F1 또는 F12 또는 DEL
삼성(SAMSUNG) : F2 또는 ESC	아수스(ASUS) : F2 또는 DEL 또는 ESC
엘지(LG) : F2 또는 F12	한성컴퓨터 : DEL 또는 F10
HP : F10 또는 ESC	인텔(INTEL) : F10
델(DELL) : F2 또는 F12	서피스(SURFACE) : 전원버튼 + 볼륨업 버튼
기가바이트(GIGABYTE) : F12 또는 DEL 또는 F2	메이트북(MATEBOOK) : 전원버튼+ 볼륨업버튼
레노버(LENOVO) : F1 또는 F2	기타 : 네이버에서 검색하면 찾을 수 있음

자신의 메인보드 제조사를 확인한 뒤 부팅을 시키고 나오는 첫 화면에서 적절한 단축키를 눌러준다.




2. BOOT 탭에서 Boot Device Priority를 선택합니다.



3. BOOT 탭에서 1st 부팅 디바이스를 선택합니다.




4. 1st Boot Device 메뉴로 들어가서 USB로 변경합니다.




5. 위처럼 부팅모드 1순위가 USB인것을 확인하고 재부팅합니다.

바이オス 화면에서 부팅 우선순위를 HDD(SDD)에서 USB를 1순위로 바꾸어준다.




1. 원도우10 설치 USB로 부팅을 성공적으로 하셨다면 위와 같이 원도우10 설치마법사가 뜹니다. 위의 화면에서 설치할 언어는 한국어, 키보드 종류는 PC/AT 101키 호환 키보드(종류 1)을 선택하고 다음으로 넘어갑니다. (처음 세팅 그대로 다음 버튼 누르시면 됩니다.)

우선순위를 바꾼 뒤 다시 재부팅을 하면 USB로 부팅이 되어 다음과 같은 화면이 나온다.




2. 지금 설치 버튼을 누릅니다.




3. 윈도우 정품을 구입하셨다면 제품키를 입력하고 다음을 누르면 되고 없으시다면 제품 키가 없음 을 클릭합니다. 현 상태에서 제품키를 입력하지 않아도 윈도우 설정에서 넣어주면 되므로 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다.

설치를 진행하다보면 정품 인증창이 나오는데 넘길 수도 있고 제품키를 입력할수도 있다.




4. 설치할 원도우 버전을 선택합니다. Pro버전이 가장 상위버전이긴하나 집에서 사용하시기에는 Home버전도 사용하는데 크게 무리는 없습니다.

자신에게 알맞은 Windows 에디션을 선택하면 된다.




6. 설치 유형 선택시 위 사진의 빨간박스 안에 있는 사용자 지정을 클릭합니다.




7. 원도우를 설치할 HDD/SSD를 선택합니다. 기존에 사용하던 파티션이 있다면 모두 제거하고 하나로 합치기를 하셔야 설치가 가능합니다. 파티션을 클릭하고 '삭제' 버튼을 눌러주시면 되는데 내부의 자료가 짹 다 날아가버리니 주의하세요~!

만약에 자신이 복수의 저장장치를 사용하고 있다면 운영 체제를 설치할 SSD(HDD)를 포맷을 한 뒤에 그곳에 설치를 한다. 하나만 사용하고 있다면 파티션을 통해 운영 체제 설치용 도로만 슬 드라이브를 생성해줄 수도 있다.



8. 윈도우 설치가 진행됩니다. 걸리는 시간은 컴퓨터마다 다르겠지만 저는 약 20분정도 소요된 것 같습니다.



10. 윈도우 설치가 완료되었습니다.

설치가 완료된 모습