USO DE LA SESIÓN EN LA APLICACIÓN.

\$_SESSION[]	Utilidad
\$_SESSION['usuarioDAW204AplicacionFinal']	Objeto usuario logeado.
\$_SESSION['paginaEnCurso']	Página que debe cargar el index, Código que utilizamos para localizar el controlador y la vista que debe cargar el index
\$_SESSION['paginaAnterior']	Página que debemos cargar al utilizar el botón "Volver"; para recordar la página de la que veníamos.
\$_SESSION['codDepartamentoEnCurso']	Código de departamento en curso Código utilizado para pasar de la ventana de búsqueda (ventana principal del mantenimiento) a la ventana de detalle y saber (en la ventana de detalle) sobre que registro queremos actuar.
\$_SESSION['criterioBusquedaDepartamentos'] ['descripcionBusqueda']	Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos. Array asociativo compuesto por los valores de los criterios de búsqueda utilizados en la ventana principal del mantenimiento y que nos permitirá mantenerlos (recordarlos) cuando volvamos de la ventana de detalle.
\$_SESSION['criterioBusquedaDepartamentos'] ['estado']	Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos
\$_SESSION['paginacionDepartamentos'] ['numPagina']	Valor numérico utilizado en la paginación de los resultados de la ventana de bus queda de departamentos. Indica el valor de la paginación actual de registros y nos permitirá recordarlo cuando volvamos de la ventana de detalle a la ventana principal del mantenimiento (igual que los criterios de búsqueda).
\$_SESSION['paginacionDepartamentos'] ['totalPaginas']	Valor numérico utilizado para guardar el número total de páginas.
\$_SESSION['error']	Objeto error que se ha producido en alguna parte de la aplicación y que le permitirá al controlador principal utilizarlo para cargar el controlador de errores y la ventana de errores.
\$_SESSION['RESTEnCurso']	Para el menú en la ventana de RESTs, recuerda el REST que se está utilizando al ser recargada la página. Cuando se abandona la ventana, es eliminado.