画面設計図

ログイン画面



パスワードリセット画面へ

新規アカウント登録画面を表示

ログイン成功なら
検索画面（さがす）を表示
ログイン失敗なら
ログイン画面を再表示

新規アカウント登録画面



登録完了でログイン扱いとし、そのまま検索画面（さがす）へ飛ぶ。失敗なら、新規アカウント登録画面に戻り、上部にエラー文を表示させる。

ログイン画面に戻るをクリックすると
ログイン画面へ戻る

記録画面（スクロール1）


Kotoba Trace
ことばを記録する
記録することば*
自分探しってなんだよ
世界にたったひとりしかいない本物の自分を自分が探してどうすんの
出典（本・音楽・日常　など）*
エッセイ
作品名
すーちゃん
著者・アーティスト
益田ミリ
メモ（非公開）
迷ったときに読み返したい
タグ
＃迷ったとき　＃夜
記録
さがす
記録したことば
設定
登録する言葉や出典、作品名、メモ、タグについて入力する
記録一覧画面
検索画面
記録画面
設定画面

記録画面（スクロール2）



タグの入力欄にワードを入れ、タグで表示

公開を前提にチェックは入れてあり、非公開の希望の場合のみチェックを外す

保存すると、保存が完了しましたと表示される

記録一覧画面

検索画面

記録画面

設定画面

検索画面（さがす）（未ログイン時）



・登録されていることばの本文と出典、タグを対象とした検索
★入力に「#」が含まれていたら

→ タグ検索
★含まれていなければ
→ キーワード検索
※スペースでのAND検索はしない。（#付きか、キーワードか混ざるとわからないため）

検索ボタンを押すまたはキーボード内の検索ボタンを押すと検索結果画面へ遷移

・直近に登録された自分以外のユーザーが登録した 10 件からランダムで表示される。
・「ことば」の本文とタグのみ記載で出典とユーザー名は記載されない。
（ことば登録画面で公開にチェックをいれたもののみ）

・タップ後はことば選択後詳細画面（他人記録）へ遷移

ログイン画面に遷移

検索画面（さがす）（ログイン時）



・登録されていることばの本文と出典、タグを対象とした検索
★入力に「#」が含まれていたら
→ タグ検索
★含まれていなければ
→ キーワード検索
※スペースでのAND検索はしない。（＃付きか、キーワードか混ざるとわからないため）

検索ボタンを押すまたはキーボード内の検索ボタンを押すと検索結果画面へ遷移

・直近に登録された 10件からランダムで表示される。
・「ことば」の本文とタグのみ記載で出典とユーザー名は記載されない。
（ことば登録画面で公開にチェックをいれたもののみ）

・タップ後はことば選択後詳細画面（他人記録）へ遷移

検索結果画面



検索画面（さがす）へ戻る

「ことば」の本文とタグのみ記載で出典とユーザー名は記載されない。（ことば登録画面で公開にチェックをいれたもののみ）

タップ後はことば選択後詳細画面（他人記録）へ遷移

最大表示件数は10件
それ以降は次ページへ

ことば選択後詳細画面（他人記録）

検索結果画面のことばタップからであれば、検索結果画面へ遷移

今だれかが記録したことばに表示のランダムことばタップからであれば、検索画面（さがす）へ遷移



検索画面または、検索結果画面で気になった言葉をタップすると詳細画面が見れる

タグをタップすると、さらにタグ検索することができる
タグタップ後は検索結果画面で表示

記録一覧画面



・自分が登録したことばが新しい順に一覧表示される。
・ことば、出典情報、公開設定か非公開設定か表示されている。

・タップ後はことば選択後詳細画面（自分記録）へ遷移

1ページに表示できるのは最大 10 件まで
それ以上は次のページで表示

ことば選択後詳細画面（自分記録）



記録一覧画面へ遷移

ことばの編集画面へ遷移

記録一覧画面でタップした、自分が登録したことばの詳細を見ることができる。

ことばの編集画面（スクロール１）



ことば選択後詳細画面（自分記録）へ戻る

検索画面

記録画面

記録一覧画面

設定画面

ことばの編集画面（スクロール2）

作品名

すーちゃん

著者・アーティスト

益田ミリ

メモ（公開設定にしても公開されません）

迷ったときに読み返したい

タグ

＃迷ったとき　＃夜

☐ 公開する

※ チェックを外すと非公開となります。

保存　削除

記録　さがす　記録したことば　設定

保存を押すとことば選択後の一覧画面（自分記録）に戻る

削除を押すと、削除のモーダルが表示される

ことば編集画面（ことば削除モーダル）



キャンセル：削除モーダルを閉じる

削除する：登録したことばを削除し、記録一覧画面に戻る

設定画面



アカウント登録時に登録した
情報を表示

メールアドレス変更画面へ遷移

パスワード変更画面へ遷移

ログアウト:ログイン画面に遷移

設定画面（ログアウトモーダル）



ログアウトする：検索画面（さがす）へ遷移

キャンセル：ログアウトモーダルを閉じる

メールアドレス変更画面



パスワード変更画面



設定画面に戻る

変更完了:設定画面に戻り
「パスワードを変更しました」と表示
変更失敗:エラーメッセージを上部に
表示

パスワードリセット画面



メール送信完了画面

Kotoba Trace
メールをご確認ください
ご登録用のメールアドレス宛にパスワード設定用のリンクを送信しました。
メールをご確認の上、パスワード再設定をお願いいたします。
ログイン画面へ
ログイン画面へ

メールサンプル

From: Kotoba Trace

To: ●●

件名: パスワードリセットのご連絡

このメールはパスワードをリセットされたお客様に自動送信されています。

以下のURL をクリックし、24時間以内にパスワード再設定手続きにお進みください。

https://●●●●●●●●●●●●●　←クリックするとパスワード変更（メールから）画面に移動

※このメールにお心当たりがないお客様はこのメールを破棄していただくようお願いいたします。

パスワードリセット（メールから）画面



変更完了：パスワードリセット完了画面へ遷移
変更失敗：エラーメッセージを上部に
表示

パスワードリセット完了画面



パスワードリンク無効画面