ConsoleApp_Tools

Console tool applications.

AUTO

Creates a c-source file and directory structure.

- Declaration of c-project parmeters (name, filestreams, loops).
- Creation of 1 c-source framework-file NAME.c as specified.
- Creation of 1 ASCII framework-file NOTE_NAME.txt.

Directory structure:

```
_NAME_\NAME.c
_NAME_\debug\NOTE_NAME.txt
DOSCOM.exe
```

Usage:

```
AUTO [name] [in] [out] [nl] [L]
[name] .... C Projekt Name
[input] ... ASCII Input Filename
[output] .. ASCII Output Filename
[nl] ..... Number of Loop-Shells to implement
[L] ..... Language of Comments and Text
```

Example:

```
AUTO TEST 0 0 0 0
AUTO PR01 input.txt output.txt 3 1
AUTO PR02 0 output.txt 1 0
```

DLS

Schreibt eine Datei zur Konsole.

Handhabung:

```
[m1] ..... Start Zeile der Textausgabe
[m2] ..... End Zeile der Textausgabe
```

Bsp.:

```
DLS NOTIZ_DLS.txt
DLS NOTIZ_DLS.txt 1
DLS NOTIZ_DLS.txt 1 1
DLS NOTIZ_DLS.txt 0 3 10
DLS NOTIZ_DLS.txt 1 10 10
```

FIL

Schreibt eine Liste aller spezifizierten Dateien des aktuellen Verzeichnisses in eine ASCII Datei.

Handhabung:

```
FIL [output] [*]
[output] .. Ausgabe Datei
[*] ..... Dateispezifikation
```

Bsp.:

```
FIL dir.txt *.*
```

KOPIE

Kopiert eine Datei.

- Übernahme einer Datei.
- Ausgabe einer (ggf. modifizierten) Dateikopie.

Handhabung:

```
KOPIE [input] [output] ([switch])
[input] ... Eingabe Datei
[output] .. Ausgabe Datei
```

Bsp.:

KOPIE DTREN.BAT DTRENA.BAT

SRC

Schreibt das Kommandozeilenargument in eine ASCII Datei.

Handhabung:

```
SRC [output] [typ] [arg] [sw]
[output] ... Ausgabe Datei
[typ] ..... (0):anhaengen (1):neu erstellen
[arg] ..... Argument
[sw] ......(0):Zeilenumbruch (1):Leerzeichen (2):kein Zeichen
```

Bsp.:

```
SRC out.bat 1 lsn 1
SRC out.bat 0 nul.txt 0
```

T

Fügt die Kommandozeilenargumente in die ASCII Datei 'T.txt' ein. Die Argumente werden in der Datei durch ein Leerzeichen getrennt.

Handhabung:

```
T [argi] ... [argn]
[argi] ... String
```

Bsp.:

```
T Das ist ein sehr einfaches Programm
T zur schnellen Texteingabe in eine Datei.
```

DOSCOM

Startet eine DOS-Shell im aktuellen Verzeichnis. Kopiert sich selbst in das mit dem Desktop verknüfte Verzeichis [_DOSCOM] Umbenennung in "nil" nach Gebrauch im aktuellen Verzeichis.

Handhabung:

Aus der Desktopverknüpfung [_DOSCOM] in ein beliebiges Verzeichnis ziehen, dort ausführen und nach Gebrauch löschen.