Windows Control MCP

Felhasználói útmutató

Helyi Windows-automatizálási rendszer MCP-integrációval. Az MCP (Model Context Protocol) az AI-alkalmazás és a helyi szerver szabványos kapcsolata. A SAFE csak olvasási és lekérdezési, a NORMAL engedélyköteles, az ADMIN pedig rendszergazdai vagy kiemelten védett műveleteket jelöl.

Mire használható

- rendszer-, memória-, tárhely- és hálózati állapot lekérdezésére
- monitorok, DPI-adatok, ablakok és folyamatok megtekintésére
- képernyőkép vagy kijelölt képernyőrészlet készítésére
- egér-, billentyűzet- és ablakműveletekre külön engedély után
- fájlok olvasására, keresésére és engedélyezett módosítására
- telepített alkalmazások és elérhető frissítések áttekintésére
- feltételes, több lépésből álló munkafolyamatok futtatására
- előre konfigurált, hash-pinnelt helyi programok brokeres futtatására

Egységes számítógép-vezérlési engedély

A normál képernyő-, ablak-, egér-, billentyűzet- és böngészővezérléshez a központi engedélykör neve: A számítógép vezérlésének engedélyezése az AI-ügynök számára. A munkameneti engedély több normál műveletet lefed újabb kattintásonkénti felugró nélkül.

A felhasználó egyszeri, munkameneti vagy mindig érvényes engedélyt adhat, elutasíthatja a műveletet, illetve visszavonhatja a korábbi engedélyt. Fájl-, terminál-, vágólap-, kamera-, broker- és ADMIN-műveletek külön védettek.

Döntés	Mit jelent?
Egyszer engedélyezem	Egyetlen konkrét műveletre használható.
Munkamenetre engedélyezem	A munkamenetben a megjelölt, korlátozott képességcsoportra is érvényes.
Mindig engedélyezem	Visszavonható, szűk képességcsoporthoz vagy pontos művelethez kötött engedély.
Elutasítom	Az aktuális művelet nem indul el; tartós tiltás is rögzíthető.
Engedély visszavonása	A korábbi engedély azonnal megszűnik.
ADMIN	Külön rendszergazdai módot és Windows-jóváhagyást igényel.

Fogalmak és jogosultsági kategóriák

SAFE – csak olvasás és lekérdezés: adatokat kérdez le, de nem módosítja a számítógép állapotát; az olvasott adat ettől még lehet bizalmas. NORMAL – engedélyköteles műveletek: módosító műveletekhez felhasználói engedély szükséges. ADMIN – rendszergazdai vagy kiemelten védett műveletek: érzékeny rendszer- és szolgáltatásműveletek magasabb szintű ellenőrzéssel.

A UI a felhasználói felület rövidítése, a Windows UI Automation a gombok és szövegmezők felismerésére szolgáló technológia, az OCR pedig a képen látható szöveg felismerése. A broker védett programindító szolgáltatás, a hash ellenőrző digitális lenyomat.

Telepítés röviden

A projekt támogatott Windows 10/11 környezetben, Python 3.10 vagy újabb verzióval telepíthető. Az alapértelmezett mód SAFE, az automatikus jóváhagyás kikapcsolva, a végrehajtási házirend restricted.

Fontos korlátok

Az általános PowerShell/CMD terminál broker nélkül nem indul el restricted módban. A broker külön LocalService-ben, Named Pipe-on, hash-pinnelt és shell nélküli profilokkal működik. A Windows UAC-védelmét a rendszer nem kerüli meg.

Licenc és kiadási állapot

Az ingyenes használat kizárólag saját, személyes, nem üzleti célra engedélyezett. Üzleti használathoz, egyedi fejlesztéshez, integrációhoz, karbantartáshoz és támogatáshoz külön írásos, fizetős megállapodás szükséges. A jogtulajdonos Vollai Roland; licencmegkeresés: admin@zsebai.hu. A rendszer 67 MCP-eszközt tartalmaz, az automatikus regressziós csomag 57/57 sikeres tesztet mutat.