DOSBox + MASM 配置

- 0. 修改 dosbox-0.74.conf 中的分辨率和 autoexec 部分
 - 在 autoexec 部分添加:mount t: C:\users\tttt\Desktop\assemblyt:
 - 。 可以在每次进入 DOSBox 时都自动执行挂载目录并且进入 masm 目录
- 1. dosbox-0.74.conf 拷贝到 C:\Users\你的用户名\AppData\Local\DOSBox
- 2. 发送快捷方式到桌面并更改为 C:\Users\你的用户名\Desktop\DOSBox-0.74\DOSBox.exe noconsole 可以隐藏掉 bat 窗口

DOSBox + MASM 使用

在 DOSBox 下,如此编译、执行程序:

- 1. 编译: masm myProgram.asm , 中间会有一些提示, 暂时用不到, 全部回车即可
- 2. 链接: link myProgram.obj , 中间会有一些提示, 暂时用不到, 全部回车即可
- 3. 运行: myProgram.exe

MASMPlus 使用

可以在编辑代码、一键编译链接、一键启动上有所帮助。

看我的视频配环境!!

https://blog.csdn.net/yongf2014/article/details/46273949

DEBUG 使用

debug myProgram.exe

更多: https://wenku.baidu.com/view/74439e7a9a89680203d8ce2f0066f5335b816729.html

命令	格式	命令	格式
汇编	A [High]	命名	N [设备:][路径]文件名[.扩展名]
比较	C [范围]	输出	0 端口地址
转出	D [范围]或[地址]	处理	P [=地址][值]
键入	E 地址 [表]	退出	Q
填入	F 范围 表	寄存器	R [寄存器]
执行	G [=地址][地址[地址]]	搜索	S 范围 表
十六进制	H 值 值	跟踪	T [=地址]或[范围]
输入	1 端口地址	反汇编	U [地址]或[范围]
装入	L [地址][设备扇区,扇区]]	写	W [地址[设备扇区,扇区]]
移动	M 范围 地址	帮助	2

TD使用

td myProgram.exe

快捷键:

- Tab ,切换焦点框
- Alt+F10 ,相当于在焦点框右键

更多: https://wenku.baidu.com/view/bb61302c9b6648d7c1c746fc.html