
장소 등록하기

loplat cook 프로그램 사용설명서

장소 DB를 구축하는 데에는 <mark>장소를 등록</mark>하는 프로그램인 loplat cook과 등록한 장소를 확인하는 프로그램인 loplat appetizer 가 필요합니다.

이 문서에서는 Cook을 이용하여 원하는 장소를 등록하는 법을 다룹니다











장소를 등록하고 수정할 때에는 loplat cook을 사용하세요 등록한 장소를 테스트할 때에는 loplat appetizer를 사용하세요

장소등록을 위해 먼저 세팅해야 할 항목

00

사전설정

01

등록하기

02



※ 안드로이드 마시멜로 (6.0 이상) 위치권한 ON

1 cook 앱을 실행하면 자동으로 권한 설정을 묻는 창이 호출됩니다. 2 혹은 설정 〉앱 〉 위치 〉 권한 ON

GPS는 '높은 정확도' 모드로 바꿔주세요



00

사전설정

01

등록하기

02

2

01 장소 등록하기 -1 정확히 어떤 지점에 서야하나?

- 등록하려는 장소의 가능한한 가운데에 선다. (대략 20m X 20m 마다 한 포인트씩 학습한다.)



- loplat cook 프로그램으로 장소 등록을 진행한다. (상세한 등록화면은 다음 페이지에)



00

01

등록하기

02

01 장소 등록하기 -2 앱 켜기

- 등록하려는 장소에 서서 다음과 같은 순서로 등록을 진행한다



1. 발급받은 id/key로 로그인한다.

사용에 필요한 ID와
Key는 loplatdemo /
loplatdemokey 입니다.이는 테스트용
키이며 해당 키를 사용할 경우 등록된 장소는 매월 1일 리셋됩니다. 정식 키가필요할 경우 아래의 연락처로 '이름, 회사명, 사용목적' 과함께 키를 요청해 주시기 바랍니다.

Lamen2357@loplat.com



2. 장소 정보를 입력하고 하단의 '등록' 버튼을 누른다.

3



00

01

등록하기

02

01 장소 등록하기 -3 장소정보 입력

· 등록을 할 때는 그 장소에 관련된 정보를 입력해야 합니다.



1 위경도좌표(필수)

: 맵 중앙의 <mark>핀아이콘을 등록</mark>하려는 현재 장소 내의 정확한 좌표로 위치시켜 주세요.

2 장소유형(필수): 적절한 장소 유형을 선택해주세요. 3 장소이름(필수): 장소(매장) 이름을 입력해주세요.

ex. 제우스PC방

4 태그: 지역을 참조할 만한 단서를 태그로 달아주세요.

ex. #신촌 #영등포타임스퀘어

5층(필수): 몇층인지 선택해 주세요.

6 관리코드: 해당 Key 사용자만 확인 가능한 관리용 코드입니다.

정보를 입력하신 후 '등록' 버튼을 누르면 그 장소의 WiFi 신호패 턴 학습이 시작됩니다. 기기 성능이나 상태에 따라 20~30초 정 도 시간이 지난 뒤 '학습이 완료되었습니다. 저장하시겟습니까?' 라는 메시지에 '예'로 답하시면 등록이 완료됩니다.

Theme Cafe
Wedding
Etc

※ 상단의 검은색 항목들은 이제부터 사용할 새 장소유형들입니다. 하단의 회색 항목들 은 이전에 사용했던 장소유형들로, 추후 삭 제될 예정이니 사용을 권장드리지 않습니다.



00

사건설정

01

능독하기

02

02 등록한 장소정보 수정 / 삭제하기

- 다음과 같은 순서로 수정을 진행한다.



1. **'수정'** 버튼을 누른다.



2. 장소 정보를 수정하고 '수정' 버튼을 누른다. 등록한 장소를 삭제하려면 <mark>삭제</mark> 버튼을 누른다.