Silkreader auf dem Mac installieren

Für macOS 13, 14 und 15 · Dauer: etwa 2 Minuten

Schnellster Weg – ohne Sicherheitswarnung: Programm **Terminal** öffnen (Programme → Dienstprogramme), diese Zeile einfügen und Enter drücken:
`curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Sebbilore/silkreader-download/main/install-mac.sh | bash`
Das lädt automatisch die passende Version, legt sie in den Ordner Programme und startet sie. Danach nur noch Schritt 4 (Bedienungshilfen).

Lieber von Hand? Dann so:

1. Die richtige Datei wählen

Unter → **Über diesen Mac** steht dein Chip:

1. **Chip „Apple M1, M2, M3 oder M4“** → Datei mit **arm64** im Namen
2. **Prozessor „Intel“** → Datei mit **x64** im Namen

2. Installieren

1. Die heruntergeladene **.dmg**-Datei doppelklicken.
2. **Silkreader** in den Ordner **Programme** ziehen.

3. Das erste Öffnen erlauben

Silkreader ist (noch) nicht von Apple beglaubigt. Darum meldet macOS beim ersten Start: „Apple konnte nicht überprüfen, ob ‚Silkreader‘ frei von Schadsoftware ist“. Das ist keine Virenwarnung – macOS zeigt das bei jeder App ohne Apple-Beglaubigung.

1. Silkreader im Ordner Programme doppelklicken. Bei der Meldung auf **Fertig** klicken (nicht „In den Papierkorb“).
2. → **Systemeinstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** öffnen und ganz nach unten scrollen.
3. Bei „Silkreader wurde blockiert …“ auf **Dennoch öffnen** klicken und mit deinem Mac-Passwort bestätigen.
4. Silkreader noch einmal starten und **Öffnen** wählen. Ab jetzt startet die App ganz normal.

Steht dort kein „Dennoch öffnen“ oder heißt es „ist beschädigt“?
Programm **Terminal** öffnen (Programme → Dienstprogramme), diese Zeile einfügen und Enter drücken:

```
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/Silkreader.app
```
Danach Silkreader normal starten.

4. Markierten Text lesen erlauben

1. → **Systemeinstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** → **Bedienungshilfen**.
2. **Silkreader** einschalten (falls nicht in der Liste: mit **+** aus dem Ordner Programme hinzufügen).

Ohne diese Erlaubnis kann die Spinne keinen markierten Text lesen. Fotos, PDFs und Bildschirmbereiche funktionieren trotzdem.

5. Loslegen

1. Die Spinne hängt oben am Bildschirm, das Spinnen-Symbol sitzt in der Menüleiste.
2. Text markieren, Spinne antippen – fertig. Beim ersten Mal lädt Silkreader einmalig das KI-Modell (etwa 1 GB).

Silkreader läuft komplett auf deinem Mac. Deine Briefe gehen nicht ins Internet.