# LV07: Konzolni pristup i temeljna konfiguracija usmjernika

#### **PRIPREMA**

### 1. Koju ulogu ima NVRAM kod usmjernika?

NVRAM ima ulogu spremanja tablica i konfiguracija usmjernika.


## 2. Koju ulogu ima RAM kod usmjernika?

RAM ima sličnu ulogu kao i VRAM, samo što se on koristi za podatke koji nisu osjetljivi i koji se lako vraćaju, jer se isključivanjem, RAM prazni tj. podaci se brišu.

# 3. Gdje je pohranjen operacijski sustav usmjernika, a gdje je pohranjen operacijski sustav osobnog računala?

OS kod usmjernika je pohranjen u NVRAM te se prilikom pokretanja kopira u RAM. Kod PC-A, OS je instaliran na disku (HDD, SSD, M.2...) jer je puno veći.

#### **IZVODENJE**



Destricted Dights Legend

```
Router(config) #hostname "Osama_Bin_Laden"
Osama_Bin_Laden(config)#line console 0
Osama_Bin_Laden(config-line) #password BingChilling91
Osama_Bin_Laden(config-line) #login
Osama_Bin_Laden(config-line)#exit
Osama_Bin_Laden(config) #line vty 0 4
Osama_Bin_Laden(config-line) #password JaVolimDijanuKopic
Osama_Bin_Laden(config-line)#login
Osama_Bin_Laden(config-line)#exit
Osama_Bin_Laden(config) #enable password JohnXina99
Osama_Bin_Laden(config)#login
% Incomplete command.
Osama_Bin_Laden(config)#exit
Osama_Bin_Laden#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Osama_Bin_Laden#
Ctrl+E6 to exit CLI focus
 Osama Bin Laden>enable
 Password:
 Password:
 Osama_Bin_Laden#copy running-config startup-config
  Destination filename [startup-config]?
  Building configuration ...
  [OK]
  Osama_Bin_Laden#show running-config
 Building configuration...
  Current configuration : 714 bytes
  version 12.4
  no service timestamps log datetime msec
  no service timestamps debug datetime msec
  no service password-encryption
 hostname Osama Bin Laden
  enable password JohnXina99
  no ip cef
  no ipv6 cef
```

Osama\_Bin\_Laden#