**Système:** CDA SHOP MOBILE

**Acteur :** Visiteur - Membre

Scénario: Page d'accueil

Pré-Conditions : Aucune

Lorsque l'utilisateur arrive sur le site, (qu'il dispose d'un compte ou non), ou qu'il ait appuyé sur le bouton "accueil" : l'utilisateur arrive sur cette page. S'il est connecté, le texte / message d'accueil "Bonjour" s'affiche, suivi de son prénom.

Tout en haut de cette page se trouve un "header" fixe et commun à toutes les pages, composé simplement d'un icône de panier permettant d'accéder bien-sûr à la page "panier".

Juste en dessous se trouve un message d'accueil rappelant à l'utilisateur qu'il se trouve bien sur la page d'accueil de CDA-SHOP.

Ensuite nous découvrons un carrousel à scrolling horizontal, listant les différentes "sections" du site sous type de vignettes. L'utilisateur peut cliquer sur une de ces vignettes afin d'accéder à la page de la section désirée. Les sections sont éphémères et sont utilisées afin de mettre en avant une liste de produits en particulier, ou encore des promotions / bons plans propres au site et / ou au choix du product-owner. Cette partie est donc sujette à être renouvelée régulièrement.

La partie suivante quant à elle regroupe tous les "rayons" du site, ces rayons peuvent évoluer mais sont plutôt prédéfinis à l'avance par le product-owner, cette partie est donc beaucoup plus structurée.

Ces rayons sont composés de vignettes plus petites (3,5 pour une largeur d'écran standard de smartphone) regroupant toutes les "catégories" du rayon concerné.

L'utilisateur peut également parcourir cette liste de catégories en utilisant le scrolling horizontal. Un simple clic sur la vignette permet d'accéder à la page de visualisation de la "catégorie" associée.

En bas de page (juste au dessus du footer) se trouve un bouton "tous nos produits" : ce bouton permet d'accéder à la page de visualisation de tous les produits en un clic.

Enfin, tout en bas de page se trouve le "footer" : élément fixe et commun à toutes les pages, composé de 4 icônes ("Accueil", "Recherche", "Promotions", "Mon compte") permettant tout simplement d'accéder à la page ou la fonctionnalité recherché en un seul clic et toujours à portée de main.

