화면 정의서

A402조

핀테크 (금융특화)

PiePay


<u>랜딩 페이지</u>


Code	UI-A-1000
Title	랜딩 페이지



	Description 설명
1	서비스의 로고
2	카카오 로그인을 통해 서비스 회원가입

본인 인증









	Description 설명
1	상태 진행 바를 통해 회원가입 절 차가 얼마나 진행됐는지 확인할 수 있다
2	휴대폰 인증을 위해 개인 정보를 입력하는 폼
3	본인 인증 버튼을 클릭하면 서비스 사용 동의 모달이 올라옴
4	서비스 사용 약관에 대한 동의 여 부 체크
5	약관을 확인하고 서비스 사용에 동 의하는 버튼
6	휴대폰으로 발송된 인증번호 6자 리를 입력하는 폼
7	인증번호를 입력하고 버튼을 누르 면 본인 인증이 완료됨

<u>계좌 연결</u>






Code	UI-B-1005
Title	입금 코드 입력 페이 지
	•
	원을 입금했어요 1원의 입금자명을 입력해주세요
인증번호 0)4:48
황	제 6
<u>은행 계좌 변</u>	<u>경하기</u>
	인증하기

	Description 설명
1	마이데이터 사용에 대해 동의 여부 체크
2	약관을 확인하고 마이데이터 사용 에 동의하는 버튼
3	은행 목록이 드롭다운 형식으로 나 타남
4	본인의 계좌 번호를 숫자만 입력함
5	게좌 인증 로직을 시작하는 버튼
6	작성한 계좌로 1원과 함께 입금된 입금자명을 입력
7	버튼을 클릭해서 입금자명을 통한 계좌 인증 진행

<u>간편 비밀번호 설정</u>

Code	UI-C-1000
Title	간편 비밀번호 설정 페이지



새로 설정할 간편 비밀번호를 입력하세요



5	1	4

7 3 2


9 8 0


4 6


Code	UI-C-100	1
Title	간편 비밀변 확인 페이지	
	년 비밀번호 : 보호를 다시 한번 입력	
5	1	4
7	3	2
9	8	0
취소	6	×

	Description 설명
1	간편 비밀번호 설정 기능에 대한 설명이 표시됨
2	6자리의 간편 비밀번호를 표시함
3	보안을 위해 무작위로 생성된 키패 드를 통해 비밀번호 입력
4	취소 버튼을 통해 이전 페이지로 이동
5	입력한 숫자를 한 자리 삭제하는 버튼
6	간편 비밀번호 확인 기능에 대한 설명이 표시됨

<u>메인 페이지 - 1</u>











	Description 설명
1	모임 코드 입력 팝업 출력
2	사용자 주 거래 계좌 출력
3	모임 코드 입력 폼
4	입력 후 이동
5	모임 생성 모달 출력
6	가입 된 모임 정보 출력
7	모임 즐겨찾기 버튼
8	바로 모임 결제 페이지로 이동

<u>메인 페이지 - 2</u>

Code	Screen ID
Title	메인 페이지 (알림)









	Description 설명
1	새로운 알림 출력
2	모임 제목 입력
3	모임 생성 취소 버튼
4	모임 생성 버튼

<u>모임 상세 페이지</u>

Code	Screen ID	
Title	모임 페이지 (초기)	








	Description 설명
1	모임 초대 링크 생성 버튼
2	모임 이미지 선택 버튼
3	모임 기본 정보 출력
4	멤버 프로필 이미지 출력
5	멤버 추가 팝업 출력
6	최근 결제 내역 출력
7	하이라이트 출력
8	모임 결제 페이지로 이동

모임 관리 및 모임 멤버 페이지

Code	Screen ID	
Title	모임 관리 페이지	




Code	Screen ID	
Title	모임 멤버 페이지	



Description 설명		
1	모임 이미지 수정 버튼	
2	모임 이름 수정 버튼	
3	모임 정보 출력	
4	고급 설정 아코디언	
5	모임 나가기 버튼	
6	멤버 정보 출력	
7	기본 보기 - 지출 금액 - 참여 횟 수 전환	

모임 결제 내역 및 하이라이트 페이지







Code	Screen ID
Title	모임 요약 페이지




	Description 설명
1	기준 월 변경 버튼
2	해당 달 지출 카테고리화 해 출력
3	정렬 기준 변경 버튼 (최신순, 오 래된순, 금액)
4	결제 상세 내역 모달 출력 버튼
5	결제 내역 기본 정보 출력
6	멤버 별 결제 내역 출력
7	결제 내역 출력
8	모달 닫기 버튼
9	모임 하이라이트 출력

결제 대기 및 동의 페이지


Code	UI-E-1000
Title	결제 멤버 선택







Code	UI-E-2100	
Title	간편 비밀번호	





	Description 설명
1	메뉴에서 주류를 먹었는지 선택 (멤버 선택의 아이콘 변경)
2	결제 멤버 닉네임 검색
3	결제 멤버 선택 (다시 선택 시 취소)
4	해당되는 결제 멤버들에게 알림
5	모달 닫기
6	90초 내에 동의를 선택하는 progressbar
7	현재 계좌가 나오며, 비활성화 시 금액이 가려짐
8	내 상태가 도와줘 상태로 변경
9	내 상태가 승인 상태로 변경

결제 대기 및 동의 페이지 (대신 내주기)

Code	UI-E-2200	
Title	결제 동의 도움	









Description 설명		
1	도와줘 상태일 시에 다른 멤버에게 도움 을 요청하는 화면을 띄어줌	
2	도와줘 상태인 멤버를 클릭 시 대신 내줄 수 있다.	
3	모두 승인 상태라면 승인완료 버튼이 활 성화 된다.	

QR 결제 및 결제 완료 페이지


Code	UI-E-3000	
Title	결제 QR코드	








Code	UI-E-3200		
Title	결제 영수증		





	Description 설명
1	동의한 멤버 기반 QR코드
2	결제 시간을 초기화 하는 새로고침
3	결제 영수증 페이지 이동
4	모임페이지로 이동
5	모달 닫기

<u>마이 페이지 및 수정 페이지</u>











	Description 설명
1	간략한 내 정보를 표시
2	클릭하면 개인정보수정 페이지로 이동
3	내 계좌정보 표시
4	계좌 추가 기능
5	간략한 미정산 내역 표시
6	미정산 세부내역 페이지로 이동
7	바로 정산하는 기능
8	간략한 결제내역 표시
9	결제 내역 정보 페이지로 이동

	Description 설명
1	내 이미지 변경
2	닉네임 변경
3	고급설정 숨기기/펼치기
4	간편 결제 비밀번호 변경
5	로그아웃
6	회원 탈퇴

<u>마이 페이지 및 수정 페이지</u>









Code	Screen ID
Title	



Description 설명					
1	결제 내역 분석				
2	전체 결제 내역 표시				
3	결제 내역 정렬				
4	영수증 확인 모달 버튼				
5	영수증 확인 모달 닫기				
6	미정산 전체 내역 표시				
7	미정산 세부 내역 표시				
8	미정산 내역 정렬				
9	현금 정산				

대 메뉴	중 메뉴	Screen ID	Page Title	설명	비고, 관계화면 ID
메인	로그인	UI-A-1000	랜딩 페이지	서비스에 들어왔을 때 처음으로 뜨는 페이지	
회원가입	본인인증	UI-B-1000	개인 정보 입력 페 이지	휴대폰 인증을 위해 필요한 개인 정보(이름, 통 신사, 번호, 생년월일)을 입력	모든 정보가 입력되었을 때 인증 버튼을 누르면 UI-B- 1001 모달이 올라옴
		UI-B-1001	약관 동의 모달	휴대폰 인증을 위한 약관에 동의하는 모달	동의할 경우에 UI-B-1002 페이지로 이동
		UI-B-1002	휴대폰 인증번호 입력 페이지	수신된 휴대폰 인증 번호를 입력하는 페이지	휴대폰 인증에 성공한 경우 UI-B-1003으로 이동
	계좌 연결	UI-B-1003	마이데이터 약관 동의 페이지	마이데이터 사용에 대한 약관에 동의하는 페이지	약관에 동의하면 UI-B- 1004로 이동
		UI-B-1004	은행 계좌 정보 입 력 페이지	연동할 계좌 정보를 입력하는 페이지	계좌 정보를 입력하고 인증 버튼을 클릭하면 UI-B- 1004로 이동
		UI-B-1005	입금 코드 입력 페 이지	계좌에 입금된 입금자명을 입력해서 계좌를 인증 하는 페이지	
간편 비밀번호 설 정	간편 비밀번호 설 정	UI-C-1000	간편 비밀번호 설 정 페이지	간편 결제에 사용할 간편 비밀번호를 설정하는 페이지	6자리 비밀번호 입력이 끝 나면 자동으로 UI-C-1001 로 이동
		UI-C-1001	간편 비밀번호 설 정 확인 페이지	간편 비밀번호 확인을 위해 이전 페이지에서 입 력한 간편 비밀번호를 다시 입력하는 페이지	

대 메뉴	중 메뉴	Screen ID	Page Title	설명	비고, 관계화면 ID
메인 페이지	메인	UI-D-1100	모임 페이지	가입되어 있는 모임 리스트 확인 가능사용자 주거래 계좌 확인새로운 모임 생성기존 모임 가입	모임 생성 모달을 통해서 UI-D-2100 이동
	모임 상세	UI-D-2100	모임 상세 페이지	- 모임 정보 확인 - 모임 관리, 멤버, 거래내역, 요약 페이지 이동 가능	버튼을 통해서 UI-D-2200, UI-D-2300, UI-D-2400, UI-D-2500 이동
		UI-D-2200	모임 관리 페이지	- 모임 정보 확인 - 모임 이미지, 이름 수정 가능 - 모임 탈퇴 가능	
		UI-D-2300	모임 멤버 페이지	- 카테고리 별 멤버 정보 확인 가능	
		UI-D-2400	모임 결제 내역 페이지	- 달 별 모임 거래내역 확인 가능	
		UI-D-2500	모임 요약 페이지	- 모임 통계 비주얼라이징	

대 메뉴	중 메뉴	Screen ID	Page Title	설명	비고, 관계화면 ID
결제	멤버 선택	UI-E-1000	결제 멤버 선택	결제 할 멤버들을 선택한다.주류가 포함되었다면 해당 인원을 추가한다.	UI-C-2000 이동
	결제 유형	UI-E-2000	결제 동의	시간 내에 결제를 동의현재 계좌 표시결제 동의/거절	승인 시 UI-C-2100 이동 거절 시 UI-C-2200 이동
		UI-E-2100	간편 비밀번호	- 설정했던 결제비밀번호와 비교	UI-C-2300 이동
		UI-E-2200	결제 동의 도움	- 다른 멤버에게 결제 도움 요청	
		UI-E-2300	결제 완료	- 결제 승인이 됐으며 다른 멤버 대금을 결제 가 능	모두 완료 시 UI-C-3000
	결제 진행	UI-E-3000	결제 QR코드	- 선택 멤버 리스트가 담긴 결제 QR코드	QR 완료 시 UI-C-3100
		UI-E-3100	결제 완료	- 전체 결제대금과 멤버들이 낸 결제리스트	영수증 버튼 UI-C-3200
		UI-E-3200	결제 영수증	- 영수증 상세조회	

대 메뉴	중 메뉴	Screen ID	Page Title	설명	비고, 관계화면 ID
마이페이지	내 정보	UI-F-1100	내 상세 정보	유저 정보를 볼 수 있는 페이지	설정 버튼을 누르면 UI-F- 1200 페이지로 이동
		UI-F-1200	내 정보 수정	유저 정보를 수정할 수 있는 페이지	UI-F-1100 에서 설정 버튼 을 누르면 이동
		UI-F-1300	결제 비밀번호 변 경	결제 비밀번호를 변경하는 페이지	UI-F-1200 에서 결제 비밀 번호 버튼을 누르면 이동
		UI-F-1400	로그아웃 모달	로그아웃에 동의하는 모달	UI-F-1200 에서 로그아웃 버튼을 누르면 이동
		UI-F-1500	회원 탈퇴 모달	회원탈퇴에 동의하는 모달	UI-F-1200 에서 회원 탈퇴 버튼을 누르면 이동
	결제 내역	UI-F-2100	전체 결제 내역	전체 결제 내역을 볼 수 있는 페이지	UI-F-1100 에서 결제 내역 더보기 버튼을 누르면 이동
		UI-F-2200	결제 영수증 모달	결제 건별 영수증 정보를 보여주는 모달	UI-F-2100 에서 영수증 확 인 버튼을 누르면 이동
	미정산 내역	UI-F-3100	미정산 내역	미정산 내역을 볼 수 있는 페이지	UI-F-1100 에서 미정산 내 역 더보기 버튼을 누르면 이동

Page Title	Screen ID	Screen Path
랜딩 페이지	UI-A-1000	HOME



1 서비스 로고

카카오 로그인

2 카카오 소셜 로그인 버튼

Page Title	Screen ID	Screen Path
랜딩 페이지	UI-A-1000	HOME

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자 : 비로그인	회원가입 : X	카카오톡 로그인 클릭	카카오톡 간편 회원가입 진행
2	사용자 : 비로그인	회원가입 : O	카카오톡 로그인 클릭	카카오톡 간편 로그인 진행

Page Title	Screen ID	Screen Path
개인 정보 입력 페이지	UI-B-1000	HOME > SIGNIN



- 1 회원가입 로직의 진행도를 보여주는 프로그래스 바
- 2 휴대폰 인증을 위한 개인정보를 입력하는 폼
- 3 본인 인증 로직을 실행하는 버튼

Page Title	Screen ID	Screen Path
개인 정보 입력 페이지	UI-B-1000	HOME > SIGNIN

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자 : 비로그인	형식에 맞지 않는 생년월일 입 력	본인 인증 버튼 클릭	입력창 밑에 오류 안내 메시지 출 력
2	사용자 : 비로그인	형식에 맞지 않는 휴대폰 번호 입력	본인 인증 버튼 클릭	입력창 밑에 오류 안내 메시지 출 력

Page Title	Screen ID	Screen Path
약관 동의 모달	UI-B-1001	HOME > SIGNIN



- 1 서비스 이용 약관
- 2 약관에 동의하지 않고 회원가입을 취소하는 버튼
- ③ 약관에 동의하는 버튼

Page Title	Screen ID	Screen Path
약관 동의 모달	UI-B-1001	HOME > SIGNIN

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자 : 비로그인	모든 약관에 체크하지 않음	동의하기 버튼 클릭	체크하지 않은 약관이 있다는 팝 업 창 출력
2	사용자 : 비로그인	모든 약관에 체크함	동의하기 버튼 클릭	UI-B-1002로 이동

Page Title	Screen ID	Screen Path
휴대폰 인증번호 입력 페이지	UI-B-1002	HOME > SIGNIN



본인 인증

4

- ① 인증번호의 남은 유효 시간을 표시하는 타이머
- 2 인증 번호를 입력하는 폼
- ③ 인증번호가 전송되지 않았을 때 재 전송을 요청
- 4 인증번호를 입력하고 인증을 실행

Page Title	Screen ID	Screen Path
휴대폰 인증번호 입력 페이지	UI-B-1002	HOME > SIGNIN

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자 : 비로그인	인증번호 입력 없음	본인 인증 버튼 클릭	인증 번호를 입력하지 않았다는 팝업창 출력
2	사용자 : 비로그인	유효 시간이 만료된 인증번호 입력	본인 인증 버튼 클릭	유효하지 않은 인증번호라는 팝 업창 출력
3	사용자 : 비로그인	올바른 인증 번호 입력	본인 인증 버튼 클릭	UI-B-1003으로 이동

Page Title	Screen ID	Screen Path
마이데이터 약관 동의 페이지	UI-B-1003	HOME > SIGNIN



- 1 회원가입 로직의 진행도를 보여주는 프로그래스 바
- 2 마이 데이터 사용 권한을 위해 약관에 동의하는 부분
- 3 약관에 동의하는 버튼

Page Title	Screen ID	Screen Path
마이데이터 약관 동의 페이지	UI-B-1003	HOME > SIGNIN

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자 : 비로그인	모든 약관에 체크하지 않음	동의하기 버튼 클릭	체크하지 않은 약관이 있다는 팝 업 창 출력
2	사용자 : 비로그인	모든 약관에 체크함	동의하기 버튼 클릭	UI-B-1002로 이동

Page Title	Screen ID	Screen Path
은행 계좌 정보 입력 페이지	UI-B-1004	HOME > SIGNIN



- 1 인증할 계좌의 은행을 선택하는 부분
- 2 계좌 번호를 입력하는 부분
- 3 계좌 인증 로직을 시작하는 버튼

Page Title	Screen ID	Screen Path
은행 계좌 정보 입력 페이지	UI-B-1004	HOME > SIGNIN

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자 : 비로그인	은행 선택 없음	계좌 인증 버튼 클릭	입력창 밑에 은행을 선택하지 않 았다는 메시지 출력
2	사용자 : 비로그인	올바르지 않은 형식의 계좌 번 호 입력	계좌 인증 버튼 클릭	입력창 밑에 계좌번호가 올바르 지 않다는 메시지 출력
3	사용자 : 비로그인	올바른 계좌 번호와 은행 입력	계좌 인증 버튼 클릭	UI-B-1005으로 이동

Page Title	Screen ID	Screen Path
입금 코드 입력 페이지	UI-B-1005	HOME > SIGNIN



인증하기

4

- 1 인증번호의 남은 유효 시간을 표시하는 타이머
- 2 인증 번호를 입력하는 폼
- ③ 연동하려는 계좌를 변경하고 싶을 때 선택
- 3 인증을 하려는 계좌를 변경하고 싶을 때 선택

Page Title	Screen ID	Screen Path
입금 코드 입력 페이지	UI-B-1005	HOME > SIGNIN

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자 : 비로그인	입금 메시지 입력 없음	인증하기 버튼 클릭	인증 메시지를 입력하지 않았다 는 팝업창 출력
2	사용자 : 비로그인	유효 시간이 만료된 입금 메시 지 입력	인증하기 버튼 클릭	유효하지 않은 인증 메시지라는 팝업창 출력
3	사용자 : 비로그인	올바른 인증 번호 입력	인증하기 버튼 클릭	회원가입 완료

Page Title	Screen ID	Screen Path
간편 비밀번호 설정 페이지	UI-C-1000	HOME > MYPAGE > INFO > CHANGEPASSWORD

간편 비밀번호 설정

새로 설정할 간편 비밀번호를 입력하세요



- 5 1 4
- 7 3 2
- 9 8 (
- 43 6 ×4

- 1 간편 비밀번호 설정 기능에 대한 설명이 표시됨
- 2 6자리의 간편 비밀번호를 표시함
- 3 취소 버튼을 통해 이전 페이지로 이동
- 4 입력한 값을 삭제

Page Title	Screen ID	Screen Path
개인 정보 입력 페이지	UI-C-1000	HOME > MYPAGE > INFO > CHANGEPASSWORD

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자 : 로그인		취소 버튼 클릭	마지막으로 있던 페이지로 이동
2	사용자 : 로그인	6자리 비밀번호 입력		UI-C-1001로 이동

Page Title	Screen ID	Screen Path
간편 비밀번호 설정 확인 페이지	UI-C-1001	HOME > MYPAGE > INFO > CHANGEPASSWORD



비밀번호를 다시 한번 입력해 주세요




- 9 8
- × 3 6 취소

- 1 간편 비밀번호 설정 확인 기능에 대한 설명이 표시됨
- 2 6자리의 간편 비밀번호를 표시함
- 3 취소 버튼을 통해 이전 페이지로 이동
- 4 입력한 값을 삭제

Page Title	Screen ID	Screen Path
간편 비밀번호 설정 확인 페이지	UI-C-1001	HOME > MYPAGE > INFO > CHANGEPASSWORD

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자 : 로그인		취소 버튼 클릭	마지막으로 있던 페이지로 이동
2	사용자 : 로그인	일치하지 않는 6자리 비밀번 호 입력		비밀번호가 일치하지 않는다는 메시지 출력
3	사용자 : 로그인	일치하는 6자리 비밀번호 입 력		

Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 페이지 (초기)	UI-D-1100	HOME



Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 페이지 (초기)	UI-D-1100	HOME

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	가입한 모임: X		화면 출력	초대 코드 입력 카드 출력
2	가입한 모임: O		화면 출력	초대 코드 입력 카드 숨김, 모임 입장 버튼 출력

Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 페이지	UI-D-1100	HOME






진행 중인 결제가 있을 때, 결제 승인 페이지로 바로 이동

Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 페이지	UI-D-1100	HOME

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	즐겨찾기한 모임: X		화면 출력	최신 결제 순서로 모임 카드 출력
2	즐겨찾기한 모임: O		화면 출력	즐겨찾기한 모임의 카드 최상단 출력, 이후 최신 결제 순서로 모 임 카드 출력
3	계좌 잔액 표시: false		화면 출력	잔액 숨김, '잔액 가려짐' 문구로 대체
4	계좌 잔액 표시: true		화면 출력	잔액 출력


Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 생성 모달	UI-D-1100	HOME



Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 생성 모달	UI-D-1100	HOME

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	모임 이름 입력: X		모임 생성 클릭 시	랜덤한 기본값으로 모임 이름 설 정하여 생성
2	모임 이름 입력: O		모임 생성 클릭 시	입력한 값으로 모임 이름 설정하 여 생성
3	모임 이름 입력: O	입력 글자 수 12자 이상 입력	화면 출력	12자 이내로 입력해 주세요 문구 출력


Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 상세 페이지 (초기)	UI-D-2100	HOME>{GROUPNAME}



Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 상세 페이지 (초기)	UI-D-2100	HOME>{GROUPNAME}

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	모임 멤버 수: 1(본인)	모임 이미지: O	화면 출력	멤버 초대 카드 출력, 모임 이미지 선택 카드 숨김, 모임 기본 정보 카드 출력
2	모임 멤버 수: 1(본인)	모임 이미지: X	화면 출력	멤버 초대 카드 출력, 모임 이미지 선택 카드 출력
3	모임 멤버 수: 2 이상	모임 이미지: O	화면 출력	멤버 초대 카드 숨김, 모임 이미지 선택 카드 숨김, 모임 기본 정보 카드 출력, 멤버 정보 출력 (모임 상세 페이지 (기본))
4	모임 멤버 수: 2 이상	모임 이미지: X	화면 출력	멤버 초대 카드 숨김, 모임 이미지 선택 카드 출력

Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 상세 페이지	UI-D-2100	HOME>{GROUP_NAME}



Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 상세 페이지	UI-D-2100	HOME>{GROUP_NAME}

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	결제 내역: 0		화면 출력	결제 내역 탭 숨김 하이라이트 탭 숨김
2	결제 내역: 1 이상		화면 출력	결제 내역 탭 출력 하이라이트 탭 출력
3	모임 멤버 수: 6 미만		화면 출력	멤버 이미지 가입 순으로 출력
4	모임 멤버 수: 6 이상		화면 출력	멤버 이미지 5명 까지만 출력, 이후 '…' 아이콘 출력


Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 관리 페이지	UI-D-2200	HOME>{GROUP_NAME}>GR OUP_DETAIL



Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 관리 페이지	UI-D-2200	HOME>{GROUP_NAME}>GR OUP_DETAIL

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	모임 이미지: X		화면 출력	기본 이미지 출력
2	모임 이미지: O		화면 출력	사용자 저장 이미지 출력

Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 멤버 페이지	UI-D-2300	HOME>{GROUP_NAME}>GR OUP_MEMBER




Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 멤버 페이지	UI-D-2300	HOME>{GROUP_NAME}>GR OUP_MEMBER

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	카테고리 값이 최대인 멤버 수: 1	멤버 수: 1 이상	화면 출력	해당 멤버에 뱃지 출력
2	카테고리 값이 최대인 멤버 수: 1 이상	멤버 수: 1 이상	화면 출력	해당 멤버들에 뱃지 출력
3	카테고리 값이 최대인 멤버 수: 1	멤버 수: 1	화면 출력	뱃지 출력하지 않음
4	카테고리 값이 최대인 멤버 수: 1 이상	멤버 수: 1 이상 (멤버 모두 값이 최대)	화면 출력	뱃지 출력하지 않음
5	해당 값 존재하지 않음		화면 출력	뱃지 출력하지 않음

Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 결제 내역 페이지	UI-D-2400	HOME>{GROUP_NAME}>GR OUP_PAYMENT






Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 결제 내역 페이지	UI-D-2400	HOME>{GROUP_NAME}>GR OUP_PAYMENT

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	모임 생성 달 === 선택 달		화면 출력 / 달 선택 변경	이전 달로 이동 버튼 비활성화
2	현재 달 === 선택 달		화면 출력 / 달 선택 변경	다음 달로 이동 버튼 비활성화


Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 요약 페이지	UI-D-2500	HOME>{GROUP_NAME}>GR OUP_HIGHLIGHT



Page Title	Screen ID	Screen Path
모임 요약 페이지	UI-D-2500	HOME>{GROUP_NAME}>GR OUP_HIGHLIGHT

No.	Given#1	Given#2	When	Then
없음				


Page Title	Screen ID	Screen Path
결제 멤버 선택	UI-E-2000	SELECTMEMBER



Page Title	Screen ID	Screen Path
결제 멤버 선택	UI-E-2000	SELECTMEMBER

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	주류포함X	참여x	클릭 시	Uncheck아이콘
2	주류포함X	참여o	클릭 시	Check아이콘
3	주류포함O	참여x	클릭 시	UncheckBeer아이콘
4	주류포함O	참여o	클릭 시	checkBeer아이콘

Page Title	Screen ID	Screen Path
결제 승인	UI-E-2000, UI-E-2100, UI-E-2200	AGREE






Page Title	Screen ID	Screen Path
결제승인	UI-E-2000, UI-E-2100 , UI-E-2200	AGREE

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	초기		초기	준비 중 텍스트
2	승인		대신 버튼 클릭 시	도와줘 텍스트 UI-E-2100이동
3	거부		승인 버튼 클릭 시	승인 텍스트 UI-E-2300이동


Page Title	Screen ID	Screen Path
결제 멤버선택	UI-E-2100	PASSWORDCHECK



Page Title	Screen ID	Screen Path
간편 비밀번호	UI-E-2300	PASSWORDCHECK

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	6자리 입력		숫자 클릭 시	승인 텍스트 UI-E-2200이동


Page Title	Screen ID	Screen Path
결제 완료	UI-E-3000 UI-E-3100	PAYMENTRESULT



Page Title	Screen ID	Screen Path
결제 완료	UI-E-3000, UI-E-3100	PAYMENTRESULT

n#2 When	Then	
영수증 확인	클릭 시 UI-E-3100 이동	
	영수증 확인	영수증 확인 클릭 시 UI-E-3100 이동


Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 메인		



Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 메인		

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	계좌 1개 등록		계좌 추가 버튼	계좌 추가 버튼 표시
2	계좌 2개 등록		계좌 추가 버튼	계좌 추가 버튼 숨기기
3	미정산 내역 존재		미정산 내역 탭	미정산 내역 탭 표시
4	미정산 내역 부재		미정산 내역 탭	미정산 내역 탭 숨기기
5	결제 내역 없음		결제 내역 탭	'아직 결제 내역이 없어요!' 문구


Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 정보수정		



Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 정보수정		

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	사용자: 프로필 수정 내역 X		프로필	카카오톡 프로필
2	사용자: 닉네임 수정 내역 X		닉네임	카카오톡 닉네임


Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 결제내역		



Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 결제내역		

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	모임 년월: 첫 모임 날짜		이전 달 이동 탭	이전 달 이동 탭 비활성화
2	모임 년월: 현재 날짜		다음 달 이동 탭	다음 달 이동 탭 비활성화
3	결제 건수: 없음		결제 내역	'모임을 시작해보세요!' 문구

Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 결제 영수증		



확인

영수증 모달 닫기(버튼)

Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 결제영수증		

No.	Given#1	Given#2	When	Then
없음				

Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 미정산내역		



Page Title	Screen ID	Screen Path
마이페이지 결제내역		

No.	Given#1	Given#2	When	Then
1	모임 년월: 첫 모임 날짜		이전 달 이동 탭	이전 달 이동 탭 비활성화
2	모임 년월: 현재 날짜		다음 달 이동 탭	다음 달 이동 탭 비활성화
3	미정산 건수: 없음		미정산 내역	'모든 정산이 완료되었어요!' 문구