


UI WireFrame

워프레임 MOD 시스템


overview: 워프레임 모드 시스템 — 외부 시스템 관계도




스포크	관계 설명
전투 시스템	모드 효과가 전투 스탯에 적용(↑). 전투 결과(미션 클리어)가 모드 드롭을 생성(↓).
미션 보상	드롭 테이블 기반 모드 공급. 모드 시스템의 주요 입력 경로.
신디케이트	평판 포인트 소비를 통한 확정 모드 구매. 특수 증강 모드의 유일한 공급원.
오비터 UI	무기고가 모드 시스템의 프론트엔드 역할. UI → 모드 데이터 읽기, 유저 입력 → 모드 시스템 쓰기.
플레이어 거래	잉여 모드의 유통 채널. 리벤·프라임드 모드가 거래 경제 핵심 재화.
엔도·크레딧	합성·변환의 비용 재화. 게임 전체 경제 시스템과 연결되며, 모드 시스템이 주요 소비처.
보이드 상인	격주 등장. 프라임드 모드의 한정 공급원. 캣 + 크레딧 소비.

overview: 모드 획득/장착 플로우

모드 획득






모드 장착



영역	설명
1: 모드 획득	미션 드롭 또는 거래를 통해 모드 인벤토리에 추가. 진입점은 두 가지 (미션/거래).
2: 장착	무기고 → 장비 선택 → 모드 장착 화면(Slide 01) → 슬롯 선택·프리뷰·에러 처리(Slide 02-03).

overview: 모드 강화/변환/포르마강화 비교



영역	설명
3. 강화/최적화	세 가지 서브시스템이 병렬로 존재. 합성(랭크↑), 변환(모드 교체), 포르마(극성 변경). 각각 독립적으로 반복 가능.

화면 와이어 프레임

모드 장착 화면 (전체 레이아웃)

← 뒤로

EXCALIBUR

LV.30

수용량 14 / 74

수용량 게이지

사용 중 / 최대 = 14 / 74

오로킨 리액터 적용 시 x2

오라 슬롯 (점선 테두리)

극성 일치 시 소모 x2 수용량 추가

1

V

SERRATION

-14

2

V

SPLIT CHAMBER

-9

3

D

VITAL SENSE

-9

4

—

(빈 슬롯)

5

○

(빈 슬롯)

6

○

(빈 슬롯)

7

○

(빈 슬롯)

8

○

(빈 슬롯)

엑실러스 슬롯 (점선 테두리)

어댑터 사용 전 잠금

1 (잠금)

필터

전체

정렬

소모순

모드 검색...

icon

SPLIT CHAMBER

R:5 소모 9

icon

POINT STRIKE

R:5 소모 9

*

icon

FAST HANDS

R:0 소모 2

icon

PRIMED CRYO ROUNDS

R:10 소모 14

icon

VITAL SENSE

R:5 소모 9

**

icon

STREAMLINE

R:5 소모 5

**

icon

CONTINUITY

R:3 소모 7

*

icon

AMMO DRUM

R:0 소모 2

영역	설명
상단 헤더	장비명, 레벨, 수용량 숫자 + 바. 수용량 = (기본 레벨 × 리액터 보정) + 오라/스탠스 보너스.
슬롯 행 (중앙)	총 10 칸 — 오라 1 + 일반 8 + 엑실러스 1. 각 슬롯에 극성 기호 표시. 빈 슬롯은 '+' 아이콘, 잠긴 슬롯은  .
필터/정렬/검색	장비 유형 필터 · 소모순/이름순/랭크순/희귀도순 정렬 · 텍스트 검색.
모드 그리드	보유 모드 카드 목록. 희귀도 다이아몬드, 아이콘, 이름, 랭크(R), 소모(Drain) 표시.
인터랙션	빈 슬롯 클릭 → 해당 SlotType·EquipType에 호환되는 모드만 필터링하여 그리드 갱신.

모드 장착: 슬롯 선택 프리뷰

← 뒤로

EXCALIBUR LV.30

수용량 프리뷰:
장착 전 14 → 장착 후 17

14 → 17 / 74

AURA
CORROSIVE
PROJECTION
+14

1
V
SERRATION
-14

2
V
SPLIT
CHAMBER
-9

3
D
VITAL
SENSE
-9

4*
—
STREAMLINE
-3

5
○
(빈 슬롯)

6
○
(빈 슬롯)

7
○
(빈 슬롯)

8
○
(빈 슬롯)

EXILUS
[잠금]

필터

전체

정렬

소모순

모드 검색...

극성 일치 시 초록 표시 (와이어프레임에서는
✓)
불일치 시 X + 「Drain×1.25」

장착 프리뷰 — STREAMLINE

슬롯

#4 (극성 — 나라문)

극성 일치

✓ 일치 (소모 50% 감소)

원래 소모

5

실제 소모

3 [5 × 0.5] = 3

능력 효율

+30 %

랭크

5 / 5 (MAX)

수용량 변화

14 → 17 / 74

장착

취소

영역	설명
수용량 프리뷰	헤더 수용량 텍스트가 "14 → 17 / 74"로 변경. 바도 실시간 갱신.
선택된 슬롯	슬롯 #4 강조 (굵은 테두리). 슬롯 내부에 모드명과 실제 소모 표시.
프리뷰 패널	우측 오버레이. 극성 일치 여부, 소모 계산, 효과, 랭크, 수용량 변화 표시.
극성 계산	일치: 「Drain × 0.5」 · 불일치: 「Drain × 1.25」 · 무극성: Drain 그대로.
인터랙션	[장착] → 유효성 검증 6단계 통과 시 슬롯에 모드 배치, 수용량 확정. [취소] → 프리뷰 닫기, 슬롯 원복.

에러 상태: 수용량 초과

← 뒤로

EXCALIBUR LV.30

수용량 72 / 74

△ 수용량이 부족합니다

에러 배너: 검증 실패 시 상단에 경고 표시

현재 사용 수용량

72 / 74

선택 모드 소모

+5

필요 수용량

77 / 74 (3 초과)

장착 (비활성)

취소

유효성 검증 에러 유형 일람

#	검증 항목	조건	에러 메시지
1	EquipType 불일치	모드.EquipType ≠ 장비.EquipType	"이 모드는 해당 장비에 장착할 수 없습니다."
2	SlotType 불일치	모드.SlotType ≠ 슬롯.SlotType	"이 슬롯에 장착할 수 없는 모드입니다."
3	중복 ModID	동일 ModID가 이미 장착됨	"같은 모드를 중복 장착할 수 없습니다."
4	ConflictGroup 충돌	동일 ConflictGroup 모드가 장착됨	"충돌하는 모드가 이미 장착되어 있습니다."
5	수용량 초과	현재 사용 + 모드 소모 > 최대 수용량	"수용량이 부족합니다."
6	엑실리스 미해금	엑실리스 슬롯 잠금 상태에서 장착 시도	"엑실리스 어댑터를 사용하여 슬롯을 해금하세요."

에러 유형별 메시지만 교체
UI 패턴은 동일하게 재사용

영역	설명
에러 배너	슬라이드 상단에 경고 아이콘(⚠️) + 에러 메시지. 검증 항목 #1~#6 중 해당 메시지 표시.
수치 표시	현재 수용량, 선택 모드 소모, 필요 수용량, 초과량을 명시적으로 보여줌.
장착 버튼 비활성	유효성 검증 실패 시 [장착] 버튼 회색 처리 + cursor: not-allowed. 클릭 불가.
에러 유형 테이블	6가지 유효성 검증 항목. 모든 에러가 동일한 배너+상세 패널 UI를 공유하며, 메시지 텍스트만 교체.
공통 패턴	에러 종류에 관계없이 UI 레이아웃 동일 → 개발 시 에러 컴포넌트 1개로 재사용 가능.

합성(Fusion) 화면: 전체 레이아웃

← 뒤로

모드 합성

보유 자원 표시
엔도 / 크레딧

엔도 45,000

크레딧 2,500,000

♦ ♦ ♦

icon

SERRATION

기본 피해 증가

+90 %

소모: 9 극성: V

●●●●●○○○○○

Rank 5 / 10

합성 설정

현재 랭크5

현재 효과+90 %

현재 소모9

목표 랭크 선택

5678910

8

목표 랭크8

예상 효과+90 % → +135 %

예상 소모9 → 12

랭크	5→6	6→7	7→8	8→9	9→10
엔도	960	1,920	3,840	7,680	15,360
크레딧	46,368	92,736	185,472	370,944	741,888

누적 엔도 (5→8)6,720

누적 크레딧 (5→8)324,576

엔도 잔여45,000 - 6,720 = 38,280 ✓

크레딧 잔여2,500,000 - 324,576 = 2,175,424 ✓

합성 실행

취소

모드 카드:
현재 랭크 점(●) 표시
빈 점(○) = 남은 랭크

슬라이더 조작 시
비용 테이블·효과 실시간 갱신

영역	설명
헤더 자원	우측에 보유 엔도·크레딧 표시. 합성 비용이 보유량 초과 시 숫자 옆에 ✕ 표시, [합성 실행] 비활성.
모드 카드 (좌측)	현재 선택된 모드의 상세 정보. 희귀도 다이아몬드, 아이콘, 이름, 효과, 소모, 극성, 랭크 점.
슬라이 더	현재 랭크+1 ~ MaxRank 범위. 드래그 시 목표 랭크 변경 → 비용·효과 실시간 갱신.
비용 테이블	랭크별 개별 비용 표시. 목표까지 포함 열은 강조(굵은 테두리), 이후 열은 흐리게.
누적 비용	테이블 하단에 현재→목표 구간 누적 엔도·크레딧 합산. 공식: Σ $Base \times 2^N$.
자원 잔여 확인	보유량 - 누적 비용 = 잔여량. 양수이면 ✓, 음수이면 ✕ + 버튼 비활성.
인터랙 션	[합성 실행] → 확인 팝업(Slide 05). [취소] → 이전 화면 복귀.

합성: 확인 팝업 & 결과

배경 전체 반투명 오버레이
팝업에 포커스 집중

합성

엔도 45,000

크레딧 2,500,000

합성 확인

대상 모드	SERRATION
랭크 변화	5 → 8
효과 변화	+90 % → +135 %
소모 변화	9 → 12

소비 엔도6,720

소비 크레딧324,576

※ 합성은 되돌릴 수 없습니다.

확인

취소

[합성 애니메이션 영역]

카드가 빛나며 랭크 점이
순차적으로 채워지는 연출

[확인] 클릭 →
합성 실행 → 결과 화면

영역	설명
확인 팝업	모드명, 랭크·효과·소모 변화, 소비 자원 총액 요약. "되돌릴 수 없음" 경고 포함.
오버레이	배경을 반투명으로 덮어 팝업에 시선 집중. [취소] 클릭 시 팝업만 닫힘.
결과 화면 (05-B)	애니메이션 영역 → "합성 완료!" 텍스트 → BEFORE/AFTER 비교 → [확인] 버튼.
애니메 이션	카드 글로우 + 랭크 점 순차 채움 연출. 기획서에서는 영역만 표시, 상세 모션은 아트팀 협의.
인터랙 션	[확인] → 합성 화면으로 복귀. 모드 카드에 갱신된 랭크·효과·소모 반영.

변환(Transmutation) 화면: 전체 레이아웃

← 뒤로

모드 변환

☰

보유 크레딧 표시
변환은 크레딧만 소비

#1

+

(모드 선택)

#2

↑

icon

MOD B

커먼 · R0

3,000 Cr

#3

↑↑

icon

MOD C

언커먼 · R0

6,000 Cr

#4 (코어)

↑

CORE

변환 코어

극성 고정: V

면제

변환 코어(점선 테두리):
· 비용 면제
· 결과 극성 고정

입력: 3 / 4 (1 슬롯 비어 있음)

총 비용: 9,000 Cr (3,000 + 6,000 + 면제)

결과 극성: V (코어 고정)

변환 실행 (비활성 — 4슬롯 필요)

취소

변환 가능 모드 목록 (Rank 0만 표시)

♦ AMMO DRUM · R0 · 3k Cr

♦ FAST HANDS · R0 · 3k Cr

♦♦ REACH · R0 · 6k Cr

♦♦♦ STRETCH · R0 · 9k Cr

♦♦ STREAMLINE · R5 (사용 불가)

Rank 0이 아닌 모드는
흐리게 표시 + 선택 불가

영역	설명
입력 슬롯 (4칸)	모드 4개 투입. 모두 Rank 0이어야 함. 비어 있으면 '+' 아이콘. 코어 슬롯은 점선 테두리로 구분.
변환 코어	선택 사항. 슬롯 하나를 대체하며, 해당 슬롯 비용 면제 + 결과 극성 고정. 최대 1개만 사용 가능.
비용 계산	각 모드 희귀도에 따른 크레딧 비용 합산. 코어 슬롯은 0원. 커먼 3k, 언커먼 6k, 레어 9k, 레전더리 12k.
변환 실행 조건	4슬롯 모두 채워져야 활성화. 보유 크레딧 ≥ 총 비용. 조건 미충족 시 버튼 비활성.
모드 목록	하단에 변환 가능(Rank 0) 모드만 활성화 표시. 변환 불가 유형(오라, 스탠스, 리벤 등) 제외.
인터랙션	모드 클릭 → 빈 슬롯에 배치. 슬롯 클릭 → 모드 제거. [변환 실행] → 결과 화면(Slide 07).

변환 결과: 애니메이션 & 획득

← 뒤로

모드 변환

크레딧 1,191,000

배경 흐리게 처리
결과 카드에 포커스

[변환 애니메이션]

4장의 카드가 중앙으로 수렴 →
카드들이 사라지며 빛 이펙트 →
새 카드가 뒤집히며 등장

▲ 애니메이션 스토리보드 — 상세 모션은 아트팀 협의

결과:

◆ ◆ ◆

icon

CONTINUITY

어빌리티 지속 시간 ↑

레이 · 극성 V

Rank 0

획득 확인

결과 모드는 항상 Rank 0
극성 = 코어 지정 or 랜덤

영역	설명
애니메이션	4장 수렴 → 소멸 이펙트 → 새 카드 등장(뒤집기). 총 2~3초. 기획서에는 영역+설명만 표기.
결과 카드	새로 생성된 모드. 희귀도·극성·이름·효과 표시. Rank는 항상 0.
극성 결정	변환 코어 사용 시 → 코어 극성으로 고정. 미사용 시 → 서버 측 랜덤 결정.
크레딧 차감	헤더 크레딧이 차감된 상태로 표시 (1,200,000 - 9,000 = 1,191,000).
인터랙션	[획득 확인] → 모드가 인벤토리에 추가, 변환 화면 초기 상태로 복귀.

포르마 극성 부여: 슬롯 선택

← 뒤로

포르마 극성 부여

보유 포르마 수량 표시

EXCALIBUR

LV.30 | 오로킨 리액터 적용 | 포르마 적용 횟수: 2회

극성을 변경할 슬롯을 선택하세요

AURA

V

마두라이

1

V

마두라이

2

V

마두라이

3

D

바자린

4*

—

나라온

5

○

없음

6

○

없음

7

○

없음

8

○

없음

EXILUS

○

없음

※ 오라 슬롯 변경 시 오라 포르마 필요 | 엑실러스 슬롯은 해금 후 변경 가능

선택된 슬롯(#4):
굵은 테두리 + 배경 강조

극성 없음 슬롯 = ○
기존 극성 있는 슬롯 = 기호 표시

영역	설명
헤더	"포르마 극성 부여" 타이틀 + 보유 포르마 수량. 포르마 0개 시 전체 UI 비활성 + 안내 메시지.
장비 정보	장비명, 레벨(LV.30 필수), 리액터/카탈리스트 적용 여부, 누적 포르마 횟수.
슬롯 행	오라 1 + 일반 8 + 엑실러스 1 = 총 10칸. 각 칸에 현재 극성 표시. 클릭 시 선택.
선택 제한	장비 LV.30이 아니면 슬롯 선택 불가 (전체 비활성 + "레벨 30 필요" 메시지).
특수 포르마	오라 슬롯 → 오라 포르마, 엑실러스 슬롯 → 일반 포르마(해금 후), 움브라 극성 → 움브라 포르마 필요.
인터랙션	슬롯 클릭 → 극성 선택 팝업(Slide 09).

포르마: 극성 선택 & 적용 경고

현재 극성과 동일한 옵션은
"(현재)" 표기

움브라 극성: 움브라 포르마
미보유 시 흐리게 처리 + 선택 불가

슬롯 #4 — 극성 선택

현재 극성: — (나라론) → 변경할 극성을 선택하세요

V
마두라이

D
바자린
— 선택됨

—
나라론
(현재)

=
제누릭

R
우나이루

Y
펜자가

U
움브라
움브라 포르마 필요

○
극성 제거

적용

취소

⚠

포르마 적용 경고

EXCALIBUR 슬롯 #4 | — 나라론 → D 바자린

• 포르마 1개가 소비됩니다. (잔여: 12 → 11)

• 장비 레벨이 30 → 0으로 초기화됩니다.

• 장착된 모든 모드가 해제됩니다.

• 오로킨 리액터/카탈리스트는 유지됩니다.

• 이 작업은 되돌릴 수 없습니다.

확인 — 포르마 적용

취소

영역	설명
극성 선택 팝업	7종 극성 + 극성 제거(○) = 8개 옵션 그리드. 선택된 항목 강조 (굵은 테두리 + 배경). 현재 극성과 동일한 항목은 "(현재)" 표기.
움브라 극성	움브라 포르마 미보유 시 흐리게 처리 + 클릭 불가. 보유 시에만 선택 가능.
극성 제거	○ 선택 시 해당 슬롯 극성을 "없음"으로 변경. 포르마 1개 소비는 동일.
최종 경고 (09-B)	[적용] 클릭 시 경고 팝업 표시. 레벨 초기화, 모드 해제, 포르마 소비, 되돌릴 수 없음을 명시.
리액터/카탈리스트 유지	유저가 가장 우려하는 항목이므로 "유지됨"을 경고 내 명시적으로 안내.
인터랙션	[확인 — 포르마 적용] → 극성 변경 실행, 레벨 0 초기화, 모드 전체 해제. 무기화 화면으로 복귀. [취소] → 극성 선택 팝업으로 복귀.