FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Tagliandi e registri di manutenzione

Blocco S03 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-11.01	Tagliandi e periodicità / r4.4
INF-11.02	Apertura del tagliando / r4.4
INF-11.03	MOP · scheda di intervento / r4.4
INF-11.04	Tagliando rete, nodi autonomi e accessi / r4.4
INF-11.05	Tagliando dati, copie e applicazioni / r4.4
INF-11.06	Client, periferiche e flussi multimediali / r4.4
INF-11.07	Energia, casa e sicurezza / r4.4
INF-11.08	Anomalia e azione correttiva / r4.4
INF-11.09	Tagliando annuale e pubblicazione dell’atlante / r4.4
INF-11.10	Verbale di chiusura del tagliando / r4.4
INF-11.11	Registro storico dei tagliandi / r4.4
INF-11.12	Registro visione: versioni, qualità e prestazioni / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-11.01 / scheda sostituibile

Tagliandi e periodicità

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il ciclo manutenzione collega apertura, controlli, interventi, anomalie, verbale e aggiornamento delle schede. Ogni riga conserva data, apparato, unità di misura, risultato e riferimento all’evidenza; gli esiti ammessi sono OK, ANOMALIA, NON ESEGUITO e NON APPLICABILE.

Frequenza	Contenuto
Ordinaria	Avvisi, esiti backup, spazio libero e indicatori di salute
Finestra periodica	Aggiornamenti e manutenzione selezionata, con copia e ritorno disponibili
Annuale	Revisione di inventario, accessi, recupero e pubblicazione dell’atlante
Straordinaria	Incidente, contenimento e aggiornamento delle sole schede coinvolte

Le finestre sono registrate nel calendario di manutenzione, con durata, impatto e responsabile. Le indicazioni dei costruttori e le condizioni degli apparati determinano gli intervalli di ispezione. SOP identifica l’attività ricorrente; MOP l’intervento che modifica lo stato; EOP il recupero da incidente. Le credenziali sono riferimenti protetti, non valori scritti nei moduli.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-11.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-11.02 / scheda sostituibile

Apertura del tagliando

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Modulo riutilizzabile per apertura e prerequisiti.

Compilare prima della finestra. Un tagliando può contenere soli controlli; ogni modifica di stato significativa ha una scheda MOP INF-11.03.

Modulo: Identificazione

Identificativo tagliando:

Tipo: periodico / annuale / straordinario:

Data e finestra assegnata:

Responsabile e collaboratori:

Nodi e servizi coinvolti:

Indisponibilità assegnata e persone interessate:

Riferimenti delle copie e dell’ultimo recupero verificato:

Prerequisiti, accesso locale e condizioni per procedere:

Configurazione precedente e riferimento della procedura di ritorno:

Prima di iniziare	Criterio
Stato iniziale	Anomalie aperte e disponibilità dei servizi registrate.
Copie	Perimetro e coerenza delle copie confrontati con l’intervento.
Accesso	Console locale e percorso indipendente dal servizio modificato disponibili.
Impatto	Interruzioni assegnate e sequenza annotate.
Arresto	Condizioni che impediscono di iniziare o richiedono di fermarsi definite.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.03 / scheda sostituibile

MOP · scheda di intervento

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Modulo adattato alle procedure di intervento dei datacenter.

Una scheda per intervento circoscritto. Compilare l'identità esatta degli apparati senza inserire segreti. Le istruzioni esecutive devono corrispondere alle versioni e ai collegamenti reali.

Modulo: Preparazione

Tagliando / intervento / riferimento scheda:

Funzione e stato finale atteso:

Stato iniziale, versione e copia di riferimento:

Condizioni di arresto e ultimo punto reversibile:

Passo	Azione e atteso	Evidenza / esito
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____

Modulo: Ritorno e risultato

Passi per tornare allo stato precedente e relativa verifica:

Stato finale, tempi e servizi controllati:

Esito / esecutore / revisore se presente:

Con un solo operatore usare una pausa di nei punti decisivi e annotare l’evidenza. Un secondo controllo indipendente si registra quando disponibile; non è simulato dal modulo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.04 / scheda sostituibile

Tagliando rete, nodi autonomi e accessi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

S1-S4. Q1900S1utilita; Oracle S2 osservazione esterna; Wyse S3 radio/Z2M; Wyse S4 sentinella indipendente (senza voto) e primo WoL. C4 secondo WoL. HP destinati ai due amici esterni. Vaultwarden escluso da S2.

S1 fornisce accesso e utilita senza dipendere da quorum o QDevice; S2 osserva dall'esterno. Accesso diretto a router, hypervisor, NAS e HA documentato fuori dal reverse proxy, con credenziali recuperabili anche a S1 spento. NUT richiede UPS e collegamento supportati effettivamente disponibili, non solo il software.

Esiti da compilare

Data: _____ Responsabile: _____ Evidenza/log: _____ Esito: _____ Residui: _____

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-11.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-11.05 / scheda sostituibile

Tagliando dati, copie e applicazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il tagliando dati collega supporti fisici, pool, applicazioni e copie. Il controllo ordinario riguarda spazio libero, stato ZFS, errori HBA/PCIe, usura SSD, SMART e identità dei membri dei mirror.

Area	Riscontro periodico
M2 SSD	Quattro mirror, membri identificati, errori e spazio libero
M4 WD	Repository isolato, versioni, ultimo backup e ritardo
M4 Seagate	Stato media e carichi di scrittura sui dischi SMR
M6	Spazio INV-008 (Samsung 850 EVO 500 GB), coda e import senza scritture nel mountpoint vuoto
Applicazioni	Versione, DB, allegati, mount esterni e account
SH1/Workspace	Integrità repository, quote, chiavi e campioni recuperati

Controllo strutturale e lettura dei dati sono attività distinte. La rotazione dei campioni recuperati e il recupero periodico di un’applicazione affiancano il controllo completo del repository. Le chiavi e gli strumenti restano disponibili su un client indipendente.

Data e nodi:

Pool, seriali ed errori:

Copie e ultimo recupero:

Applicazioni, esito e anomalie:

Collegamenti

START · REV3-STO · REV3-BCK · INF-04.10 · INF-04.11

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.06 / scheda sostituibile

Client, periferiche e flussi multimediali

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Checklist e registro compilabile; misure da effettuare nella finestra.

Compilare una scheda per il perimetro indicato. Per ogni voce registrare misura o evidenza ed esito; il criterio è quello dell'apparato o del servizio reale.

Modulo: Riferimenti

Identificativo tagliando / data / operatore:

Apparati o servizi esaminati:

Controllo	Criterio / evidenza	Esito
Inventario locale	Identificativo Dell, OS e versioni di Moonlight, player, browser e agente.	_____
Schermi e touch	Risoluzione, frequenza, adattatore, mappatura touch, doppio schermo dove presente.	_____
Moonlight	Codec, decoder hardware, tempi di decodifica e rete osservati; audio e comandi.	_____
Contenuti diretti	Jellyfin / Navidrome: ricerca, ripresa, sottotitoli e percorso diretto o transcodifica.	_____
USB e controller	Periferica locale o esportata; presa in carico e rilascio al cambio stanza.	_____
Salone	DAC, volume, pannello musicale, ascolto a TV e M3 spenti; ingressi analogici indipendenti.	_____
Cucina	Pannello Home Assistant, passaggio Casa / TV, ritorno e comando da telecomando.	_____

Modulo: Rilievi ed esiti

Stanza / client / versioni:

Collegamenti e misure osservate con unità:

Esiti, periferiche e anomalie:

Codici esito: OK / ANOMALIA / NON ESEGUITO / NON APPLICABILE. Per anomalie usare INF-11.08. Copiare il modulo quando gli apparati o i servizi non stanno in una sola scheda.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.07 / scheda sostituibile

Energia, casa e sicurezza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Checklist e registro compilabile; misure da effettuare nella finestra.

Compilare una scheda per il perimetro indicato. Per ogni voce registrare misura o evidenza ed esito; il criterio è quello dell'apparato o del servizio reale.

Modulo: Riferimenti

Identificativo tagliando / data / operatore:

Apparati o servizi esaminati:

Controllo	Criterio / evidenza	Esito
Alimentazione	UPS / accumulo / distribuzione: carico, batteria, allarmi e apparati realmente sostenuti.	_____
Autonomia	Valore misurato o dal costruttore, condizioni e procedura; non confondere stima e prova.	_____
Ambiente	Temperature, ventole, polvere e ventilazione; soglie relative ai componenti presenti.	_____
M5 e radio	Backup HA, broker, coordinatore, dispositivi non disponibili e controllo locale.	_____
Centrale autonoma	Stato, alimentazione, comunicazione, zone, tastiere e sirena secondo procedura specifica.	_____
Rilevatori	Scadenza, batterie e procedura del costruttore per fumo, gas e acqua; inventario e anomalie.	_____
Citofono e accessi	Stato del percorso locale e remoto; autorizzazione ad apertura esterna solo Alessandro.	_____
PoE e telecamere	Alimentazione e link delle sei telecamere, continuità della catena quando manca rete elettrica.	_____

Modulo: Rilievi ed esiti

Misure elettriche / ambientali e riferimenti delle procedure:

Esiti per apparati e dispositivi:

Scadenze, componenti da sostituire e anomalie:

Codici esito: OK / ANOMALIA / NON ESEGUITO / NON APPLICABILE. Per anomalie usare INF-11.08. Copiare il modulo quando gli apparati o i servizi non stanno in una sola scheda.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.08 / scheda sostituibile

Anomalia e azione correttiva

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Registro di un rilievo e della sua risoluzione.

Una scheda per anomalia. Il controllo che la rileva rimane collegato al tagliando; una situazione urgente segue anche la procedura di incidente nel blocco 08.

Modulo: Apertura

ID anomalia / tagliando / data rilevazione:

Componente, servizio e scheda associata:

Fatto osservato, misura e riferimento dell’evidenza:

Impatto e priorità motivata:

Azione immediata e stato dei servizi:

Responsabile / scadenza / stato:

Intervento di riferimento e riferimento MOP:

Verifica di efficacia, data e risultato:

Stati: APERTA, IN CORSO, IN ATTESA, CHIUSA. Una scadenza non è un esito. La chiusura richiede il risultato della verifica, compresi eventuali lavori residui.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.09 / scheda sostituibile

Tagliando annuale e pubblicazione dell’atlante

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Regola di aggiornamento annuale di S01 e modulo per l’emissione.

Il ciclo annuale riconcilia inventario, software, servizi e collegamenti. Il nuovo atlante rimane una pubblicazione descrittiva al presente, priva di cronologia, dettagli riservati e parti introduttive. Mantiene i grafici tecnici del faldone.

Fase	Evidenza
Censimento	Componenti effettivi, versioni software, servizi ospitati e connessioni confrontati con le schede.
Riconciliazione	Scelte provvisorie chiuse solo con decisione o evidenza; conflitti espliciti nelle fonti.
Schede operative	Aggiornate soltanto quelle coinvolte; mappe e indici ricalcolati.
Recupero	Copertura immagini / dati e del recupero rappresentativo.
S01	Nuova pubblicazione completa, coerente con l’assetto di riferimento adottato; modelli sconosciuti descritti per funzione.
Controllo editoriale	Pagine, grafici, leggibilità, assenza di segreti, metadati e collegamenti.
Archiviazione	Pubblicazione precedente conservata; identificativo e impronta nel registro interno.

Modulo: Registro della pubblicazione

Tagliando annuale / data / responsabile:

Riferimento del censimento e schede coinvolte:

Scostamenti fra assetto descritto e stato reale; decisione editoriale:

Identificativo interno S01 / file / impronta:

Controllo editoriale, esito e collegamento allo storico:

Il modello descrittivo richiesto da Alessandro rappresenta l’assetto finale. Un PDF al presente non costituisce un verbale di installazione: il registro annuale dichiara internamente il rapporto fra stato osservato e assetto rappresentato.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.10 / scheda sostituibile

Verbale di chiusura del tagliando

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Modulo riutilizzabile di chiusura e stato finale.

Chiudere la finestra con uno stato esplicito. Non spuntare come completata una voce rimandata. Le schede sostituite e i lavori residui appartengono allo stesso verbale.

Modulo: Esito della finestra

Tagliando / apertura e chiusura effettive:

Controlli svolti e interventi MOP collegati:

Servizi ripristinati e verifiche finali:

Esito: concluso / con riserve / interrotto e ritorno:

Anomalie residue, responsabile e termine:

Schede, mappe, inventario e registri aggiornati:

Solo annuale: pubblicazione S01 e registro INF-11.09:

Prossima finestra o criterio per determinarla:

Responsabile / revisore se presente / data:

La chiusura rende consultabile ciò che è cambiato. I moduli compilati sono documenti di esercizio; le schede descrittive correnti restano sostituibili per codice. Le registrazioni precedenti si conservano nello storico.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.11 / scheda sostituibile

Registro storico dei tagliandi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Registro cumulativo degli interventi effettivamente chiusi.

Registro progressivo. Ogni riga rimanda al verbale completo; i campi restano vuoti finché non viene svolto un tagliando. Il registro è cumulativo e non si sostituisce per cancellare gli esiti precedenti.

ID / data	Tipo / perimetro	Esito / verbale
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Modulo: Riferimenti del fascicolo

Registro / periodo / responsabile:

Riferimento dei verbali e dello storico protetto:

Pubblicazioni annuali S01: ID e verbale associato:

Conservare lo storico fuori dalla raccolta dei moduli vuoti. Il faldone cartaceo può ospitare le copie compilate dietro il separatore 11; il pacchetto digitale contiene i modelli riutilizzabili.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-11.12 / scheda sostituibile

Registro visione: versioni, qualità e prestazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Questo registro separa specifiche della configurazione, casi di riferimento e risultati osservati. I campi vuoti non attestano prestazioni o integrazioni funzionanti. Le misure appartengono alla macchina e alla combinazione di versioni rilevata.

Identità e software

Il registro tecnico associa INV-097/098 a SKU, collegamento e slot, link negoziato, BIOS, kernel, driver, firmware, HailoRT, runtime modelli, immagini container e configurazioni. Per ciascun modello conserva architettura, formato/HEF, versione, hash, classi, pre/post-processing e limiti. Endpoint, autenticazione per servizio, permessi, dataset e retention rimandano alla configurazione protetta; nessun segreto compare nei log o nelle copie condivisibili.

Campione di riferimento

Gruppo	Campione	Osservazioni
Materiali	20 foto	Marche, codici, quantità, unità e anomalie
Documenti fotografati	10	Italiano, prospettiva, illuminazione, numeri/date
PDF	10	Testo nativo e scansioni; tabelle e codici
Foto personali	10	Tag/album , originali conservati
Persone/veicoli/animali	10 immagini	Classi, falsi positivi/negativi e zone
Frigate	Avvio graduale, fino a sei camere previste	Detection e registrazione distinte
Home Assistant	Almeno 3 automazioni	Eventi visivi disabilitabili, regole essenziali autonome
OpenClaw/WhatsApp	Almeno 5 messaggi con allegati	Proposta e conferma collegate al job
Errori e recupero	Conferma, annullamento, errore, retry, rollback	Nessuna scrittura definitiva senza consenso

Tempi e risorse

Per le pipeline si registrano upload, OCR, attesa coda, pre-analisi Hailo/CPU, inferenza VLM, risposta finale e token/s con contesto e concorrenza. Qualità comprende accuratezza per campo, campi incerti, correzioni manuali, italiano, tabelle, codici prodotto, quantità e date. Stesso campione e preprocessing rendono confrontabili i backend.

Frigate registra latenza detector, frame persi, fps utili e carico CPU sui flussi effettivamente configurati, con temperature e consumo. Il confronto include contemporaneità dei job gateway e riporta la priorità realmente applicata. Jellyfin registra codec/profilo, risoluzione, bit depth, preset, sottotitoli, tone mapping, Direct Play/remux/transcodifica e numero di flussi, con consumo/temperatura M6.

Il consumo è misurato sul nodo completo e distingue idle e carico; TOPS, TDP e watt nominali non lo sostituiscono. Hailo non è accreditato di un miglioramento finché tempi e qualità non lo mostrano.

Integrazioni e recupero

Il registro distingue backend ufficiali Frigate/Jellyfin, ML/OCR nativi Immich/Paperless e funzioni custom vision-gateway. Per ogni integrazione conserva limiti, dati archiviati, schema API e percorso di disattivazione. Il recupero conserva configurazioni e versioni note, interrompe i job differibili, ripristina le funzioni di base e mantiene gli originali. Il ritorno al percorso nativo non cancella l’archivio e non modifica automaticamente file o servizi.

Collegamenti

START · REV3-VIS · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN