REV4-VSYNC / scheda sostituibile

Dati mobili: preparazione, sincronizzazione e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Un archivio autorevole e una copia di viaggio

Il Vito porta con sé i dati necessari alla prossima attività, non una copia indiscriminata dell'intera infrastruttura. I registri di lavoro rimangono quelli condivisi con la segretaria; i documenti personali e operativi mantengono la loro collocazione autorevole. La copia a bordo è selezionata, datata e verificata. Lo spazio viene definito dopo il censimento dello storage di C1.

Il piano distingue tre insiemi: **documenti da consultare**, **nuovi dati raccolti** e **copie tecniche di configurazione**. Manuali, elaborati e procedure devono aprirsi realmente senza rete. Foto, note e rapportini nuovi rimangono protetti sul dispositivo fino alla consegna verificata. Configurazioni e istruzioni di recupero permettono di ricostruire la postazione senza dipendere dal computer guasto.

Preparazione della partenza

Prima dell'uscita si selezionano cantieri e documenti, si aggiorna la copia locale e si registra quando è stata preparata. La verifica include apertura di alcuni file, disponibilità degli allegati e accesso alla procedura di emergenza. Le applicazioni cloud possono avere funzioni offline diverse: il faldone non presume che un collegamento visibile equivalga a contenuto scaricato.

Le credenziali non vengono inserite nei documenti di consultazione. La cifratura del dispositivo e la custodia della chiave di recupero vanno scelte e provate con il sistema operativo effettivo. I dati di clienti e lavoro ricevono una conservazione proporzionata all'uso: una trasferta conclusa non giustifica lasciare indefinitamente ogni documento sul mezzo.

Raccolta e riallineamento

Ogni bozza riceve un identificativo stabile, cantiere, data e stato. Gli stati di progetto sono "locale", "da inviare", "registrata" e "". Una modifica della segretaria intervenuta durante l'assenza non viene sostituita senza confronto. Una consegna ripetuta deve riconoscere il record già presente, evitando rapportini doppi.

Al rientro si verifica prima la disponibilità della destinazione, poi si trasferiscono i nuovi contenuti e si controlla l'esito. Soltanto dopo la conferma si aggiorna lo stato locale. Le copie volumetriche attendono una connessione adatta; i documenti urgenti possono essere consegnati via LTE secondo il piano dati. Il metodo tecnico concreto di sincronizzazione resta da implementare e collaudare: questa scheda ne definisce i requisiti.

Backup e recupero

Il nuovo piano domestico comprende copie locali sui WD, destinazione remota Drive e selezioni offline RDX. I documenti e i lavori provenienti dal Vito entrano in questi percorsi dopo la consegna; la sola sincronizzazione non sostituisce un backup versionato. Le cartucce tematiche sono , e la scelta di cifratura del caricamento di transizione Drive resta aperta.

Il criterio conclusivo è pratico: recuperare un documento e una configurazione di bordo su un dispositivo diverso da C1. Se il Dell viene perso o si guasta, i dati già consegnati devono essere ritrovabili e le bozze non ancora salvate altrove devono risultare esplicitamente a rischio. Collegamenti: REV4-VLAV, REV4-VTEST.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VSYNC

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.