客户端:

1.注册:

用户输入:

- a) 用户名, 密码, 手机验证码
- b) 个人信息

系统返回:

- a) 用户名是否存在
- b) 密码强度是否够
- c) 手机是否已绑定账号(若已绑定账号,弹出是否登陆,若选登陆,直接免验证码登陆)
- d) 验证码是否正确
- e) 个人信息页面 (弹出: 请完善个人信息)
- f) 检测个人信息是否完善(*部分必填)

个人信息页面: 姓名*, 性别*, 证件类型*, 证件号码* (检测证件号码格式), 手机号*, 家庭电话, 办公电话, 邮箱, 所在地区, 婚姻状况, 所在行业, 收入状况

用户输入:

- a) 用户名,密码
- b) 验证码

系统返回:

- a) 用户名是否存在
- b) 密码是否正确
- c) 验证码是否正确

微信登陆, QQ 登陆, 手机验证码登陆 (需要绑定账号) 如未绑定账号, 弹出 账号密码输入框进行绑定

3.投保: 投保单, 分为公路随车行李险和航空行李险(填写信息)

随车行李险

用户输入: 选择随车行李险

- a) 地区
- b) 车牌号
- c) 车辆识别码, 车架号 (提示: '见行驶证')
- d) 选择方案报价

点击 (下一步 1) / (上一步 1)

- a) 投保人信息(从个人信息页面获得数据自动填写: 姓名, 性别, 证件类型, 证件号, 手机号)
- b) 被保人信息
 - i. 与投保人关系(选择)
 - ii. 姓名
 - iii. 性别
 - iv. 证件类型
 - v. 证件号码
 - vi. 保险受益人

点击 (下一步 2) / (上一步 2)

确认保单信息,确认免责声明,

点击 (下一步 3) / (上一步 3)

支付

系统返回: 随车行李险信息填写页

- a) (下一步 1) 投保人被保人受益人信息填写页面
- b) (上一步 1) 随车行李险基本信息页
- c) (下一步 2) 保单信息确认页面 (从上一步页面获得数据自动填写)
- d) (上一步 2) 投保人被保人受益人信息填写页面
- e) (下一步 3) 支付页面
- f) (上一步 3) 保单信息确认页面
- g) 支付成功页面 (链接'保单列表')

航空行李险

输入常驻地区, 航班号, 目的地, 日期, 是否转机 不需输入车牌车辆识别码 其余同随车行李险

- 4.个人中心: 完善信息链接, 保单列表 (添加索赔链接)
 - 用户输入
 - a) (点击) 完善个人信息
 - b) (点击) 保单列表
 - c) (点击) 索赔
 - 系统返回
 - a) 个人信息页面
 - b) 保单列表 (时间检索, 搜索栏)
 - c) 索赔页面
- 5.索赔: 提供索赔信息 (发票)
 - 用户输入
 - a) 保单号
 - b) 多图片 (事故证明等)

员工端: 员工账号可以用注册的方式添加,或所有员工共用一个账号 用户输入: 选择员工登陆

- a) 输入用户名,密码
- b) (点击) 客户列表
- c) (点击) 客户名称

系统返回:

- a) 用户名是否存在,密码是否正确
- b) 客户列表
- c) 客户信息,保单列表