

## メール環境設定

## → 4.1. メールの環境設定（基本環境設定）

環境設定

マイポータル設定

個人情報管理

メールの環境設定

日程管理の環境設定

決裁の環境設定

掲示板の環境設定

お知らせ環境設定

言語と標準時間の設定

E-mail 設定

基本環境設定

アドレス帳

外部メール設定

自動転送

自動分類

自動削除

署名管理

留守設定

メール用量確認

※ 総2G中208MB(10%)適用中です。

0%

10%

100%

基本環境設定

＊メールリストの数、リフレッシュ間隔、自動下書き保存の間隔、プレビューを設定できます。

＊外部に発送するメールに対して差出人名を設定および保存できます。

|            |       |   |
|------------|-------|---|
| リストの数      | 30    | 個 |
| プレビュー      | 表示しない |   |
| 更新間隔       | 300   | 秒 |
| 自動下書き保存の設定 | 適用不可  | 秒 |
| 差出人名       | gisal |   |

下書き保存

キャンセル

ユーザに当てられたメール容量のうち使用量が表示され、メールリストの数、リフレッシュの間隔、自動下書き保存の間隔設定が可能です。

## ● 基本環境設定

- ① 左側のメール環境設定メニュー ＞ 基本環境設定タブをクリックします。
- ② メールの使用量が表示されます。
  - ・ 当てられた容量を全部使うとメール受信ができないため、不要なメールは削除して管理します。
- ③ リストの数、リフレッシュの間隔、自動下書き保存項目を設定して「保存」ボタンをクリックします。
  - ・ リストの数: 画面に表示されるメールリストの数を10～50まで、10単位で設定できます。この設定は全てのメール箱に適用されます。
  - ・ プレビュー：プレビューする位置を指定します。
  - ・ 更新間隔：メールリストのリフレッシュ間隔を 300秒～50000秒まで指定できます。
  - ・ 自動下書き保存の設定：設定したタームごとに作成中のメールが下書きに保存されます。60秒～120秒まで、または「設定しない」に設定します。
  - ・ 差出人名：外部にメールを発送する際、送信する人の名前を追加できます。

## メール環境設定

### → 4.2. メールの環境設定（アドレス帳）


**環境設定**

- マイポータル設定
- 個人情報管理
- メールの環境設定
- 日程管理の環境設定
- 決裁の環境設定
- 掲示板の環境設定
- お知らせ環境設定
- 言語と標準時間の設定

**E-mail 設定**

- 基本環境設定
- アドレス帳**
- 外部メール設定
- 自動転送
- 自動分類
- 自動削除
- 署名管理
- 留守設定

\*アドレス帳画面に表示されるリストの数を設定できます。

|       |       |
|-------|-------|
| リスト設定 | 名刺を見る |
| リストの数 | 10 個  |

保存 キャンセル

アドレス帳の環境を設定します。

#### ●アドレス帳

- ① 左側のメールの環境設定メニュー > アドレス帳タブをクリックします。
- ② アドレス帳ウィンドウに表示するリストのスタイルとリストの数を選択して「保存」ボタンをクリックします。

## メール環境設定

### → 4.3. メールの環境設定（外部メール設定）

環境設定

E-mail 設定

基本環境設定
アドレス帳
外部メール設定
自動転送
自動分類
自動削除
署名管理
留守設定

POP3を支援する外部メールサーバーを登録してメールをインポートすることができます。  
 但し、設定した外部メールサーバーが正常に作動しないか、IDまたはパスワードが正しくない場合はインポートできません。  
 外部メールは3つまで設定できます。

\*1番目のPOP3 設定

|             |                                                                                          |       |                               |                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| POP3サーバー名   | pop.naver.com                                                                            | Naver | Port : 995                    | SSL : <input checked="" type="checkbox"/> |
| ユーザーID      | baeks190                                                                                 | パスワード | <input type="password"/> 接続確認 |                                           |
| 保存するメールフォルダ | <input type="button" value="検索"/> メールフォルダ名-PERSONAL <input type="checkbox"/> サーバーからメール削除 |       |                               |                                           |

\*2番目 POP3 設定

|             |                                                                                     |       |                               |                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| POP3サーバー名   | pop3.nate.com                                                                       | Nate  | Port : 995                    | SSL : <input checked="" type="checkbox"/> |
| ユーザーID      | ari                                                                                 | パスワード | <input type="password"/> 接続確認 |                                           |
| 保存するメールフォルダ | <input type="button" value="検索"/> メールフォルダ名-受信箱 <input type="checkbox"/> サーバーからメール削除 |       |                               |                                           |

\*3番目 POP3 設定

|             |                                                                                       |       |                               |                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| POP3サーバー名   | pop.gmail.com                                                                         | Gmail | Port : 995                    | SSL : <input checked="" type="checkbox"/> |
| ユーザーID      | esya                                                                                  | パスワード | <input type="password"/> 接続確認 |                                           |
| 保存するメールフォルダ | <input type="button" value="検索"/> メールフォルダ名-迷惑メール <input type="checkbox"/> サーバーからメール削除 |       |                               |                                           |

G・Wのメールで自分の外部メールを確認できます。

#### ●外部メールの設定

- ① 左側のメール環境の設定メニュー→ 外部メールの設定タブをクリックします。
- ② POP3 サーバーの項目にPOP3サーバー名を入力します。
  - ・ 主なPOP3サーバーはドロップダウンリストから選択できます。サーバーに合ったPortとSSLにチェックします。
- ③ 設定したPOP3サーバーのユーザーIDとパスワードを入力し、「接続確認」ボタンをクリックします。
- ④ メール箱の項目で「検索」ボタンをクリックし、外部メールを保存するメールフォルダを選択します。
  - ・ 「サーバーからメール削除」項目にチェックするとグループメールに保存した外部メールを削除します。
- ⑤ 設定を適用するには「保存」ボタンをクリックします。

#### [参考]

- ▶ POP3を支援する外部メールのみ使用でき、サーバーが正常に作動しない場合や、IDとパスワードが違っているとメールをインポートすることができません。
- ▶ 外部メールは3つまで設定できます。

## メール環境設定

### → 4.4. メールの環境設定（自動転送）

自分のG・Wに受信したメールを他のメールに自動転送します。

#### ●受信メールの自動転送

- ① 左側のメール環境設定メニュー ＞ 受信メールを転送タブをクリックします。
- ② 自動転送するメールアドレスを組織図から選択して「保存」ボタンをクリックします。

#### 【参考】

- ▶ 受信メールを転送に設定されている場合は、「保存」ボタンが「削除」ボタンに変わります。
- ▶ 自動転送を解除するには「削除」ボタンをクリックします。

## メール環境設定

## → 4.5. メールの環境設定（自動分類）

環境設定

マイポータル設定

個人情報管理

メールの環境設定

日程管理の環境設定

決裁の環境設定

掲示板の環境設定

お知らせ環境設定

言語と標準時間の設定

E-mail 設定

基本環境設定

アドレス帳

外部メール設定

自動転送

自動分類

自動削除

署名管理

留守設定

メールの自動分類を設定すると受信メールが登録してある基準に従って自動で分類されます。

一つのメールに自動分類項目が複数該当する場合は、優先順位に従って適用されます。

リストの順番が優先順位となります。

メールの自動分類を介して受信拒否を指定することができます。

優先順位の優先順位を調整することができます。

カテゴリを追加

続きを見る

削除

リフレッシュ

適用

カテゴリ名

移動するメールフォルダ

☒

おおやけのきかん

個人フォルダ

カテゴリを変更

閉じる

受信箱を分類する条件を入力します。

※ メールの件名：

※ メッセージが届いたら次の作業を行う。（AND条件が適用される）：

タイトルに次の単語を含む

条件を追加する

※ 条件を選択してください。

メッセージをフォルダに移動する

自動分類設定をすると受信したメールが分類条件により、設定したメール箱に振り分けられます。

## ●メールの自動分類

- ① 左側のメール環境設定メニュー ＞ 自動分類タブをクリックします。
- ② 「カテゴリを追加」ボタンをクリックします。
- ③ メールの件名を入力し、条件を選択して「条件を追加する」ボタンをクリックします。
  - ・ 差出人： 特定のユーザが発送したメールの場合、そのメールを指定したメール箱に振り分けます。
  - ・ 受信者： 特定のユーザが受信者に含まれたメールの場合、そのメールを指定したメール箱に振り分けます。
  - ・ 件名： メールの件名に特定文字が含まれている場合、そのメールを指定してあるメール箱に振り分けます。
  - ・ 本文： メール本文に特定文字が含まれている場合、そのメールを指定してあるメール箱に振り分けます。
- ④ メールを分類するメールフォルダを選択するか永久削除を選択して「分類追加」ボタンをクリックします。
  - ・ 永久削除を選択すると条件に該当するメールは永久削除されます。
- ⑤ 自動分類条件を変更する場合は、自動分類リストの該当する条件を選択して「詳細」ボタンをクリックし、削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。
- ⑥ 上/下の矢印で優先順位を調整できます。
- ⑦ 追加した分類のうち使用しないものはリストでチェックボックスのチェックを解除します。

## 【参考】

- ▶ 各項目別にAND条件が適用されます。

## メール環境設定

### → 4.6. メールの環境設定（自動削除）


**環境設定**

E-mail 設定

マイポータル設定 ▼  
個人情報管理 ▼  
メールの環境設定 ▲  
日程管理の環境設定 ▼  
決裁の環境設定 ▼  
掲示板の環境設定 ▼  
お知らせ環境設定 ▼  
言語と標準時間の設定 ▼

基本環境設定 ▼
アドレス帳 ▼
外部メール設定 ▼
自動転送 ▼
自動分類 ▼
**自動削除 ▼**
署名管理 ▼
留守設定 ▼

\* 指定した期間後削除されます。（最後に編集した日付を基準とする）

メールフォルダ選択

メールフォルダ選択

保管期間

日

未読のメール削除

☐

条件追加

| メールフォルダ | 保管期間 | 未読のメール削除                            | 削除 |
|---------|------|-------------------------------------|----|
| 個人フォルダ  | 10 日 | <input checked="" type="checkbox"/> | 削除 |

選択したメール箱に保存されているメールを指定した期間の後、自動削除します。

#### ●メールの自動削除

- ① 左側のメール環境設定メニュー ＞ 自動削除タブをクリックします。
- ② メールフォルダ選択項目でメールフォルダを指定します。
- ③ 保管期間の項目で日数を指定します。
- ④ 「未開封のメール削除」にチェックすると未開封のメッセージのみ削除されます。
- ⑤ 「条件追加」ボタンをクリックすると下段に自動削除のリストが追加で表示されます。

#### 【参考】

- ▶最後に編集（受信、コピー、移動、インポート等）した日を基準に指定日以後削除されます。

## メール環境設定

### ➔ 4.7. メールの環境設定（署名管理）

**環境設定**

マイポータル設定 ▼

個人情報管理 ▼

メールの環境設定 ▲

日程管理の環境設定 ▼

決裁の環境設定 ▼

掲示板の環境設定 ▼

お知らせ環境設定 ▼

言語と標準時間の設定 ▼

**E-mail 設定**

基本環境設定 ▼ アドレス帳 ▼ 外部メール設定 ▼ 自動転送 ▼ 自動分類 ▼ 自動削除 ▼ **署名管理 ▼** 留守設定 ▼

\*メールを送信する際、メール本文の下段に名前や連絡先などを表示して送ることができます。

\*デフォルト署名の設定： ☒ 設定しない ☐ 署名1 ☐ 署名2 ☐ 署名3

署名1 ▼ 署名2 ▼ 署名3 ▼

10

Microsoft  
GOLD CERTIFIED  
Partner

HTML 編集 下書き保存 キャンセル

メール送信の際、本文の下段に名前や連絡先の表示を指定します。

#### ●署名管理

- ① 左側のメール環境設定メニュー ＞ 署名管理タブをクリックします。
- ② 署名を選択して「保存」ボタンをクリックします。
- ③ 登録した署名の適用をやめる場合は「設定しない」項目を選択します。

#### [参考]

- ▶ 選択した署名がメール作成ウィンドウに表示されます。
- ▶ メール作成ウィンドウで登録してある他の署名に変更できます。

## メール環境設定

## → 4.8. メールの環境設定（留守設定）

環境設定

マイポータル設定

個人情報管理

メールの環境設定

日程管理の環境設定

決裁の環境設定

掲示板の環境設定

お知らせ環境設定

言語と標準時間の設定

E-mail 設定

基本環境設定

アドレス帳

外部メール設定

自動転送

自動分類

自動削除

署名管理

留守設定

留守中または特定期間に、差出人に対して自動返信を設定することができます。

☒ 留守中、自動返信をしない
☐ 留守中、自動返信をする
☐ 次の期間に、自動返信をする

開始時間 2015-07-02 16:00
終了時間 2015-07-03 15:00

B I U abc

スタイル

標準

Gulim

サ...

Ω

↶

↷

📎

ソース

は不在中입니다

body p span span

☒ 外部の宛先に留守中の自動返信をする
☐ 連絡先リストにある宛先のみ留守中の自動返信をする
☒ 組織の外部人に留守中の自動返信をする

B I U abc

書式

フォント

サ...

Ω

↶

↷

📎

ソース

留守の際、受信したメールに対して自動返信を設定できます。

## ●留守設定

- ① 左側のメール環境設定メニュー ＞ 留守設定タブをクリックします。
- ② 「留守中自動返信をする」項目を選択してメッセージを入力します。
- ③ 期間を設定する場合は「次の期間に自動返信」にチェックして期間を指定します。
- ④ 外部メールに自動返信する場合は「外部の宛先へ留守中自動返信」にチェックし、対象を設定してからメッセージを入力します。
- ⑤ メッセージの入力が終わると「保存」ボタンをクリックします。