ボートにメニューを追加 [html]

```
1: <header>
      <div class="header">
       <h1 class="logo">
        <a href="#"><img src="images/logo.png" alt="boat"></a>
</h1>
        <input type="checkbox" id="onoff" class="ck-burger">
<label for="onoff" class="btn-burger"></label>
 9:
        <nav class="menu">
10:
         11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
          18:
       </nav>
19: </div>
20: </header>
```



ホーム

サービス

会社概要

レンタル方法

お客様の声



ボートにメニューを追加 [CSS]

```
1: /* ハンバーガーボタン用チェックボックス、完成後noneにする */
2: .ck-burger
3: display:block;
4: }
 5: /* ハンバーガーのボタン */
 6: btn-burger {
 7: position:absolute;
 8: top:25px;
9: right:15px;
10: z-index:2; /* 解説:重なり順。数値が大きいほど上に配置、初期値は0 */
11: display:block;
12: width: 44px;
13: height: 44px;
14: cursor:pointer;
15: }
16: .btn-burger::before {
17: font-family: "Font Awesome 5 Free";
18: font-weight: 900;
19: content: "¥f0c9";
20: font-size: 2.4rem;
21: line-height: 2.1rem;
22: }
23: /* メニューが開いている状態のハンバーガーボタンの指定 */
24: .ck-burger:checked~.btn-burger::before {
25: content: "¥f00d";
26: font-size: 2.8rem;
27: line-height: 2rem;
28: }
29: .ck-burger:checked~.menu .menu-list {
30: display:block;
31: }
32:
33: .menu {
34: background:#006699;
35: }
36: .menu-list { display:none; }
37: menu-list li { border-bottom:dashed 1px #ccc;
38: .menu-list li:last-child { border-bottom:none; ]
39: menu-list a {
40: display:block;
41: color:#fff;
42: text-align:center;
43: padding: Ž0px 10px;
44: }
```











✓	
	ホーム
	サービス
	会社概要
	レンタル方法
	お客様の声
J	

ボートにメニューを追加 [CSS]

```
1: /* PC対応 (幅768px以上にしてる) */
2: @media (min-width: 768px) {
3:
4: .btn-burger {
5:    display:none;
6: }
7: .ck-burger:checked~.menu .menu-list {
8:    display:flex;
9: }
10: .menu {
11:    padding:10px 0;
12: }
13: .menu-list {
14:    display:flex;
15:    width:92%;
16:    padding:0;
17:    margin:auto;
18: }
19: .menu-list li {
20:    flex-grow:1;
21:    border-right:1px solid #fff;
22:    border-bottom:none;
23: }
24: .menu-list li:first-child {
25:    border-left:1px solid #fff;
26: }
27: 28: }
```



