
## Reel Game 1

## **Space adventure**

Да се направи Reel Slot игра , с тема "Приключения в космоса". Всичко по сюжета на играта ( фигури, звуци , анимации е по избор на екипа ). ( примерна илюстрация )



Слот игра 3 реда, 5 колони. Играта има 9 фигури ( напълно произволни, по възможност тематични ресурси за фигурите ). Ролките се завъртат при натискане на бутон **Start/Spin**. Всяка фигура има характерен ( **тематичен** ) звук с минимална или **Без анимация**.





Всяка фигура има т.нар. "**Тежест"** или брой фигури, които печелят съответната за фигурата сума. По-голямата печалба на дадена фигура определя нейната по-голяма "тежест".

Таблицата на печалбите описва печалбата на всяка комбинация от фигури. Минималната комбинация от фигури за печалба е 3, т.е. При попадение на 2 еднакви фигури не се печели нищо. Всички печалби са кредити!!!. По време на печалбите анимациите на фигурите не се прекъсват. Прекъсването става, при завъртане на следващата игра.

## (примерна илюстрация)



Една от фигурите в играта е **Special Figure**. При 5 специални фигури ( по една на всяка ролка ) 5 пъти максималния залог. Стартира се поздравителен **Bonus Win Splash** като ( по възможност ) спечелената сума се отброява на този екран. Екранът се скрива/премахва след 6 секунди. Стартира се **Bonus игра** ( **double up** ) като играча има възможност да удвои спечелената сума. Играчът има право на 2 опита за удвояване. След края на удвояването и преминаване към основна игра се стартира Double Up Win Splash ,който показва каква е спечелената сума **CAMO** ако удвояването е успешно. От bonus игра трябва да има възможност да се излиза, ако играчът се откаже да удвоява с бутон Start.



Играта има поле "panel", който съдържа следните функции

**Вет** / **Бет** поле - играча има възможност да сменя ( увеличава или намаля ) залога за линия. Максималния залог е 2000 кредита. Необходимо е да има поне 15 стъпки за увеличаване или намаляне на залога като се започне от **1**. Налични са бутони **+ и –**. **Lines / Линии** поле - играча има възможност да сменя ( увеличава или намаля ) линиите на които да се играе. Ако са избрани 5 линии, то всички линии над 5 не печелят нищо. Максималните линии за игра са 15. Налични са бутони **+ и –**.

**Max Bet / Максимален Залог** - с бутон **Max Bet** играча може рязко да смени настройките на бет и линии на техните максимални стойности и с този залог да стартира следващата игра. Полето Total Bet пресмята тоталния залог на който се играе залог\*линии.

**Поле Win** в което се показва единствено спечелената от текущата игра сума. Стойностите в това поле се показват в пари.

On the control of the

**Credit** - в това поле се показва текущо колко пари има играча, но **само в пари**.

**Бутон Start/Spin**, който единствено завърта нова игра. Нова игра може да се стартира при напълно завършена стара.

**Бутон Paytable** - показва се отделен екран, съдържащ таблицата с печалбите на фигурите.

Позицията на "панел" полето е произволно, като изброените елементи могат да са (по избор) разположени по целия екран.

(примерна илюстрация - печелившата комбинация е на линия 6 Фигури : Wild+Wild+ябълки)



Времето за въртене на ролките да е поне 3 секунди.